

BizConecta 重要事項説明書

本説明書では BizConecta サービス（以下、「本サービス」とします。）のご利用における諸条件、注意事項を案内するものです。内容について予めご理解いただきますようお願い致します。

■全てのご契約者に対する説明事項

- ① インターネット（IPv6 IPoE）の利用には、別途 NTT 東西が提供する「フレッツ光ネクスト」、または「フレッツ光ライト」、光コラボレーションモデルにより光コラボレーション事業者が提供する光アクセスサービス（以下、「光回線」とします。）、及び光回線の付加サービスである NTT 東西の「フレッツ・v6 オプション」、または光コラボレーション事業者が提供する同等機能の付加サービスの契約が必要であること。
- ② インターネット（IPv6 IPoE）の利用にあたり、IPv6 アドレスを割り当てるため、NTT 東西から契約者、または光コラボレーション事業者へ通知される光回線のお客さま ID（CAF 番号）、及びアクセスキーが必要となること。
- ③ IPv6 アドレスを割り当てるため、②のお客さま情報が接続事業者（当社）経由で NTT 東西に提出されることに同意すること。
- ④ 割り当てられる IPv6 アドレスは、接続事業者（当社）が NTT 東西に払出したアドレス空間から、NTT 東西が NTT 東西の計画に基づいて、契約者の光回線 1 契約に対し 1 プレフィックスを割り当て、そのプレフィックス長は NTT 東西の UNI 仕様書に明記された通りとなること。
- ⑤ インターネット（IPv6 IPoE）の工事に際して、契約者が現在利用中の IPv6 アドレス（IPv6 PPPoE 接続にて割り当てられているものは除く）が変更となること。
- ⑥ NTT 東西における工事・障害、及び契約者の光回線に対する申し込み（設置場所住所変更、品目変更など）によって、割り当てられた IPv6 アドレスが変更される場合があること。
- ⑦ ⑤および⑥により IPv6 アドレスの変更があった場合、契約者が現在利用中の一部サービスに影響があり、端末機器等で IPv6 アドレスを再取得するために当該端末機器等を再起動等する必要があること。
- ⑧ フレッツサービスにおけるメンテナンス、故障等により一部サービスが停止する場合があること。
- ⑨ インターネット（IPv6 IPoE）の通信速度はベストエフォートであり、品質の保証は無く、通信速度は利用者の環境（パソコンの処理能力、ハブやルータ等利用機器の機能や処理能力、LAN ケーブルの規格、集合住宅の場合は当該建物内の伝送方式、電波の影響等）、回線の混雑状況、利用時間帯等に影響されること。
- ⑩ 迷惑メール送信を規制するため、OP25B（Outbound Port 25 Blocking）を実施していること

■代行申込機能：「フレッツ・v6 オプション」の代行申込に伴う説明事項

- ① NTT 東西が提供する「フレッツ・v6 オプション」の申し込み手続について、契約者は当社へその申し込みに関する代理権限を委任し、接続事業者（当社）経由で NTT 東西に申し込みを行うこと。
- ② 「フレッツ・v6 オプション」の代行申し込みには NTT 東西から送付される光回線の開通案内に記載されたお客さま ID（CAF 番号）、及びアクセスキーが必要となり、これらの情報が接続事業者（当社）経

由で NTT 東西に提出されることに同意すること。

- ③ 「フレッツ・v6 オプション」は NTT 東西が提供するサービスであり、当該サービスの利用契約に関する基本事項及び料金については NTT 東西の定める IP 通信網サービス契約約款に従うこと。
- ④ 「フレッツ・v6 オプション」のサービス概要、及び料金（初期費用・月額費用）について。
- ⑤ 当社が、契約者に代行して申し込んだ「フレッツ・v6 オプション」は申し込みの取消しはできず、「フレッツ・v6 オプション」のご利用開始後に別途解約手続きが必要になること。
- ⑥ 「フレッツ・v6 オプション」の開通に伴い、契約者へ開通案内が送付され、送付先は光回線の設置場所住所もしくは契約者住所であり、送付先氏名は光回線の契約者名になること。
- ⑦ 契約者が代行申し込みに先んじて 116 等の NTT 東西窓口に「フレッツ・v6 オプション」を申し込み、その申し込み手続きが完了している場合、代行での申し込みは受領されないこと。
- ⑧ 「フレッツ・v6 オプション」の工事に際して、契約者が現在利用中の IPv6 アドレス（IPv6 PPPoE 接続にて割当てられているものは除く。）が変更となること。
- ⑨ ⑧の IPv6 アドレス変更に伴い、契約者が現在利用中の一部サービスに影響があり、端末機器等で IPv6 アドレスを再取得するために当該端末機器等を再起動等する必要があること。
- ⑩ 「フレッツ・v6 オプション」の利用上の注意事項について、NTT 東西のホームページにて確認すること。

■IPv4 接続（固定 IP）についての説明事項

- ① 本サービスでは、固定の IPv4 アドレスを 1 個提供します。
- ② BizConecta（固定 IP1）の新設と同時に IPv4 接続（固定 IP）を利用する場合は、新設とセットで固定 IP アドレスの払出しを行います。
- ③ BizConecta（固定 IP1）を廃止した場合、IPv4 接続（固定 IP）は自動的に廃止されます。
- ④ NTT 東西からの IPv6 プレフィックス通知をトリガーに、IPv4 接続（固定 IP）の開通処理を行います。
- ⑤ 1 つの ID（IPv6 アドレス）に対して、固有の開通パラメータ（トンネル終端 IPv6 アドレス、CPE トンネル終端 IPv6 アドレス、グローバル IPv4 アドレス、ユーザ名、パスワード）を当社から割り当てます。契約者、及び利用者側で各パラメータの指定、変更はできません。
- ⑥ IPv4 アドレスは、当社の保有するアドレスブロックから割り当てます。アドレスの指定や持ち込みはできません。また、契約者都合による IP アドレスの変更もできません。
- ⑦ ID を廃止/新設した場合、IPv4 アドレスは変更されます。
- ⑧ NTT 東西提供エリアをまたいでフレッツ回線を移転（廃止/新設）する場合、IPv4 アドレスは変更されます。
- ⑨ 当社から通知した CPE トンネル終端 IPv6 アドレス以外では、IPv4 接続（固定 IP）を利用することはできません。
- ⑩ 開通パラメータのフォーマット、通知方法は変更する可能性があります。
- ⑪ アップデートサーバへの通信は、transix 網の IPv6 アドレスからのみ許可します。
- ⑫ アップデートサーバへの通信に CPE のダイナミック DNS クライアント機能（またはそれに類する機能）を利用する場合、本来のダイナミック DNS 機能（またはそれに類する機能）との併用ができなくなる可能

性があります。

- ⑬ メンテナンス、故障等により一時的にアップデートサーバ機能の提供を制限、一時的に中止する場合があります。
- ⑭ アップデートサーバ利用時に、通知元の ID と異なる ID に割り当てられたユーザ名、パスワードを利用すると、利用された ID について通信断が発生する場合があります。通知パラメータの設定誤りによって契約者、または利用者の通信に影響があった場合、当社は責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- ⑮ アップデートサーバ利用時に通知元の ID と異なる ID に割り当てられたユーザ名、パスワードを利用すると、アップデートサーバへの通知に失敗する場合があります。
- ⑯ IPv6 アドレスが変わることにより、本サービスを利用した通信に一時的な通信断が発生します。
- ⑰ 通信を復旧するためには、「CPE」および「当社トンネル終端装置」で新たな CPE トンネル終端 IPv6 アドレスを再設定する必要があります。
- ⑱ 「当社トンネル終端装置」は、NTT 東西から当社への IPv6 プレフィックス変更通知、または契約者、及び利用者からのアップデートサーバへの通知をトリガーに設定変更を行います。
- ⑲ 「当社トンネル終端装置」の設定変更には、NTT 東西から当社がプレフィックス変更通知が必要となり、プレフィックス変更通知が当社に届くまでの時間は NTT 東西に依存します。
- ⑳ アップデートサーバ機能をご利用いただくことで、CPE がアップデートサーバへ通知後、「当社トンネル終端装置」の設定変更を行います。CPE からのアップデートサーバへの通知時間は、CPE または CPE 配下端末に依存します。
- 21 NTT 東西提供エリア内でフレッツ回線を移転する場合、移転先の回線の新設をトリガーに「当社トンネル終端装置」の設定変更を実施します。設定変更後、移転元の回線で本サービスのご利用はできません。
- 22 契約者、または利用者宅内に設置するルータ機器（以下、CPE）は、契約者または利用者にて手配、設定を実施いただきます。
- 23 本サービス利用に関する CPE 側の動作については、当社は責任を負いかねますので、予めご了承ください。

■IPv4 接続（DS-Lite）HGW タイプについての説明事項

- ① IPv4 接続（DS-Lite）HGW タイプを利用する ID は、NTT 東西から契約者に配付されるルータ機器（以下、「HGW」とします。）が、当社が別途指定する機種であり、かつ対応ファームウェアがインストールされている必要があります。
- ② 各 ID の IPv4 接続（DS-Lite）HGW タイプの利用申込みは、新設申込後もしくは利用中の ID に対してのみ申込みを受付けます。ID の新設と同時申込みはできません。
- ③ 各 ID の IPv4 接続（DS-Lite）HGW タイプの利用申込み時に契約者の HGW がフレッツ回線に未接続、もしくは電源が入っていないなどの理由により、利用申込みがエラーとなる場合があります。
- ④ ID を廃止した場合、IPv4 接続（DS-Lite）HGW タイプは自動的に廃止されます。
- ⑤ 契約者、もしくは利用者が HGW へ行った操作、及び IPv4 接続（DS-Lite）HGW タイプ以外の

HGW 機能の処理状況や不具合により、IPv4 接続（DS-Lite）HGW タイプによる通信が、一時的に中断する場合があります。

以上