
## 1. ตั้งค่ารูปแบบการส่งข้อความ

เป็นการตั้งค่า configuration สำหรับรูปแบบการส่งข้อความ การตั้งค่าที่ใช้งานจริงในระบบ คือ smtp1 ผู้ใช้งานสามารถ เพิ่ม และแก้ไขได้ โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

## 1.1. การเพิ่มตั้งค่ารูปแบบการส่งข้อความ


1) กดเลือก "ตั้งค่ารูปแบบการส่งข้อความ" ที่เมนูด้านซ้ายของหน้าจอ



2) กดปุ่ม •• ตั้งค่ารุปแบบการส่งข้อความ เพื่อเพิ่มตั้งค่ารูปแบบการส่งข้อความ จะเข้าสู่หน้าจอดังรูปด้านล่าง




3) พิมพ์ "ชื่อการตั้งค่า และพารามิเตอร์" ลงในช่องว่าง จากนั้นกดปุ่ม เพื่อบันทึกการเพิ่มข้อมูล หรือกดปุ่ม เมื่อต้องการยกเลิกการเพิ่มข้อมูล



<u>หมายเหตุ:</u> \* คือข้อมูลที่ต้องกรอก มิฉะนั้นระบบจะไม่อนุญาตให้บันทึกข้อมูล

4) ระบบจะแสดงข้อความ "บันทึกข้อมูลสำเร็จ" กดปุ่ม หรือกดปุ่ม 🗵 เพื่อปิดหน้าต่าง



5) ตั้งค่ารูปแบบการส่งข้อความ เป็นการตั้งค่า configuration สำหรับรูปแบบการส่งข้อความ การตั้งค่าที่ใช้งานจริงในระบบ คือ smtp1 ซึ่งมีรายละเอียดในรูปแบบ JSON ดังนี้

{"server":"outgoing.mail.go.th:465",

"from\_email":"คลังข้อมูลน้ำฯ<noreply\_thaiwater@haii.or.th>",

"user": "noreply thaiwater@haii.or.th",

"password": "thaiwater@Ha11",


"timeout\_seconds":3,

"must secure":false}

## <u>หมายเหตุ:</u> - ความหมายของตัวแปร

- o server คือ ชื่อของ sever เมลผู้ส่ง
- o from\_email คือ ชื่ออีเมล์ของ สสนก. ที่จะใช้ในการส่งออก
- o user คือ ชื่อผู้ใช้งานเซิร์ฟเวอร์เมล ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยจึงได้มีการเข้ารหัสชื่อผู้ใช้ของข้อมูล ที่เก็บบนฐานข้อมูล
- o password คือ รหัสผ่านผู้ใช้งานเซิร์ฟเวอร์เมล ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยจึงได้มีการเข้ารหัสรหัสผ่าน ของข้อมูลที่เก็บบนฐานข้อมูล
- o timeout\_seconds คือ ระยะเวลา timeout หน่วยวินาที
- o must\_secure ให้ตั้งค่าเป็น false
- หากต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ส่งให้เปลี่ยนใน tag from\_email

- ชื่อผู้ใช้งานกับรหัสผ่านนั้นมีการเข้ารหัสด้วย AES CBC 256 , HMAC ในการเก็บข้อมูลบนฐานข้อมูล ในตาราง sytem\_setting ตัวแปรชื่อ thaiwater30.service.event\_management.smtpserver.smtp1 (thaiwater30.service.event\_management.smtpserver.ชื่อการตั้งค่าที่ตั้งไว้) แต่ระบบหน้าเว็บทำการแปลง ชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านให้อยู่ในรูปแบบข้อความปกติที่ถอดรหัสแล้ว ดูภาพประกอบ



## 1.2. การแก้ไขตั้งค่ารูปแบบการส่งข้อความ

1) เลือกตั้งค่ารูปแบบการส่งข้อความที่ต้องการแก้ไข จากนั้นกดปุ่ม 🗹 เพื่อแก้ไขข้อมูล



2) เมื่อผู้ใช้งานแก้ไข ตั้งค่ารูปแบบการส่งข้อความ เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม

เพื่อบันทึกการแก้ไขข้อมูล หรือกดปุ่ม

เมื่อต้องการยกเลิกการแก้ไขข้อมูล



3) กดปุ่ม **บันทึก** จะปรากฏหน้าต่างแสดงข้อความ "บันทึกข้อมูลสำเร็จ" กดปุ่ม หรือกดปุ่ม เพื่อปิดหน้าต่าง

