Infrastructures à clés publiques (PKI)

Gestion des certificats

Les pare-feu Stormshield intègrent les fonctions permettant la gestion des certificats.

Commençons par la **création d'une autorité de certification.**

Pour cela nous devons nous rendre dans le menu **« CONFIGURATION » > « OBJETS » > « CERTIFICATS et PKI ».** On **'Ajoute'** puis sélectionne **'Autorité racine'.**

On renseigne un **CN** (permet d'identifier l'autorité racine) **+** un **Identifiant +** les attributs autorités soit :

- **Organisation (O)** : nom de la société.
- **Unité d'organisation (OU)** : "branche" de la société.
- **Lieu (L)** : ville dans laquelle est située la société
- **État ou province (ST)** : département géographique de la société.
- **Pays (C)** : pays dans laquelle est située la société



Cliquer sur **Suivant** et saisir le mot de passe destiné à protéger l'autorité racine.



(mdp : **DortmundMDP@01**)

Voici un résumé des informations saisies :



Puis cliquer sur **« Finish »**

L'autorité est automatiquement ajoutée à l'arborescence des autorités, identités et certificats définis sur le pare-feu. Il est possible de définir l'autorité de cértification par défaut.



Création et gestion d'une identité *utilisateur*

Pour créer et gérer une identité *utilisateur* il faut se rendre dans « **CONFIGURATION » > « OBJETS » > « CERTIFICATS et PKI »**

Puis cliquer sur **« +AJOUTER »** puis **« IDENTITE UTILISATEUR »**. Enfin, renseigner :

- Un **CN** (nom permettant d'identifier l'utilisateur)
- Un **Identifiant** (possible de lui donner un raccourci du CN)
- L'**adresse e-mail** de l'utilisateur



Puis sélectionner l'**Autorité parente** destinée à signer le certificat de l'identité et renseigner le Mot de passe de l'autorité parente.



Voici un résumé des informations renseigné pour l'utilisateur :



Nous pouvons voir que l'utilisateur a été ajouté dans l'autorité de certification