

리차지 스테이션 이용 가이드

이용전 개인 지갑 셋팅 서비스 이용 전, 메타마스크 내 후오비 에코 체인과 바이낸스 스마트 체인 네트워크 설정을 하셔야 합니다.

후오비 에코 체인과 바이낸스 스마트 체인 연결하는 방법은 아래 절차를 확인해 주시면 됩니다.

메타마스크 지갑 설정(PC버전)

1. 메타마스크 접속 후 상단 [이더리움 메인넷] 네트워크 설정 아이콘을 클릭 후 하단의 [맞춤형 RPC]를 클릭합니다.

■ Ethereum Mainnet ∨

2. 아래 절차를 따라 기입해 주시고 [확인] 버튼을 클릭해 주시면 메타마스크 지갑설정은 완료됩니다. 설정 후 각 네트워크에 RCG 토큰 추가 세팅을 진행해 주시면 됩니다.

> 네트워크 이름 새 RPC URL 체인 ID 🚯 통화 기호(선택 사항) 블록 탐색기 URL(선택 사항)

A) 후오비 에코 체인 설정하기

네트워크 이름: Heco-Mainnet

새 RPC URL: https://http-mainnet-node.huobichain.com 체인 ID: **128** 통화 기호 (선택사항): **HT** 블록 탐색기 URL(선택 사항): https://scan.hecochain.com

B) 바이낸스 스마트 체인 설정하기

네트워크 이름: Binance Smart Chain

새 RPC URL: https://bsc-dataseed.binance.org 체인 ID: **56** 통화 기호 (선택사항): BNB 블록 탐색기 URL(선택 사항): http://bscscan.com

토큰 추가 맞춤형 토큰 토큰 계약 주소 토큰 기호 토큰 십진수

1. 메타마스크 오픈 후 자산을 클릭합니다.

C) RCG 토큰 추가하기

2. 아래 토큰 추가 버튼을 클릭합니다. 3. 맞춤형 토큰 클릭 후 토큰 주소를 입력합니다.

HRC-20 (후오비 에코 체인): 0xbddC276CACC18E9177B2f5CFb3BFb6eef491799b BEP-20 (바이낸스 스마트 체인): 0x2d94172436d869c1e3c094bead272508fab0d9e3

ERC-20 (이더리움 메인넷): 0xe74bE071f3b62f6A4aC23cA68E5E2A39797A3c30

차징스테이션 - 스테이킹 이용방법 1. 차징 스테이션으로 이동합니다. (https://www.therecharge.io/defi/station)

2. 지갑을 연결하세요 (메타마스크 or 월렛커넥트)

Recharge Token **About**



Docs

De-Fi

LP Flexible Staking

Locked Staking


Wallet Connect

U ≣LP


LP Locked Staking

4. Charger List에서 이용하고자 하는 스테이킹 서비스를 선택하여 서비스를 이용합니다.


Flexible Staking



5. 스테이킹 APPROVE 버튼을 클릭합니다.



Charger List



STAKING

Charger No.1

 \times

스테이킹 보상받기

1. Get Filled 버튼을 클릭하세요.

9. 최종 스테이킹 수량은 My Pools에서 확인하실 수 있습니다. *락업 스테이킹 서비스를 이용하는 경우 풀 만료 기간 이후에 보상을 요청할 수 있습니다.

Do you want to proceed?

Withdrawal

Do you want to proceed?

OK

Cancel

Deposit

Do you want to proceed?

OK

Cancel

2. 스테이킹 리워드 해제를 원할 경우 팝업창에 뜨는 메시지 OK 버튼을 클릭합니다. **Get Reward**

3. 연결된 개인 지갑에 뜨는 스테이킹 리워드 해제 수량 확인 후 승인 버튼을 클릭합니다.

3. 연결된 개인 지갑에 뜨는 스테이킹 해제 수량 확인 후 승인 버튼을 클릭합니다.

About


4. 스테이킹 해제가 완료되었습니다. 최종 스테이킹 해제 수량은 개인 지갑에서 확인하실 수 있습니다

Get Filled * 스테이킹을 통해 획득한 리워드만 해제

8. 연결된 개인 지갑에 뜨는 스테이킹 수량 확인 후 승인 버튼을 클릭합니다.

UNPLUG * 스테이킹을 통해 획득한 리워드 + 스테이킹 수량 해제 1. UPPLUG 버튼을 클릭하세요. 2. 스테이킹 해제 진행을 원할 경우 팝업창에 뜨는 메시지 OK 버튼을 클릭합니다.

4. 스테이킹 리워드 해제가 완료되었습니다. 최종 스테이킹 리워드 해제 수량은 개인 지갑에서 확인하실 수 있습니다



3. 교환할 자산을 선택합니다. Recharge Swap

0

0

100,000,000.0000

100,000,000.0000

My Asset

RCG


RCG

RCG

◆ ETH

[™] HT

BNB




FROM

 \rightarrow

TO

RCG
(Ethereum Network)

5. 스왑 수량을 입력 후 SWAP 버튼을 클릭합니다.



Do you want to proceed?

7. 연결된 개인 지갑에 뜨는 스왑 수량 확인 후 승인 버튼을 클릭합니다.

*스왑의 경우 네트워크 상태에 따라 전송 시간이 상이합니다.

8. 스왑이 완료되었습니다. 지갑 내 전송한 네트워크를 클릭하여 스왑된 토큰 최종 수량을 확인하시길 바랍니다.

Swap