

MANUAL DE CONFIGURAÇÃO LICENCIAMENTO DO MSS

Índice

INTRODUÇÃO	3
PASSO 1 - TIPOS DE LICENÇA	4
Licença Online	
PASSO 2 – INSTALAR LICENÇA ONLINE	5
ABRIR O MISCOMMUNICATOR	
PASSO 3 – VERSÕES E LICENCIAMENTO	7
EMSS	7 7
MSSD PPT	
rri	

INTRODUÇÃO

Para perceber um pouco melhor de como utilizar a sua licença do MSS nos seus terminais e como instalar esta usando o MISCommunicator. Neste manual podemos também ver os vários tipos/versões das licenças a utilizar no MSS, assim como instalar estas no nosso MISCommunicator. Passo a passo as várias informações relevantes para a instalação e registo destas licenças, assim como os detalhes de cada versão do nosso produto.

PASSO 1 - TIPOS DE LICENÇA

No MSS temos dois tipos de licenças disponiveis.

Licença Online

Em primeiro é necessário ter o seu computador/servidor ligado à Internet para validação desta chave de licenciamento e depois de instalada, esta faz a respetiva validação do certificado de oito em oito dias, para isto basta manter-se ligado à internet ou pelo menos ligar-se uma vez por semana.

Licença Offline

Neste caso apenas terá de manter ligada a Pen drive por usb ao seu computador/servidor e este fica automaticamente disponivel e instalada, assim que a remover esta deixa de funcionar.


NOTA: Esta chave normalmente é enviada apenas em casos de urgência ou extrema necessidade.



PASSO 2 – INSTALAR LICENÇA ONLINE

Depois de receber o email com a nossa chave de licenciamento, que normalmente segue num ficheiro .txt apenas terá de aceder ao nosso MISCommunicator para registar/instalar esta.


Abrir o MISCommunicator



Aceder a opção que diz **Advanced Options** para instalar a sua chave online.

Instalar chave online

Ao abrir as opções avançadas do nosso MISCommunicator para instalar a sua chave online apenas terá de selecionar o botão que diz **Install Online Key.**




NOTA: Caso pretenda poderá identificar a chave que está a ulitizar neste MISCommunicator, para isto basta introduzir a descrição desta onde diz **Assigned Key**.

Logo de seguida deverá colocar então as credencias enviadas para o email onde se encontram o **Serial Number** e a respetiva **Password** referentes ao licenciamento do seu produto.



PASSO 3 – VERSÕES E LICENCIAMENTO

Após ter instalado a sua chave poderá selecionar o botão **Licenses** no seu MISCommunicator onde terá acesso a todas as licenças disponíveis para o seu MSS.



É aqui que poderemos visualizar quais as licenças e quantos terminais estão disponíveis para uso do seu MSS. 4

EMSS

Licença para uso do nosso Software de Encriptação.

MS50 - Versão Profissional

Licença referente à versão Profissional do MSS, neste caso para uso no primeiro terminal que configurar.

ML50 - Versão Standard

Licença referente à versão Standard do MSS, neste caso para uso no segundo terminal que configurar.

MSSD

Licença para uso do nosso Driver de Integração.

PPT

Licença com o certificado referente à utilização do MSS em Portugal.

NOTA: O licenciamento para o terminal é atribuído por ordem crescente de criação/registo deste no Backoffice.

IMPORTANTE: Quando for necessário realizar uma atualização desta mesma licença apenas terá de falar com a linha comercial da Sysdev para realizar esta e fazer refresh. Caso pretenda substituir esta licença por outra nova, terá de remover esta e instalar a mais recente.