

Driver Artsoft

Versão 1.0 de 07-03-2011

Português




Índice

Configuração dos documentos no Backoffice.	3
Driver ERP Artsoft	5
Configurações principais	5
Configurações do vendedor	6
Configurações de Documentos	8
Configurações avançadas ERP	9
Configurações avançadas ERP(cont.)	10




Configuração dos documentos no Backoffice.

Para que o utilizador consiga fazer os documentos no MSS é necessário configura-los no Backoffice, tem de adicionar os documentos que pretende disponibilizar ao utilizador. Tem de ter em atenção a série e numeração dos mesmos.




Clica em adicionar e seleccione os documentos.






Para cada documento seleccionado será necessário configurar sempre a Série, o Ult. Número e o Primeiro número da série.




A série dos documentos deverá corresponder à série do documento no Artsoft.



Neste caso o número de série das facturas no Terminal será de V001.

Neste menu vai também encontrar as séries de outros documentos, tais como encomendas, venda a dinheiro, etc.

O **Ult. Número** é o último documento que esteja criado na série do documento, se não houver nenhum este será igual a 0.



O **Primeiro número da série** será a soma do **Ult. Número** do documento no ERP mais um. Caso esteja a rectificar a numeração depois de algum erro embora altere o últ. número o primeiro número da série não deve ser alterado.

Depois de configurar os documentos deverá envia-los para os terminais.




Driver ERP Artsoft

O driver é o programa que normalmente é configurado no MIS Communicator para ser executado cada vez que há uma sincronização. A sua execução está dependente de um parâmetro passado na sua configuração, parâmetro este que pode indicar ao driver para apenas integrar o que recebe do MSS no ERP(ToPC), criar apenas o ficheiro com os dados do ERP para integrar no MSS(ToPDA) ou ambos os casos(ToPC_ToPDA), fazendo em primeiro lugar a integração no ERP e depois a criação do ficheiro para actualizar o MSS.

A integração nos ERPs está em alguns casos dependente de funções disponibilizadas pelas software houses que normalmente requerem licenciamento adicional para que possam ser utilizadas pelo nosso driver.

Configurações principais



ERP de integração: deverá seleccionar o ERP que esta a utilizar, neste caso Artsoft.

Nota: Quando se altera o ERP, caso confirme a alteração, todas as configurações relativas ao ERP existentes serão eliminadas.


Nome da ligação: Aqui deverá colocar o nome da ligação ODBC que foi criada para ligar à base de dados do Artsoft.

Pasta de sincronização: deverá ser a mesma pasta configurada no Backoffice e MIS Communicator como pasta de comunicação.

As opções restantes são opcionais, para mais informação sobre a sua funcionalidade consulte a ajuda do driver pressionando F1.



Configurações do vendedor




Neste ecrã configura a correspondência do vendedor com o terminal, assim como vários parametros para a exportação de dados com o ERP e integração de informação gerada no MSS. Alguns ERPs necessitam de configuração de parametros adicionais por causa de valores obrigatórios no ERP que não existem no MSS.

Na grelha pode visualizar o nome do vendedor, qual o terminal que lhe está atribuído e no Estado pode verificar se a sua pasta de sincronização de dados está criada com a estrutura correcta (Syncro\TR0001\ToPC e ToPDA).

Código: Código do vendedor no ERP;

O código do vendedor encontra-o no Artsoft em terceiros/vendedor/registo vendedor




Para ver uma lista completa dos vendedores terá de colocar o cursor em cima do campo vendedor e depois clicar na tecla mais (+).



Terminal: Número do terminal com que o vendedor vai trabalhar;

Nome: Nome do vendedor (indicativo para algumas janelas no driver);

Arm. Stock: Código do armazém do qual vai ser carregado o stock para o MSS, caso esteja configurado para isso, no Artsoft encontra o número de armazém em **Artigos/registo de Artigos**;




Exporta sempre tudo: Estando activa todos os registos lidos da base de dados são exportados para o MSS sempre que é feita uma sincronização. Se não estiver activa, e na configuração da tabela estiver configurado para validar o campo de data de alteração, só os dados alterados desde a última sincronização serão exportados;

Integrar novos clientes: Se seleccionado, quando for criado um novo cliente no MSS, esse cliente será integrado no ERP;



Configurações de Documentos

Para conseguir sincronizar os documentos terá de os configurar também no driver.



Código: Deverá colocar o mesmo código de documento que colocou no MSS.

Categoria: Identifica o tipo de documento. Pode ser Stock, Encomenda, Venda ou Recibo. A categoria define a ordem como são integrados os documentos, sendo que os primeiros integrar são os documentos de stock, depois as encomendas, depois as vendas e finalmente os recibos


Preços ERP Quando seleccionado o preço utilizado no docum<mark>en</mark>to do MSS na altura da integração será ignorado e será utilizado o preço da ficha do artigo no ERP.

Nota: Só é válido para documentos que não exijam assinatura digital.

Vend. Cliente: Se seleccionar esta opção, quando os documentos forem integrados ficaram associados ao vendedor da ficha do cliente do Artsoft e não ao vendedor associado ao terminal onde foi feito o documento;



Configurações avançadas ERP



Trabalhar com contadores: Se trabalha com contadores e qual a marca no Artsoft que identifica quais os artigos do tipo contador;

Regime de IVA: Regime de IVA da empresa. Utilizado com Keyword e é enviado para o MSS como default na criação de novos clientes se estiver configurado para o fazer;

Prefixo da conta de cliente: Prefixo da conta de cliente para a exportação das contas correntes;

Código de cliente da empresa: Código de cliente da empresa do Artsoft para a integração dos documentos que não tenham código de cliente (stocks);

Path Artcmd: Caminho para a pasta onde está o ArtCmd.dll;

NOTA: Atenção que devem ter configurado nas variáveis de ambiente do windows (PATH) este caminho;

Validar linhas de bónus: Para agrupar as linhas normais com as de bónus e integar a linha no formato do Artsoft, haver a quantidade mais a quantidade de bónus na mesma linha;

Regularização de documentos: Para que se os documentos forem importados a partir de outros, seja feita a regularização entre eles quando são integrados. Só funciona quando no MSS o documento é importado de um outro documento;


Regularização de docs com artigos compostos: Quando é feita a integração de documentos com artigos compostos o Artsoft insere automaticamente os componentes, logo é necessário ignora-los no momento da integração, se esta opção estiver activa essa validação é feita;

Enviar regime de IVA default para novos clientes: Para enviar o default do campo Regime de IVA da ficha do cliente para que a taxa de IVA no documento seja correctamente aplicada. Se o Regime de IVA do cliente não coincidir com o da tabela de IVA vai ser aplicada a taxa 0%.



Impostos: Se trabalhar com Direitos de autor, ecovalor ou outra taxa terá de indicar aqui qual o Mov. Relacionado da taxa correspondente e qual o CDU onde vai ser integrada essa informação nas linhas do documento do Artsoft;

Configurações avançadas ERP(cont.)



Nº de CDU de linha de documento para integração do campo de utilizador 1, 2 3 da linha de documento do MSS: Para os 3 campos de utilizador possíveis das linhas de documentos do MSS a quais CDUs correspondem para integração nas linhas do documento no Artsoft;

Código de artigo dos documentos é: Indicar se no MSS o código do artigo é o código principal ou o código opcional da ficha do artigo no Artsoft;

Nível de família para exportação de família: Indicar qual o nível de família vai ser utilizado como família no MSS;

Número de caracteres do código da família: Indicar qual o tamanho em caracteres do código da família. Depende do que for configurado no parâmetro anterior.

Por exemplo, sendo a máscara do artigo ##.##.###. Se o parâmetro do nível de família o nível é 1 então este terá de ser 2, se fosse o nível 2 o tamanho seria 4;

Cód. da tabela de formas de pagamento a exportar: Indicar dentro da tabela de formas de pagamento do Artsoft (Configurações, Configurações de empresa, Terceiros, Meios de pagamento) qual o código da que deve ser utilizada no MSS;

NOTA: Se tiver dúvidas noutro tipo de software da Sysdev vai encontrar na nossa página www.sysdevsolutions.com toda a documentação referente aos nossos produtos. Para informação mais detalhada acerca do driver consulte o ficheiro help pressionando F1.