MANUAL DO UTILIZADOR

MSS V5.1

XD

Rev.2 2022-08-29



www.sysdevmss.com

MSS – Manual XD

Índice

Pré-Requisitos	2
Configuração da ligação à base de dados do ERP	3
Parâmetros gerais	4
Parâmetros Utilizador	5
Configuração do código do documento e série	6
Configurações de Stock	7
Configurações da guia de transporte global	8
Configuração de novo cliente	9
Configurações gerais do Backoffice	10
Configuração do regime de iva na ficha do produto	10
Configuração do código do consumidor final	11
Configuração das casas decimais	12
Integração suportada com XD	13

Pré-Requisitos

A utilização do MSS com o XD, requer requisitos mínimos para o correto funcionamento.

A nível de requisitos de software os requisitos mínimos são os seguintes:

- SQL Server 2012
- Windows 8.1 ou Windows Server 2012
- IOS 11
- Android 4.4

Para um bom desempenho, de todo o universo MSS é aconselhável a nível de Hardware, os seguintes requisitos mínimos:

- 4GB de Ram
- 2 Cores

MSS VERSÃO 5.1

Configuração da ligação à base de dados do ERP



Tipo de ligação:

• Terá de ser obrigatoriamente ODBC, visto que a base de dados é em MySQL.

Nome da ligação:

 Nome da ligação ODBC criada. Essa ligação deverá ser de 32 bits. Na pasta tools do cd, está disponível o driver odbc para instalar no Windows.


Nome do utilizador:

Nome de utilizador do um user com acesso à base de dados do mysql

Password:

Password do utilizador inserido em cima.

Parâmetros gerais



Path API:

• Neste parâmetro é colocado o caminho onde está instalado o XD. O preenchimento deste parâmetro é obrigatório.

Utilizador XD:

• Neste parâmetro é o nome do utilizador do XD que vai efetuar as integrações pela API. O preenchimento deste parâmetro é obrigatório.

Ficheiro ini:

Neste parâmetro é colocado o ficheiro INI que está configurado para a empresa no XD.
 Só deve ser preenchido quando não é o ficheiro INI default do XD


Ficheiro Licença:

 Neste parâmetro é colocado o ficheiro LIC com a licença da empresa no XD. Só deve ser preenchido quando não é o ficheiro LIC default do XD


Parâmetros Utilizador

A nível de parâmetros da ficha de utilizador, é necessário somente introduzir o código do vendedor correspondente no XD, e os códigos dos armazéns criados no XD.


O vendedor pode ser consultado na opção dos Utilizadores.



O armazém pode ser consultado na opção "Armazéns"



Configuração do código do documento e série



Pontos a reter:

- É preciso ter-se um especial cuidado na definição do código do documento, do código da série e na definição do último número do documento integrado.
- O código do documento definido no backoffice terá de ser igual ao código do documento no ERP,
- A série terá de ser configurada como "Documento integrado e produzido noutra aplicação", a aplicação deverá ser "Outra" e o número de certificação "240"




O último número da série é o último documento integrado no ERP, se estiver a zero é
porque ainda não foi integrado nenhum documento no ERP, se este valor estiver por
exemplo com o valor 5, mas no ERP já vai no recibo 6 irá dar problemas e não será
integrado o recibo.

Configurações de Stock

A configuração de documentos de carga e descarga devem ser replicados no XD, através de documentos de transferência de stock.

Esses documentos têm que ter a configuração conforme a imagem em baixo





Configurações da guia de transporte global

A configuração da guia de transporte global, requer a configuração de um documento de Guia de Transporte com a seguinte configuração do lado do XD:

Tipo de documento Código: **GTG** Descrição: Guia Transporte GLOBAL Tipo de documento: Venda Natureza: Guia de Transporte Preços C/Impostos Incluídos ✓ Documento de transporte global Documento Valorado __ Inativo Obriga a indicar V/Referência Operações Sem ação ▼ Disponível Stock C. Corrente Sem ação Sem ação Caixa Movimentar: Ambos

Arquivar em XD Bunker


Natureza:

- Guia de Transporte
- Documento de transporte global

Stock:

• Sem ação

Configuração de novo cliente



Pontos a reter:

- Na configuração de terminais é necessário ter-se em atenção à numeração de clientes, para que seja garantido que o código do cliente não exista no ERP, porque se existir sobreposição de códigos de cliente, vai dar problemas no MSS.
- O número do cliente apresentado no MSS é a concatenação do número de série (na imagem acima 6), com o último número mais um.
- Supondo que se criava um novo cliente, usando a configuração da imagem acima, o código do cliente gerado seria 64, o valor 6 por ser a série e o valor 4 por ser o último número mais um (3+1).
- A configuração de novo prospect é semelhante e os cuidados a ter são os mesmos.

Configurações gerais do Backoffice


Configuração do regime de iva na ficha do produto



Ponto a reter:

 O parâmetro Regime de IVA na ficha do artigo deve estar preenchido com o código da região para evitar problemas com atribuição das taxas de iva aos produtos. Neste caso "1".

Configuração do código do consumidor final




Ponto a reter:

 O parâmetro Código do cliente "consumidor final" deve estar preenchido com o código 0 que corresponde ao código do consumidor final do XD.

Configuração das casas decimais

Ponto a reter:

• O parâmetro Número de decimais totais e o parâmetro Número de casas decimais intermédias devem estar com o valor "2" é o valor aconselhável.



Integração suportada com XD

Módulo	Consulta	Criação	Alteração
Clientes	Х	Χ	Χ
Contactos de clientes	Χ	Х	Χ
Moradas de clientes	Χ	Х	Χ
Prospects	Χ	Х	Χ
Conversão de prospect -> Clientes	NA	NA	Χ
Documentos de Stock	Х	Х	
Documentos de Pré-venda	Х	Χ	
Documentos de Auto-Venda	Χ	X	
Recibos	Χ	Х	
Lotes	Χ	Х	
Tabelas de Preços Absolutas	Х	Х	_
Campanhas com preço linha "Não definido"	Χ		