


Informe TP N°4

- **Escenario:** Configurar una red que conste de una notebook y un servidor FTP.




- ✓ Notebook – 192.168.1.1 – 255.255.255.0
- ✓ Server-FTP – 192.168.1.2 – 255.255.255.0



- **Actividad:**


1. Configurar el escenario mencionado en el punto anterior.
2. Realizar un ping desde la notebook al server para corroborar que funciona la conexión.
3. Habilitar el servicio FTP en el server y configurar un usuario que se llame **hurlingham** con password **hurlingham123**. El usuario debe contener permisos de full control
4. Conectarse desde la notebook al FTP con el comando “ftp” y listar los archivos
5. Borrar 3 archivos de forma aleatoria con el comando “delete” y verificar que se hayan eliminado del servidor
6. Luego transferir del servidor a la notebook 3 archivos de forma aleatoria con el comando “get”
7. Desarrollar una conclusión del trabajo realizado.

Actividades:

1)Abrimos el programa packet tracer y configuramos el escenario








Luego colocamos los datos que nos otorgaron para la Notebook y para el server FTP:
Repetir los pasos para cada dispositivo*

Notebook – 192.168.1.1 – 255.255.255.0
Server-FTP – 192.168.1.2 – 255.255.255.0

6



Nos quedaría así la configuración en cada uno de los dispositivos:

Laptop0

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration X

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 192.168.1.1

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 0.0.0.0

DNS Server: 0.0.0.0

Server0

Physical Config Services **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration X

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static



IPv4 Address: 192.168.1.2

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 0.0.0.0

DNS Server: 0.0.0.0

2) Hacemos ping desde la notebook al server para corroborar que existe conexión



Escribimos el comando ping 192.168.1.2 (IP del Servidor) y corroboramos que haya conexión.



```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:


Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128



Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
  
```


Vemos que efectivamente hay conexión.

3)Habilitamos el servicio FTP en el server y configuramos un usuario que se llama **hurlingham con contraseña **hurlingham123**. El usuario debe tener permisos de full control.**






Debería quedar algo así, el usuario agregado con full control.




4) Conectarse desde la notebook al servidor FTP con el comando “ftp” y listar los archivos




2

Ir a "Desktop",
"Command Prompt"




Con el comando **"FTP"** y la dirección **IP** del server FTP, intentamos conectar al servidor FTP.

3



Vemos que nos pide que coloquemos el username, colocamos el username del usuario que configuramos anteriormente (**hurlingham**).



```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128


Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ftp
Cisco Packet Tracer PC Ftp

Usage: ftp target

C:\>ftp 192.168.1.2
Trying to connect...192.168.1.2
Connected to 192.168.1.2
220- Welcome to PT Ftp server
Username:hurlingham
331- Username ok, need password
Password:|
  
```

Luego de poner el **username**, si es un usuario correcto, nos va a pedir la **password**. En este caso, ponemos la contraseña de nuestro usuario (**hurlingham123**). **Cabe aclarar que la contraseña no se va a ver cuándo la escribamos.**



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line interface for a device named 'Laptop0'. The interface has tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The Desktop tab is active, displaying a Command Prompt window. The Command Prompt shows the execution of a ping command to 192.168.1.2, which is successful. Then, the ftp command is entered, and the user is prompted for a username and password. The username 'hurlingham' is entered, and the password is masked. The system responds with '230- Logged in (passive mode On)'. The Command Prompt then shows the ftp> prompt.

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms


C:\>ftp
Cisco Packet Tracer PC Ftp

Usage: ftp target

C:\>ftp 192.168.1.2
Trying to connect...192.168.1.2
Connected to 192.168.1.2
220- Welcome to PT Ftp server
Username:hurlingham
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>
  
```

Si el usuario y la contraseña son correctos, nos va a dejar conectarnos al servidor FTP. Nos damos cuenta por que va a aparecer **“Logged in”**.

Para listar los archivos del servidor, luego de loguearnos en este, escribimos el comando “dir”.



```

230- Logged in
(passive mode On)
ftp>dir


Listing /ftp directory from 192.168.1.2:
0   : asa842-k8.bin                      5571584
1   : asa923-k8.bin                      30468096
2   : cl841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin  33591768
3   : cl841-ipbase-mz.123-14.T7.bin        13832032
4   : cl841-ipbasek9-mz.124-12.bin        16599160
5   : cl900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin  33591768
6   : c2600-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin  33591768
7   : c2600-i-mz.122-28.bin              5571584
8   : c2600-ipbasek9-mz.124-8.bin         13169700
9   : c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin  50938004
10  : c2800nm-advipservicesk9-mz.151-4.M4.bin  33591768
11  : c2800nm-ipbase-mz.123-14.T7.bin       5571584
12  : c2800nm-ipbasek9-mz.124-8.bin        15522644
13  : c2900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin  33591768
14  : c2950-i6q412-mz.121-22.EA4.bin       3058048
15  : c2950-i6q412-mz.121-22.EA8.bin       3117390
16  : c2960-lanbase-mz.122-25.FX.bin       4414921
17  : c2960-lanbase-mz.122-25.SEE1.bin     4670455
18  : c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin     4670455
19  : c3560-advipservicesk9-mz.122-37.SEE1.bin  8662192
20  : c3560-advipservicesk9-mz.122-46.SE.bin  10713279
21  : c800-universalk9-mz.SPA.152-4.M4.bin  33591768
22  : c800-universalk9-mz.SPA.154-3.M6a.bin  83029236
23  : cat3k_caa-universalk9.16.03.02.SPA.bin  505532849
24  : cgr1000-universalk9-mz.SPA.154-2.CG   159487552
25  : cgr1000-universalk9-mz.SPA.156-3.CG   184530138
26  : ir800-universalk9-bundle.SPA.156-3.M.bin  160968869
27  : ir800-universalk9-mz.SPA.155-3.M     61750062
28  : ir800-universalk9-mz.SPA.156-3.M     63753767
29  : ir800_yocto-1.7.2.tar               2877440
30  : ir800_yocto-1.7.2_python-2.7.3.tar   6912000
31  : pt1000-i-mz.122-28.bin              5571584
32  : pt3000-i6q412-mz.121-22.EA4.bin      3117390
ftp>
  
```

☐ Top

Vemos como se listan todos los archivos del servidor FTP correctamente.

5)Borrar 3 archivos, de forma aleatoria, con el comando “delete” y verificar que se hayan eliminado correctamente del servidor.

Con el comando “**delete**” más el nombre completo de los archivos los borramos. Vamos a ver que se están borrando si aparece el comando **Deleting file “nombre del archivo”**, y si se borraron correctamente aparece el comando **Deleted file “nombre del archivo”**.



The screenshot shows a laptop window titled "Laptop0" with a tabbed interface. The "Desktop" tab is active, displaying a "Command Prompt" window. The Command Prompt shows a list of files and their sizes, followed by three delete commands and their outputs. The first two deletions are successful, while the third fails due to a file not found error.

```

15 : c2950-i6q412-mz.121-22.EA8.bin          3117390
16 : c2960-lanbase-mz.122-25.FX.bin           4414921
17 : c2960-lanbase-mz.122-25.SEE1.bin          4670455
18 : c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin          4670455
19 : c3560-advipservicesk9-mz.122-37.SE1.bin   8662192
20 : c3560-advipservicesk9-mz.122-46.SE.bin    10713279
21 : c800-universalk9-mz.SPA.152-4.M4.bin       33591768
22 : c800-universalk9-mz.SPA.154-3.M6a.bin      83029236
23 : cat3k_caa-universalk9.16.03.02.SPA.bin     505532849
24 : cgr1000-universalk9-mz.SPA.154-2.CG        159487552
25 : cgr1000-universalk9-mz.SPA.156-3.CG        184530138
26 : ir800-universalk9-bundle.SPA.156-3.M.bin   160968869
27 : ir800-universalk9-mz.SPA.155-3.M           61750062
28 : ir800-universalk9-mz.SPA.156-3.M           63753767
29 : ir800_yocto-1.7.2.tar                     2877440
30 : ir800_yocto-1.7.2_python-2.7.3.tar        6912000
31 : pt1000-i-mz.122-28.bin                     5571584
32 : pt3000-i6q412-mz.121-22.EA4.bin          3117390

ftp>delete asa842-k8.bin

Deleting file asa842-k8.bin from 192.168.1.2: ftp>
[Deleted file asa842-k8.bin successfully ]
ftp>delete asa923-k8.bin

Deleting file asa923-k8.bin from 192.168.1.2: ftp>
[Deleted file asa923-k8.bin successfully ]
ftp>delete cl814-ipbase-mz.123-14.T7.bin


Deleting file cl814-ipbase-mz.123-14.T7.bin from 192.168.1.2: ftp>
%Error ftp://192.168.1.2/cl814-ipbase-mz.123-14.T7.bin (No such file or directory Or
Permission denied)
550-Requested action not taken. File unavailable (e.g., file not found, no access).

ftp>delete ir800_yocto-1.7.2.tar

Deleting file ir800_yocto-1.7.2.tar from 192.168.1.2:
ftp>
[Deleted file ir800_yocto-1.7.2.tar successfully ]
ftp>
  
```

En este caso borramos 3 archivos, “asa842-k8.bin”, “asa923-k8.bin” y “ir800_yocto-1.7.2.tar”.

Luego, hacemos el comando “**dir**” para verificar que, efectivamente, se eliminaron estos 3 archivos del servidor.



The screenshot shows a Command Prompt window titled "Laptop0" with a tab labeled "2". The window has tabs for "Physical", "Config", "Desktop", "Programming", and "Attributes". The "Desktop" tab is active. The Command Prompt shows the following commands and output:


```
ftp>delete ir800_yocto-1.7.2.tar
Deleting file ir800_yocto-1.7.2.tar from 192.168.1.2:
ftp>
[Deleted file ir800_yocto-1.7.2.tar successfully ]
ftp>dir
Listing /ftp directory from 192.168.1.2:
0 : cl841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin 33591768
1 : cl841-ipbase-mz.123-14.T7.bin 13832032
2 : cl841-ipbasek9-mz.124-12.bin 16599160
3 : cl900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin 33591768
4 : c2600-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin 33591768
5 : c2600-i-mz.122-28.bin 5571584
6 : c2600-ipbasek9-mz.124-8.bin 13169700
7 : c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin 50938004
8 : c2800nm-advipservicesk9-mz.151-4.M4.bin 33591768
9 : c2800nm-ipbase-mz.123-14.T7.bin 5571584
10 : c2800nm-ipbasek9-mz.124-8.bin 15522644
11 : c2900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin 33591768
12 : c2950-i6q412-mz.121-22.EA4.bin 3058048
13 : c2950-i6q412-mz.121-22.EA8.bin 3117390
14 : c2960-lanbase-mz.122-25.FX.bin 4414921
15 : c2960-lanbase-mz.122-25.SEE1.bin 4670455
16 : c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin 4670455
17 : c3560-advipservicesk9-mz.122-37.SEE1.bin 8662192
18 : c3560-advipservicesk9-mz.122-46.SEE1.bin 10713279
19 : c800-universalk9-mz.SPA.152-4.M4.bin 33591768
20 : c800-universalk9-mz.SPA.154-3.M6a.bin 83029236
21 : cat3k_caa-universalk9.16.03.02.SPA.bin 505532849
22 : cgr1000-universalk9-mz.SPA.154-2.CG 159487552
23 : cgr1000-universalk9-mz.SPA.156-3.CG 184530138
24 : ir800-universalk9-bundle.SPA.156-3.M.bin 160968869
25 : ir800-universalk9-mz.SPA.155-3.M 61750062
26 : ir800-universalk9-mz.SPA.156-3.M 63753767
27 : ir800_yocto-1.7.2_python-2.7.3.tar 6912000
28 : pt1000-i-mz.122-28.bin 5571584
29 : pt3000-i6q412-mz.121-22.EA4.bin 3117390
ftp>
```

The output shows a list of files and their sizes. The file `ir800_yocto-1.7.2_python-2.7.3.tar` is listed at index 27, and `ir800-universalk9-bundle.SPA.156-3.M.bin` is listed at index 24. The file `ir800_yocto-1.7.2.tar` is not listed, confirming its deletion.

Podemos corroborar que se eliminaron correctamente ya que no aparecen en el listado de los archivos.

6) Transferir del servidor a la notebook 3 archivos aleatorios con el comando “get”

Con el comando **get** “nombre del archivo a transferir”, transferimos desde el servidor a la notebook, 3 archivos aleatorios. En este caso transferimos los archivos “c2600-i-mz.122-28.bin”, “t1000-i-mz.122-28.bin” y “ir800_yocto-1.7.2_python-2.7.3.tar”.



The screenshot shows a laptop window titled "Laptop0" with tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The "Desktop" tab is active, displaying a Command Prompt window. The Command Prompt shows a list of files on a server and the execution of three 'ftp>get' commands to transfer files to the laptop. The first two transfers are successful, while the third fails due to a file not found error.

```

25 : ir800-universalk9-mz.SPA.155-3.M          61750062
26 : ir800-universalk9-mz.SPA.156-3.M          63753767
27 : ir800_yocto-1.7.2_python-2.7.3.tar        6912000
28 : pt1000-i-mz.122-28.bin                    5571584
29 : pt3000-i6q412-mz.121-22.EA4.bin           3117390
ftp>get c2600-i-mz.122-28.bin

Reading file c2600-i-mz.122-28.bin from 192.168.1.2:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 5571584 bytes]

5571584 bytes copied in 48.829 secs (26144 bytes/sec)
ftp>get pt1000-i-mz.122-28.bin

Reading file pt1000-i-mz.122-28.bin from 192.168.1.2:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 5571584 bytes]

5571584 bytes copied in 49.412 secs (25836 bytes/sec)
ftp>get pt300-i6q412-mz.121-22.EA4.bin

Reading file pt300-i6q412-mz.121-22.EA4.bin from 192.168.1.2:
File transfer in progress...

%Error ftp://192.168.1.2/pt300-i6q412-mz.121-22.EA4.bin (No such file or directory Or
Permission denied)
550-Requested action not taken. File unavailable (e.g., file not found).

ftp>get ir800_yocto-1.7.2_python-2.7.3.tar

Reading file ir800_yocto-1.7.2_python-2.7.3.tar from 192.168.1.2:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 6912000 bytes]

6912000 bytes copied in 61.048 secs (42868 bytes/sec)
ftp>
  
```

Top

Vemos que está leyendo el archivo cuando aparece el **Reading file “archivo a transferir”**, cuando aparece el comando **file transfer in progress** significa que se está realizando la transferencia, y finalmente cuando aparece el comando **“Transfer complete - bytes”** significa que el archivo se transfirió correctamente y que tiene un tamaño de tantos bytes.

7) Conclusión

Básicamente con este escenario lo que mostramos y configuramos es un circuito en el cual a través de una notebook y un servidor FTP (transferencia de archivos) podemos listar, borrar y transferir archivos del servidor desde la notebook.

Para esto tenemos que crear un usuario en el servidor FTP el cual tiene un nombre y una contraseña, al cual le debemos agregar todos los permisos para que tenga acceso completo, y de esta manera poder hacer cualquier cosa con los archivos del server.

Con el comando ftp “dirección IP del server FTP” ingresamos a este servidor. Colocamos nuestro usuario y contraseña anteriormente configurado en nuestro servidor y nos logueamos en este.

Luego hacemos diferentes pruebas:

- Con el comando dir listamos todos los archivos que hay en el servidor.
- Con el comando delete “nombre del archivo a eliminar” eliminamos archivos aleatorios elegidos por nosotros del servidor
- Con el comando get “nombre del archivo a transferir” transferimos desde el servidor hacia la notebook archivos aleatorios elegidos por nosotros

De esta manera mostramos el funcionamiento de un servidor de transferencia de archivos, cuales son sus funciones, como se configura, que limitaciones y posibilidades nos brinda, para que nos puede servir, etc.