

TP : Windows Server OS admin


Sommaire

TP : Windows Server OS admin	1
Serveur 1 :	2
Configuration IP statique.....	2
Configuration routage	9
Serveur 2 :	12
Configuration IP statique.....	12
Configuration de l'active directory	16
Configuration du DNS	21
Configuration DHCP	29
Client :	37
Intégration du client notre domaine	37
Création d'un utilisateur :	41
GPO :	48
Création d'une GPO utilisateur :	48
Création d'un GPO ordinateur :	59
Partage de Fichier :	67
Configuration du partage :	67
Configuration des permissions du partage :	70
WDS permettant d'installer Windows sur un nouveau client	80
Action sur VirtualBox	80
Serveur 2 :	83
Test avec un client :	99


Serveur 1 :

Configuration IP statique


D'abord configurons l'interface privée pour cela ouvrons le panneau de configuration puis centre réseau et partage :




Allez dans modifier les paramètres de la carte :




Sélectionnez la deuxième carte réseau et double cliqué dessus :



Appuyez sur Propriétés :



Faite un double clic sur protocole internet version 4 :



Appuyez sur utilise l'adresse IP suivante :

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) X

Général Configuration alternative

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☒ Obtenir une adresse IP automatiquement

☐ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP : . . .

Masque de sous-réseau : . . .

Passerelle par défaut : . . .

☒ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☐ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré : . . .

Serveur DNS auxiliaire : . . .

☐ Valider les paramètres en quittant Avancé...

OK Annuler

Adresse IP : entrez l'ip que vous souhaitez pour votre routeur ici : 192.168.0.1

Masque de sous-réseau : appuyer il ce remplira

Passerelle par défaut : ne pas remplir

serveur DNS préféré : 8.8.8.8 (dns de google)

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) X

Général

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☐ Obtenir une adresse IP automatiquement

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP : 192 . 168 . 0 . 1

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

Passerelle par défaut : . . .

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré : 8 . 8 . 8 . 8

Serveur DNS auxiliaire : . . .


☐ Valider les paramètres en quittant Avancé...

OK Annuler


Allez sur l'application gestionnaire de serveur puis sur gérer et appuyer sur Ajouter des rôles et fonctionnalités:




Appuyez sur suivant :




Appuyez sur suivant :




Appuyez sur suivant :




Cochez **accès à distance** puis appuyez sur suivant :




Appuyez sur suivant :




Appuyez sur suivant :




Cochez **routing** puis appuyer sur ajouter des fonctionnalités puis suivant :




Appuyez sur suivant :



Appuyez sur installer :




Après la fin de l'installation aller dans l'application gestionnaire de serveur puis routage et accès à distance :




Configuration routage

Une fenêtre s'ouvre faite clic droit sur WIN et appuyer sur configurer et activer le routage :



Appuyez ensuite sur suivant :



Sélectionnez NAT puis appuyé sur suivant :

Assistant Installation d'un serveur Routage et accès distant

Configuration

Vous pouvez activer l'une des combinaisons de services suivantes ou vous pouvez personnaliser ce serveur.

- ☐ Accès à distance (connexion à distance ou VPN)
Autoriser les clients distants à se connecter à ce serveur via une connexion d'accès à distance ou via Internet au moyen d'une connexion sécurisée à un réseau privé virtuel (VPN).
- ☒ NAT (Network address translation)
Autoriser les clients internes à se connecter à Internet en utilisant une adresse IP publique.
- ☐ Accès VPN (Virtual Private Network) et NAT
Autoriser les clients distants à se connecter à ce serveur par Internet et les clients locaux à se connecter à Internet en utilisant une seule adresse IP publique.
- ☐ Connexion sécurisée entre deux réseaux privés
Connecter ce réseau à un réseau distant tel que celui d'une succursale.
- ☐ Configuration personnalisée
Sélectionner une combinaison de fonctionnalités disponibles dans Routage et accès distant.

< Précédent **Suivant >** Annuler

Sélectionnez l'interface qui vous relie à internet et appuyer sur suivant :

Assistant Installation d'un serveur Routage et accès distant

Connexion Internet NAT

Vous pouvez sélectionner une interface existante ou créer une nouvelle interface de connexion à la demande pour permettre aux ordinateurs clients de se connecter à Internet.

- ☒ Utiliser cette interface publique pour se connecter à Internet :
Interfaces réseau :

Nom	Description	Adresse IP
INTERNET	Intel(R) PRO/1000 MT...	10.0.2.15 (DHCP)
PRIVATE NETWORK	Intel(R) PRO/1000 MT...	192.168.0.1
- ☐ Créer une nouvelle interface de connexion Internet à la demande
Une interface de connexion à la demande est activée quand un client utilise Internet. Sélectionnez cette option si ce serveur se connecte via un modem ou en utilisant le protocole PPPoE. L'Assistant Interface de connexion à la demande va démarrer à la fin de cet Assistant.

< Précédent **Suivant >** Annuler

Appuyez sur terminer :

Assistant Installation d'un serveur Routage et accès distant

Fin de l'Assistant Installation d'un serveur de routage et d'accès à distance

Vous avez terminé l'Assistant Installation d'un serveur de routage et d'accès distant.

Résumé :

La traduction d'adresses NAT est configurée pour l'interface Internet suivante : INTERNET


NAT repose sur des serveurs DNS et DHCP externes. Vérifiez que ces services sont configurés correctement.

Pour permettre aux serveurs de répondre aux requêtes en provenance d'Internet, configurez les mappages de ports et mettez à jour votre pare-feu.


Pour fermer cet Assistant, cliquez sur Terminer.

< Précédent **Terminer** Annuler

Une fenêtre apparaît attendez qu'elle se ferme :




Maintenant cela apparaît comme cela :




Serveur 2 :

Configuration IP statique


Allez sur le deuxième serveur puis ouvrez panneau de configuration puis centre réseau et partage et Appuyer sur modifier les paramètres de la carte :




Double cliqué sur la carte :



Appuyez sur propriétés



Appuyez 2 fois sur Protocole Internet version 4 :




Appuyez sur utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP : on remplit l'adresse que l'on souhaite pour le dns en l'occurrence ici 192.168.0.2

Masque de sous réseau : on clic et ça se remplira tout seul

Passerelle par défaut : remplissez l'adresse IP du premier serveur dans notre cas 192.168.0.1


Serveur DNS préféré : 8.8.8.8 (dns de google)




Maintenant allez sur l'application gestionnaire de serveur puis sur gérer et appuyer sur Ajouter des rôles et fonctionnalités:




Appuyez sur suivant :




Appuyez sur suivant :




Appuyez sur suivant :




Cochez les cases **Serveur DHCP**, **Serveur DNS** et **AD DS** et appuyer sur suivant :



Appuyez sur suivant jusqu'à cette page où vous appuierez à installer :




L'installation des différentes fonctionnalités se lance :




Configuration de l'active directory

Retournez sur l'application Gestionnaire de serveur et appuyer sur le drapeau puis Promouvoir ce serveur contrôleur de domaine :



Cochez Ajouter une nouvelle forêt, entrez le nom de votre domaine puis appuyez sur suivant :



Entrez un mot de passe valable puis appuyez sur suivant :

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options du contrôleur de domaine

SERVEUR CIBLE
WIN-1N1NJECSGR

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine

Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2016
Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2016

Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine

☒ Serveur DNS (Domain Name System)
☒ Catalogue global (GC)
☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Mot de passe :
Confirmer le mot de passe :

[En savoir plus sur les options pour le contrôleur de domaine](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Appuyez sur suivant sans rien cocher :

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options DNS

SERVEUR CIBLE
WIN-1N1NJECSGR

Options DNS

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Spécifier les options de délégation DNS

☐ Créer une délégation DNS

Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente faisant autorité est intro... [Afficher plus](#)

[En savoir plus sur la délégation DNS](#)

< Précédent **Suivant >** Installer Annuler


Appuyez sur suivant :

The screenshot shows the 'Options supplémentaires' (Additional Options) step of the 'Assistant Configuration des services de domaine Active Directory' (Active Directory Services Configuration Wizard). The window title is 'Assistant Configuration des services de domaine Active Directory'. In the top right corner, it says 'SERVEUR CIBLE WIN-1FJUBHV3TF1'. On the left, a list of steps includes 'Configuration de déploiement...', 'Options du contrôleur de domaine...', 'Options DNS', 'Options supplémentaires' (which is highlighted), 'Chemins d'accès', 'Examiner les options', 'Vérification de la configuration...', 'Installation', and 'Résultats'. A tooltip points to 'Vérification de la configuration...' with the text 'Vérification de la configuration requise'. The main area contains the instruction 'Vérifiez le nom NetBIOS attribué au domaine et modifiez-le si nécessaire.' and a text box for 'Le nom de domaine NetBIOS : THOMAS-TP'. At the bottom, there are buttons for '< Précédent', 'Suivant >', 'Installer', and 'Annuler'. A link 'En savoir plus sur d'autres options' is also present.


Appuyez sur suivant :

The screenshot shows the 'Chemins d'accès' (Paths) step of the 'Assistant Configuration des services de domaine Active Directory' (Active Directory Services Configuration Wizard). The window title is 'Assistant Configuration des services de domaine Active Directory'. In the top right corner, it says 'SERVEUR CIBLE WIN-1N1NJC5GSR'. On the left, a list of steps includes 'Configuration de déploiement...', 'Options du contrôleur de domaine...', 'Options DNS', 'Options supplémentaires', 'Chemins d'accès' (which is highlighted), 'Examiner les options', 'Vérification de la configuration...', 'Installation', and 'Résultats'. The main area contains the instruction 'Spécifier l'emplacement de la base de données AD DS, des fichiers journaux et de SYSVOL'. Below this, there are three text boxes with file paths: 'Dossier de la base de données : C:\Windows\NTDS', 'Dossier des fichiers journaux : C:\Windows\NTDS', and 'Dossier SYSVOL : C:\Windows\SYSVOL'. Each text box has a browse button (three dots). At the bottom, there are buttons for '< Précédent', 'Suivant >', 'Installer', and 'Annuler'. A link 'En savoir plus sur les chemins d'accès Active Directory' is also present.


Appuyez sur suivant :




Appuyez sur installer :



Attendre :




Vous allez être déconnecté et au redémarrage vous devrez entrer le mot de passe que vous avez choisi juste avant :




Configuration du DNS


Allez sur l'application gestionnaire de serveur puis dans outils et appuyez sur DNS :




Faites clic droit sur zone de recherche inversée puis appuyez sur nouvelle zone :




Appuyez sur suivant :




Appuyez sur suivant :




Appuyez sur suivant :




Appuyez sur suivant :




Tapez l'adresse du réseau puis faite suivant dans mon cas 192.168.0 :




Laissez cocher et appuyez sur suivant :




Appuyez sur terminer :




Maintenant faite clic droit ici et appuyez sur Nouveau pointeur (PTR) :




Appuyez sur parcourir :




Appuyez sur Win




Appuyez sur zone de recherche :




Double appuyez sur le nom de votre domaine :




Sélectionner le pc et appuyez sur ok :




Appuyez sur ok :




Retourner dans le centre réseau et partage dans le panneau de configuration :




Double cliqué sur la carte :



Appuyez sur propriétés :



Appuyez 2 fois sur Protocole Internet version 4 :



Remplacer le dns du serveur par son propre IP :

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) X

Général

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☐ Obtenir une adresse IP automatiquement

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP : 192 . 168 . 0 . 2

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

Passerelle par défaut : 192 . 168 . 0 . 1

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré : 192 . 168 . 0 . 2

Serveur DNS auxiliaire : . . .


☐ Valider les paramètres en quittant

Avancé...


OK Annuler

Configuration DHCP


Appuyez sur Terminer la configuration DHCP dans le petit drapeau sur gestionnaire de serveur :




Appuyez sur suivant :




On laisse ce qui est coché et appuyez sur valider :




Appuyez sur fermer :



Retournez sur gestionnaire de serveur, appuyez sur outil puis sur DHCP :



Déroulez jusqu'à IPV4 puis faite clic droit et appuyez sur nouvelle étendue:



Appuyez sur suivant :

Assistant Nouvelle étendue



Assistant Nouvelle étendue

Cet Assistant vous permet de paramétrer une étendue pour distribuer des adresses IP aux ordinateurs sur le réseau.

Cliquez sur Suivant pour continuer.

< Précédent Suivant > Annuler

Entrez le nom puis appuyez sur suivant :

Assistant Nouvelle étendue

Nom de l'étendue

Vous devez fournir un nom pour identifier l'étendue. Vous avez aussi la possibilité de fournir une description.



Tapez un nom et une description pour cette étendue. Ces informations vous permettront d'identifier rapidement la manière dont cette étendue est utilisée dans le réseau.

Nom :

Description :

< Précédent Suivant > Annuler

Entrez la plage des adresses IP que vous souhaitez donner par exemple ici de 10 à 100 :

Assistant Nouvelle étendue

Plage d'adresses IP
Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.

Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début : 192 . 168 . 0 . 10

Adresse IP de fin : 192 . 168 . 0 . 100

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP.

Longueur : 24

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

< Précédent Suivant > Annuler

Appuyez sur suivant :

Assistant Nouvelle étendue

Ajout d'exclusions et de retard
Les exclusions sont des adresses ou une plage d'adresses qui ne sont pas distribuées par le serveur. Un retard est la durée pendant laquelle le serveur retardera la transmission d'un message DHCP OFFER.

Entrez la plage d'adresses IP que vous voulez exclure. Si vous voulez exclure une adresse unique, entrez uniquement une adresse IP de début.

Adresse IP de début : Adresse IP de fin :

Ajouter

Plage d'adresses exclue :

Supprimer

Retard du sous-réseau en millisecondes : 0

< Précédent Suivant > Annuler

Laissez la durée de 8 jours et appuyez sur suivant :

Assistant Nouvelle étendue

Durée du bail
La durée du bail spécifie la durée pendant laquelle un client peut utiliser une adresse IP de cette étendue.

La durée du bail doit théoriquement être égale au temps moyen durant lequel l'ordinateur est connecté au même réseau physique. Pour les réseaux mobiles constitués essentiellement par des ordinateurs portables ou des clients d'accès à distance, des durées de bail plus courtes peuvent être utiles.

De la même manière, pour les réseaux stables qui sont constitués principalement d'ordinateurs de bureau ayant des emplacements fixes, des durées de bail plus longues sont plus appropriées.

Définissez la durée des baux d'étendue lorsqu'ils sont distribués par ce serveur.

Limitée à :

Jours : 8 Heures : 0 Minutes : 0

< Précédent Suivant > Annuler

Appuyez sur suivant en laissant oui de coché :

Assistant Nouvelle étendue

Configuration des paramètres DHCP

Vous devez configurer les options DHCP les plus courantes pour que les clients puissent utiliser l'étendue.

Lorsque les clients obtiennent une adresse, ils se voient attribuer des options DHCP, telles que les adresses IP des routeurs (passerelles par défaut), des serveurs DNS, et les paramètres WINS pour cette étendue.

Les paramètres que vous sélectionnez maintenant sont pour cette étendue et ils remplaceront les paramètres configurés dans le dossier Options de serveur pour ce serveur.

Voulez-vous configurer les options DHCP pour cette étendue maintenant ?

☒ Oui, je veux configurer ces options maintenant

☐ Non, je configurerai ces options ultérieurement

< Précédent Suivant > Annuler

Ajoutez l'adresse IP de votre routeur qui est celui du premier serveur puis appuyez sur suivant :

Assistant Nouvelle étendue

Routeur (passerelle par défaut)

Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.

Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.

Adresse IP :

Ajouter

Supprimer

Monter

Descendre

< Précédent Suivant > Annuler

Appuyez sur suivant :

Assistant Nouvelle étendue

Nom de domaine et serveurs DNS
DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.

Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent :

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

Nom du serveur :	Adresse IP :	
	192.168.0.2	Ajouter
Résoudre		Supprimer
		Monter
		Descendre

< Précédent **Suivant >** Annuler

Appuyez sur suivant :

Assistant Nouvelle étendue

Serveurs WINS
Les ordinateurs fonctionnant avec Windows peuvent utiliser les serveurs WINS pour convertir les noms NetBIOS d'ordinateurs en adresses IP.

Entrer les adresses IP ici permet aux clients Windows d'interroger WINS avant d'utiliser la diffusion pour s'enregistrer et résoudre les noms NetBIOS.

Nom du serveur :	Adresse IP :	
		Ajouter
Résoudre		Supprimer
		Monter
		Descendre

Pour modifier ce comportement pour les clients DHCP Windows, modifiez l'option 046, type de nœud WINS/NBT, dans les options de l'étendue.

< Précédent **Suivant >** Annuler

Laissez cocher oui et appuyez sur suivant :

Assistant Nouvelle étendue

Activer l'étendue
Les clients ne peuvent obtenir des baux d'adresses que si une étendue est activée.


Voulez-vous activer cette étendue maintenant ?

☒ Oui, je veux activer cette étendue maintenant


☐ Non, j'activerai cette étendue ultérieurement

< Précédent **Suivant >** Annuler


Appuyez sur terminer :



Vous pouvez voir la configuration :



Testons avec un ordinateur client qui est configuré en réseau privée :



Après avoir lancé le poste, ouvrez l'application cmd et faites la commande ipconfig /all :

```
C:\Users\vbouser>ipconfig /all


Configuration IP de Windows

    Nom de l'hôte . . . . . : W10
    Suffixe DNS principal . . . . . :
    Type de noeud . . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non
    Liste de recherche du suffixe DNS.: thomas-tp.local

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : thomas-tp.local
    Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
    Adresse physique . . . . . : 08-00-27-5A-AA-20
    DHCP activé. . . . . : Oui
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::ed38:8d5a:df02:c0af%3(préfééré)
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.0.10(préfééré)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Bail obtenu. . . . . : mardi 22 avril 2025 15:46:00
    Bail expirant. . . . . : mercredi 30 avril 2025 15:46:06
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.0.1
    Serveur DHCP . . . . . : 192.168.0.2
    IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
    DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2F-90-67-E2-08-00-27-5A-AA-20
    Serveurs DNS. . . . . : 192.168.0.2
    NetBIOS sur Tcpi. . . . . : Activé
```


Retournez sur le serveur 2 puis dans dhcp et regardez dans baux d'adresses et vous devez retrouver le client dedans :




Client :

Intégration du client notre domaine


Allez dans la barre de recherche et recherchez système puis allez dedans :




Appuyez sur Paramètres avancés du système :




Allez dans nom de l'ordinateur puis allez dans modifier :




Entrez le nom que vous souhaitez donner à la machine et le nom de votre domaine et appuyez sur ok:




Entrez le mot de passe de votre active directory et administrateur en nom d'utilisateur :




Appuyez sur ok :




Appuyez sur OK :




Après le redémarrage connectez-vous :



Retournez sur le serveur avec l'active directory puis allez dans outils et sélectionnez utilisateurs et ordinateurs active directory :




Vous pouvez y retrouver votre domaine et dans computers on y retrouve le client qui a bien rejoint le domaine :




Création d'un utilisateur :


Il faut aller sur le serveur 2 puis dans gestion des serveurs, aller dans outil puis utilisateurs et ordinateurs active directory :




Faite clic droit sur le nom de ton domaine puis nouveau et unité d'organisation :




Maintenant entrez le nom souhaité et laissez coché la case si vous souhaitez éviter les suppression sans faire exprès puis appuyez sur suivant :



Appuyez sur le nom de votre unité puis faite la même choses dans cette exemple on va créer Élève et STAFF :



Maintenant dans le groupe élève on va créer un utilisateur en faisant clic droit et nouveau puis utilisateur :




Création d'un utilisateur entrez le nom et prénom et dans nom d'ouverture ça sera le nom d'utilisateur utilisé pour la connexion et appuyez sur suivant:

The screenshot shows the 'Nouvel objet - Utilisateur' dialog box. The 'Créer dans' field is set to 'thomas-tp.local/ecole/ELEVE'. The fields are filled as follows:

- Prénom : John
- Initiales : (empty)
- Nom : Cline
- Nom complet : John Cline
- Nom d'ouverture de session de l'utilisateur : jhon.cline (with a dropdown menu showing '@thomas-tp.local')
- Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) : THOMAS-TP\ (with a dropdown menu showing 'jhon.cline')

 At the bottom, there are three buttons: '< Précédent', 'Suivant >' (which is highlighted with a blue border), and 'Annuler'.

Entrez un mot de passe temporaire pour l'utilisateur et vous pouvez aussi faire un mot de passe non modifiable selon les cases cochées puis appuyez sur suivant :



Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : thomas-tp.local/ecole/ELEVE

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☒ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session


☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☐ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé

< Précédent Suivant > Annuler

La page vous donne un résumé des informations avec le nom d'utilisateur qu'il faut retenir puis appuyez sur terminer :



Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : thomas-tp.local/ecole/ELEVE

Quand vous cliquerez sur Terminer, l'objet suivant sera créé :

Nom complet : John Cline

Nom de connexion de l'utilisateur : jhon.cline@thomas-tp.local


L'utilisateur doit changer de mot de passe à la prochaine ouverture de session.

< Précédent Terminer Annuler


On retrouve notre utilisateur ici :

Nom	Type	Description
 Fares	Utilisateur	
 John Cline	Utilisateur	
 Thomas	Utilisateur	

Allez sur le pc client et entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe choisit:



Si vous avez choisi la modification du mot de passe à la première connexion voici la page qui apparaîtra appuyez sur OK sinon cela vous connectera directement :




Entrez le nouveau mot de passe puis appuyez sur la flèche :




The image shows a Windows login screen for a user named 'Autre utilisateur'. At the top is a circular icon with a person silhouette. Below the title, there are four input fields: the first contains 'jhon.cline', the second and third are masked with dots, and the fourth is also masked with dots and has a 'show/hide' eye icon and a right-pointing arrow button. At the bottom is an 'Annuler' (Cancel) button.


La page vous confirme la bonne modification appuyez sur OK :



Préparation de votre session cela peut prendre un peu de temps :



Tu arriveras sur cette page :




GPO :


Création d'une GPO utilisateur :

Désactivation de CMD :


Retournez sur le serveur 2, allez dans le menu windows puis appuyez sur outils d'administrations Windows:




Appuyez sur gestion des stratégies de groupe :




Développez l'arborescence jusqu'à objets de stratégie de groupe puis faite clic droit et nouveau:




Entrez le nom que vous souhaitez puis appuyez sur OK :




Faites clic droit puis modifier sur la GPO que l'on a créé :




Développez l'arborescence comme en dessous et appuyez sur désactiver l'accès à l'invite de commande :




Cochez le activé puis appuyez sur appliquer:




Retournez sur la page d'avant et développez votre unité jusqu'à celle que vous souhaitez utilisé et faite clic droit puis appuyez sur lier un objet de stratégie de groupe existante :




Sélectionnez la GPO créé et appuyez sur OK :



Connectez-vous à un pc avec utilisateur du groupe puis allez dans l'invite de commande :




Dans l'invite de commande on voit ce message




Désactivation du gestionnaire de tâche :


Retournez sur la gestion de groupe puis crée une nouvelle GPO :




On retourne dans modifier :




Suivez l'arborescence apparaissant à gauche et appuyez deux fois sur Supprimer le Gestionnaire des tâches :




Cochez activer et appuyez sur appliquer et retourner sur la page d'avant :




Maintenant liez le aux élèves comme dans la capture ci-dessous :




Sélectionnez la GPO puis appuyez sur OK :



Connectez vous sur un pc client avec un compte élève pour vérifier et faites clic droit sur la barre des tâches : (on voit que gestionnaire de tâches est grisée)




Connectez vous en suite à une session d'un staff et faites clic droit sur la barre des tâches : (on voit que gestionnaire des tâches est disponible)




Désactiver accès au panneau de configuration


Retournez sur le serveur 2 dans gestion de stratégie de groupe clic droit sur objet puis appuyez sur nouveau:




Entrez le nom et faites OK :




Faites clic droit sur la GPO :




Suivre l'arborescence a gauche et double appuyez dessus :




Cochez activé puis appuyez sur appliquer :




Maintenant liez le à l'école comme dans la capture ci-dessous :




Sélectionnez le GPO et appuyez sur OK :



Allez sur un pc client en vous connectant et recherchez panneau de configuration et appuyez dessus :




Une page s'ouvre en vous disant que ce n'est pas autorisé par l'admin :




Création d'un GPO ordinateur :


Retournez sur votre serveur active directory puis allez dans outil et utilisateurs et ordinateurs Active Directory :




Allez dans computers et sélectionnez les :



Après la sélection appuyez sur clic droit et déplacer :




Sélectionnez votre unité et appuyez sur OK :




Désactivation du store :

Retournez dans gestion de stratégie de groupe puis objet et nouveau :



Entrez le nom et appuyez sur OK :




Nouvel objet GPO

Nom :
des_store


Objet Starter GPO source :
(aucun)

OK Annuler


Faites clic droit sur la GPO puis modifier :




Suivez l'arborescence jusqu'à Windows Store et appuyez sur désactiver l'application store:




Cochez oui puis appuyez sur appliquer :



Retournez sur la page avec les GPO puis faites clic droit sur l'unité organisationnelle que vous souhaitez et faite liée :




Sélectionnez votre GPO et fait OK :



Allez sur un pc client et connectez vous et appuyez sur microsoft store :




Ce message apparaîtra :




Désactivation de Cortana:


Retournez dans gestion de stratégie de groupe puis objet et nouveau :




Entrez le nom puis appuyez sur OK :




Sélectionnez le GPO et faites clic droit dessus puis modifier :




Suivez l'arborescence de gauche puis allez dans rechercher et sélectionnez autoriser Cortana et appuyez deux fois :




Cochez désactiver et appuyez sur appliquer :




Retournez à la page avec la liste des GPO et sélectionnez l'unité organisation des pc et faites clic droit puis lier :



Sélectionner le GPO et faites OK :



Allez sur votre machine cliente et recherchez cortana :



Appuyez dessus et cela affichera et le logo de Cortana a côté de rechercher a disparu :



Cortana dans Windows en tant
qu'application autonome est déconseillée.

[En savoir plus](#)

[Termes du contrat de licence logiciel Microsoft](#)


[Déclaration de confidentialité Microsoft](#)

[Contrat de services Microsoft](#)


Partage de Fichier :

Configuration du partage :


Allez sur le serveur 2 puis dans l'application gestionnaire de tâche puis dans le logo en bas et partage appuyez sur tâches et faites nouveau partage ... :




Sélectionnez SMB rapide et appuyez sur suivant :




Cochez Tapez un chemin personnalisé puis appuyez sur Parcourir:




Créez un nouveau dossier puis sélectionnez le et appuyez sur sélectionner un dossier:



Appuyez sur suivant :



Appuyez sur suivant :



Cochez le premier seulement et appuyez sur suivant :

The screenshot shows the 'Assistant Nouveau partage' window with the title bar 'Assistant Nouveau partage'. The main title is 'Configurer les paramètres de partage'. On the left, a sidebar lists steps: 'Sélectionner un profil', 'Emplacement du partage', 'Nom de partage', 'Autres paramètres' (highlighted), 'Autorisations', 'Confirmation', and 'Résultats'. The main area contains settings for sharing. The first checkbox, 'Activer l'énumération basée sur l'accès', is checked. Below it is a descriptive paragraph. The second checkbox, 'Autoriser la mise en cache du partage', is unchecked. Below it is another paragraph. The third checkbox, 'Activer le cache de filiale (BranchCache) sur le partage de fichiers', is unchecked. Below it is a paragraph. The fourth checkbox, 'Chiffrer l'accès aux données', is unchecked. Below it is a paragraph. At the bottom, there are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >', 'Créer', and 'Annuler'.

Sélectionner un profil
Emplacement du partage
Nom de partage
Autres paramètres
Autorisations
Confirmation
Résultats

☒ Activer l'énumération basée sur l'accès
L'énumération basée sur l'accès n'affiche que les fichiers et les dossiers dont un utilisateur possède les autorisations d'accès. S'il ne bénéficie pas d'autorisations en lecture (ou équivalentes) sur un dossier, Windows cache alors ce dernier de l'utilisateur.

☐ Autoriser la mise en cache du partage
La mise en cache met le contenu du partage à la disposition des utilisateurs hors connexion. Si la fonctionnalité BranchCache du service de rôle Fichiers réseau est installée, vous pouvez activer BranchCache sur le partage.

☐ Activer le cache de filiale (BranchCache) sur le partage de fichiers
BranchCache permet aux ordinateurs d'une succursale de mettre en cache les fichiers téléchargés à partir de ce partage, puis de les rendre disponibles en toute sécurité pour les autres ordinateurs de la succursale.

☐ Chiffrer l'accès aux données
Lorsqu'il est activé, l'accès distant aux fichiers de ce partage est chiffré. Cela a pour effet de sécuriser les données contre tout accès non autorisé lors de leur transfert vers ou depuis le partage. Si cette case à cocher est activée et grisée, cela signifie qu'un administrateur a activé le chiffrement pour l'ensemble du serveur.

< Précédent Suivant > Créer Annuler

Appuyez sur suivant :

The screenshot shows the 'Assistant Nouveau partage' window with the title bar 'Assistant Nouveau partage'. The main title is 'Spécifier les autorisations pour contrôler l'accès'. On the left, a sidebar lists steps: 'Sélectionner un profil', 'Emplacement du partage', 'Nom de partage', 'Autres paramètres', 'Autorisations' (highlighted), 'Confirmation', and 'Résultats'. The main area contains information about permissions. It starts with a paragraph explaining that permissions are defined by a combination of file permissions, share permissions, and possibly central access strategy. Then, it says 'Autorisations du partage : Contrôle total pour Tout le monde'. Below that, it says 'Autorisations sur le dossier :'. There is a table with four columns: 'Type', 'Principal', 'Accès', and 'S'applique'. The table has five rows of permissions. Below the table is a button 'Personnaliser les autorisations...'. At the bottom, there are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >', 'Créer', and 'Annuler'.

Sélectionner un profil
Emplacement du partage
Nom de partage
Autres paramètres
Autorisations
Confirmation
Résultats

Les autorisations d'accès aux fichiers sur un partage sont définies par le biais d'une combinaison d'autorisations sur des dossiers, des partages et éventuellement une stratégie d'accès centrale.

Autorisations du partage : Contrôle total pour Tout le monde

Autorisations sur le dossier :

Type	Principal	Accès	S'applique
Autoriser	CREATEUR, PROPRIETAIRE	Contrôle total	Les sou
Autoriser	BUILTIN\Utilisateurs	Spécial	Ce doss
Autoriser	BUILTIN\Utilisateurs	Lecture et exécution	Ce doss
Autoriser	BUILTIN\Administrateurs	Contrôle total	Ce doss
Autoriser	AUTORITE NT\Système	Contrôle total	Ce doss

< Personnaliser les autorisations... >

< Précédent Suivant > Créer Annuler

Appuyez sur créer :

The screenshot shows the 'Assistant Nouveau partage' window with the title bar 'Assistant Nouveau partage'. The main title is 'Confirmer les sélections'. On the left, a sidebar lists steps: 'Sélectionner un profil', 'Emplacement du partage', 'Nom de partage', 'Autres paramètres', 'Autorisations', 'Confirmation' (highlighted), and 'Résultats'. The main area contains a summary of the settings. It starts with a paragraph: 'Vérifiez que les paramètres suivants sont corrects, puis cliquez sur Créer.' Below that is a box with two sections: 'EMPLACEMENT DU PARTAGE' and 'PROPRIÉTÉS DU PARTAGE'. The 'EMPLACEMENT DU PARTAGE' section has three items: 'Serveur : WIN-1FJUBHV3TF1', 'Rôle du cluster : Non-cluster', and 'Chemin d'accès local : C:\Partage'. The 'PROPRIÉTÉS DU PARTAGE' section has six items: 'Nom du partage : Partage', 'Protocole : SMB', 'Énumération basée sur l'accès : Actif', 'Mise en cache : Désactivé', 'BranchCache : Désactivé', and 'Chiffrer les données : Désactivé'. At the bottom, there are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >', 'Créer', and 'Annuler'.

Sélectionner un profil
Emplacement du partage
Nom de partage
Autres paramètres
Autorisations
Confirmation
Résultats


Vérifiez que les paramètres suivants sont corrects, puis cliquez sur Créer.

EMPLACEMENT DU PARTAGE
Serveur : WIN-1FJUBHV3TF1
Rôle du cluster : Non-cluster
Chemin d'accès local : C:\Partage


PROPRIÉTÉS DU PARTAGE
Nom du partage : Partage
Protocole : SMB
Énumération basée sur l'accès : Actif
Mise en cache : Désactivé
BranchCache : Désactivé
Chiffrer les données : Désactivé

< Précédent Suivant > Créer Annuler

Appuyez sur fermer :




Allez sur un pc client dans l'explorateur de fichier puis dans réseaux :




Configuration des permissions du partage :

Création de groupe pour la gestion d'accès :


Allez sur votre serveur 2 puis dans la gestion de serveur et appuyez sur utilisateurs et ordinateurs Active Directory :




Faites clic droit sur User puis groupe :




Entrez le nom de votre groupe et faites OK et créez un deuxième groupe:



Faites clic droit sur les groupe créé et allez dans propriétés :




Allez dans Membres puis appuyez sur ajouter et entrer le de l'utilisateur puis sur OK et appliquer :




Faites le pour tout les utilisateurs et les groupes créé.

Modification des autorisations :


Allez dans l'explorateur de fichier puis dans réseaux et appuyez sur le bandeau en haut :




Faites activer :




Appuyez deux fois sur le nom du serveur :




Ouvrez le fichier partagé :




Créez deux fichiers un pour le staff et l'autre pour les élèves en faisant clic droit puis nouveau et dossier:



Faites clic droit sur le premier dossier puis appuyez sur propriétés :



Appuyez sur ajouter :



Sélectionnez un principal :

The screenshot shows a window titled 'Autorisations pour ELEVE'. It has a 'Principal' field with a link 'Sélectionner un principal'. Below it are 'Type' (set to 'Autoriser') and 'S'applique à' (set to 'Ce dossier, les sous-dossiers et les fichiers'). A section 'Autorisations de base' contains checkboxes for 'Contrôle total', 'Modification', 'Lecture et exécution' (checked), 'Affichage du contenu du dossier' (checked), 'Lecture' (checked), 'Écriture', and 'Autorisations spéciales'. There is a link 'Afficher les autorisations avancées' and a button 'Effacer tout'. At the bottom, there is a text area for conditions and a button 'Ajouter une condition'. The window ends with 'OK' and 'Annuler' buttons.


Entrez le nom du groupe et faites OK :

The screenshot shows a window titled 'Sélectionnez un utilisateur, un ordinateur, un compte de service ou un groupe'. It has a 'Sélectionnez le type de cet objet' section with a text field containing 'un utilisateur, un groupe ou Principal de sécurité intégré' and a button 'Types d'objets...'. Below is 'À partir de cet emplacement' with a text field 'thomas-tp.local' and a button 'Emplacements...'. Then 'Entrez le nom de l'objet à sélectionner (exemples) :' with a text field 'eleve' and a button 'Vérifier les noms'. At the bottom are buttons 'Avancé...', 'OK', and 'Annuler'.


Sélectionnez les autorisations que vous souhaitez donner et faites OK :

This is a close-up of the 'Autorisations de base' section from the previous dialog. It shows the same checkboxes: 'Contrôle total', 'Modification', 'Lecture et exécution' (checked), 'Affichage du contenu du dossier' (checked), 'Lecture' (checked), 'Écriture', and 'Autorisations spéciales'. The 'Afficher les autorisations avancées' link and 'Effacer tout' button are also visible. The bottom part of the window shows the 'Ajouter une condition' link and the 'OK' and 'Annuler' buttons.


Allez dans Sécurité puis appuyé sur avancé :



Appuyez sur désactiver l'héritage :



Appuyez sur Supprimer toutes les autorisations héritées de cet objet et appuyez sur appliquer :




Faites de même pour tous les dossiers et les groupes

Connectez vous en tant que Staff sur un pc :


Allez dans l'explorateur de fichier :




Allez dans réseau et faites ok a cette erreur :




Appuyez sur le bandeau :




Faites activer :




Appuyez deux fois sur le nom du serveur :




Entrez l'identifiant administrateur :




On retrouve bien nos deux dossiers essayons d'en créer un dans le dossier eleve puis staff:




Config dossier ELEVE est bon :




Config dossier STAFF est bon :




Connectez vous au compte d'un élève puis allez dans l'explorateur de fichier et réseau :




Dans le dossier partage on retrouve que ELEVE ce qui est la bonne configuration :



Essayez de créer un dossier :




Cela montre le manque de droit :




WDS permettant d'installer Windows sur un nouveau client

Action sur VirtualBox


Sur notre 2 -ème serveur où l'on a mit le DHCP, DNS et l'active directory on va aller dans configuration:




Allez dans shared Folders puis clic droit dans l'espace vite et Ajouter un dossier partagé (ça sera pour récupérer une iso vous pouvez utiliser ce lien pour télécharger : w10)




Allez dans autre pour sélectionner l'emplacement de l'iso:




Sélectionnez le dossier avec l'iso dedans et faites sélectionner un dossier :




Cochez montage automatique puis appuyez sur OK :




Il faut créer un deuxième disque dur pour l'iso cela est mieux pour la sécurité donc allez dans stockage puis le petit + en bas et disque dur:




Faites créer :




Sélectionnez l'espace que vous souhaitez ici 15 go et appuyez sur finish :



Appuyez sur Choose :




On retrouve bien le disque dur donc maintenant démarrez la machine :




Serveur 2 :


Allez dans recherche et tapez créer et appuyez sur créer et formater les partitions de disque dur :




Appuyez sur OK :




Faites clic droit sur espace non alloué et nouveau volume simple:




Faites suivant :




Faites suivant :



Faites suivant et retenez la lettre lié au disque dur ici E :



Vous pouvez nommer le disque comme vous le souhaitez et faites suivant :



Assistant Création d'un volume simple

Formater une partition
Pour stocker des données sur cette partition, vous devez d'abord la formater.

Indiquez si vous voulez formater cette partition, et le cas échéant, les paramètres que vous voulez utiliser.

☐ Ne pas formater ce volume

☒ Formater ce volume avec les paramètres suivants :

Système de fichiers : NTFS

Taille d'unité d'allocation : Par défaut


Nom de volume : WDS

☒ Effectuer un formatage rapide

☐ Activer la compression des fichiers et dossiers

< Précédent Suivant > Annuler

Faites terminer :



Assistant Création d'un volume simple

Fin de l'Assistant Création d'un volume simple

L'Assistant Création d'un volume simple est terminé.


Vous avez spécifié les paramètres suivants :

Type du volume : Volume simple
Disques sélectionnés : Disque 1
Taille du volume : 15357 Mo
Lettre de lecteur ou chemin d'accès : E:
Système de fichiers : NTFS
Taille d'unité d'allocation : Par défaut

Pour fermer cet Assistant, cliquez sur Terminer.


< Précédent Terminer Annuler

Le disque passe en bleu avec le ,om qu'on lui a donné et la lettre :




Disque 1 De base 15,00 Go En ligne	WDS (E:) 15,00 Go NTFS Sain (Partition principale)
--	---


Allez dans votre explorateur de fichier puis dans votre fichier partagé et faites clic droit sur votre iso et copiez le sur votre disque dur :




Faites clic droit puis monter sur votre iso :




Faites Ouvrir :




Allez dans le gestionnaire de serveur puis Ajouter des rôles et fonctionnalités



Faites suivant :



Faites suivant :



Faites suivant :

Sélectionner le serveur de destination

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats

Sélectionnez le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.

☒ Sélectionner un serveur du pool de serveurs
☐ Sélectionner un disque dur virtuel

Pool de serveurs

Filtre :

Nom	Adresse IP	Système d'exploitation
WIN-1FJUBHV3TF1.tho...	192.168.0.2	Microsoft Windows Server 2012 Standard Evaluation

1 ordinateur(s) trouvé(s)

Cette page présente les serveurs qui exécutent Windows Server 2012 ou une version ultérieure et qui ont été ajoutés à l'aide de la commande Ajouter des serveurs dans le Gestionnaire de serveur. Les serveurs hors connexion et les serveurs nouvellement ajoutés dont la collecte de données est toujours incomplète ne sont pas répertoriés.

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Descendez tout en bas et cochez Windows Deployment Services :

Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats

Rôles

- ☐ Attestation d'intégrité de l'appareil
- ☐ Hyper-V
- ☐ Serveur de télécopie
- ☒ Serveur DHCP (Installé)
- ☒ Serveur DNS (Installé)
- ☐ Serveur Web (IIS)
- ☐ Service Guardian hôte
- ☒ Services AD DS (Installé)
- ☐ Services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)
- ☐ Services AD RMS (Active Directory Rights Management Services)
- ☐ Services Bureau à distance
- ☐ Services d'activation en volume
- ☐ Services d'impression et de numérisation de documents
- ☐ Services de certificats Active Directory
- ☐ Services de fédération Active Directory (AD FS)
- ☒ Services de fichiers et de stockage (2 sur 12 installés)
- ☐ Services de stratégie et d'accès réseau
- ☐ Services WSUS (Windows Server Update Services)
- ☒ Windows Deployment Services

< >

Appuyez sur ajouter des fonctionnalités :

Ajouter les fonctionnalités requises pour Windows Deployment Services ?

Les outils suivants sont requis pour la gestion de cette fonctionnalité, mais ils ne doivent pas obligatoirement être installés sur le même serveur.

- ▲ Outils d'administration de serveur distant
 - ▲ Outils d'administration de rôles
 - [Outils] Windows Deployment Services Tools

☒ Inclure les outils de gestion (si applicable)

Ajouter des fonctionnalités Annuler

Faites suivant :

Rôles	Description
☐ Attestation d'intégrité de l'appareil	Windows Deployment Services provides a simplified, secure means of rapidly and remotely deploying Windows operating systems to computers over the network.
☐ Hyper-V	
☐ Serveur de télécopie	
☒ Serveur DHCP (Installé)	
☒ Serveur DNS (Installé)	
☐ Serveur Web (IIS)	
☐ Service Guardian hôte	
☒ Services AD DS (Installé)	
☐ Services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)	
☐ Services AD RMS (Active Directory Rights Management Services)	
☐ Services Bureau à distance	
☐ Services d'activation en volume	
☐ Services d'impression et de numérisation de documents	
☐ Services de certificats Active Directory	
☐ Services de fédération Active Directory (AD FS)	
☐ Services de fichiers et de stockage (2 sur 12 installés)	
☐ Services de stratégie et d'accès réseau	
☐ Services WSUS (Windows Server Update Services)	
☒ Windows Deployment Services	

Faites suivant :

Fonctionnalités	Description
☒ .NET Framework 4.8 Features (2 sur 7 installé(s))	.NET Framework enables developers to build applications for servers and private networks.
☒ Antivirus Microsoft Defender (Installé)	
☐ Assistance à distance	
☒ Azure Arc Setup (Installé)	
☐ Base de données interne Windows	
☐ BranchCache	
☐ Chiffrement de lecteur BitLocker	
☐ Client d'impression Internet	
☐ Client pour NFS	
☐ Client Telnet	
☐ Client TFTP	
☐ Clustering de basculement	
☐ Collection des événements de configuration et de gestion	
☐ Compression différentielle à distance	
☐ Conteneurs	
☐ Data Center Bridging	
☐ Déverrouillage réseau BitLocker	
☐ DirectPlay	
☐ Enhanced Storage	

Faites suivant :

WDS


SEVEUR DE DESTINATION
WIN-1FJUBHV3TF1.thomas-tp.local

Vous pouvez utiliser les services de déploiement Windows pour installer et configurer les systèmes d'exploitation Microsoft Windows à distance sur des ordinateurs compatibles PXE. Les services de déploiement Windows remplacent les services d'installation à distance (RIS) et facilitent l'adoption et le déploiement rapides de Windows. Le composant logiciel enfichable MMC Services de déploiement Windows permet de gérer tous les aspects des services de déploiement Windows. Les services de déploiement Windows offrent également aux utilisateurs finaux un environnement cohérent avec l'installation de Windows.


À noter :

- L'utilisation du serveur de déploiement nécessite que les services DHCP et DNS soient disponibles sur votre réseau. Le serveur de transport ne nécessite aucun rôle ou service supplémentaire. Ces deux services nécessitent une partition NTFS pour le stockage de fichier.
- Avant de commencer, vous devez configurer les services de déploiement Windows en exécutant l'Assistant Configuration des services de déploiement Windows ou WDSUtil.exe. Vous devrez également ajouter au moins une image de démarrage et une image d'installation dans le magasin d'images.
- Pour installer des systèmes d'exploitation Windows à partir d'un serveur des services de déploiement Windows, les ordinateurs clients doivent être compatibles PXE ou vous devez utiliser la version Windows Server 2008 R2 de l'environnement de préinstallation Windows (Windows PE).


Laissez coché et faites suivant :




Appuyez sur installer :




Après l'installation allez dans outil puis appuyez sur Services de déploiement Windows:




Dépliez serveur et faites configurer le serveur :





Faites suivant :




Laissez cochez le premier et faites suivant :




Appuyez sur Parcourir :




Faites suivant :




Laissez cocher les deux cases et appuyez sur suivant :




Cochez répondre à tous les ordinateurs clients (connus et inconnus) et appuyez sur suivant:




Appuyez sur terminer




Faites clic droit sur images de démarrage puis Ajouter une image de démarrage :




Appuyez sur Parcourir :




Allez dans lecteur dvd avec votre iso puis sources et sélectionnez boot et faites ouvrir:



Appuyez sur suivant :




Entrez le nom et la description que vous souhaitez pour cette iso et faites suivant :




The screenshot shows the 'Assistant Ajout d'images' window with the 'Métadonnées d'image' tab selected. The window title is 'Assistant Ajout d'images'. The tab is 'Métadonnées d'image'. The main area contains the following text: 'Entrez un nom et une description pour l'image suivante :', '« Microsoft Windows Setup (x64) »', 'Nom de l'image :', 'W10', 'Description de l'image :', 'ISO W10 Entreprise', 'Architecture de l'image :', 'x64'. At the bottom, there are three buttons: '< Précédent', 'Suivant >', and 'Annuler'.

Appuyez sur suivant :




The screenshot shows the 'Assistant Ajout d'images' window with the 'Images sélectionnées' tab selected. The window title is 'Assistant Ajout d'images'. The tab is 'Images sélectionnées'. The main area contains the following text: 'Vous avez sélectionné les images suivantes', 'Groupe d'images :', 'Images de démarrage', 'Fichier image :', 'F:\sources\boot.wim', 'Images sélectionnées :', 'Nom', 'W10'. At the bottom, there are three buttons: '< Précédent', 'Suivant >', and 'Annuler'.

Appuyez sur terminer :




The screenshot shows the 'Assistant Ajout d'images' window with the 'Progression de la tâche' tab selected. The window title is 'Assistant Ajout d'images'. The tab is 'Progression de la tâche'. The main area contains the following text: 'Cette opération est terminée', a green progress bar, 'Les images sélectionnées ont été ajoutées au serveur.' At the bottom, there are three buttons: '< Précédent', 'Terminer', and 'Annuler'.


Faites clic droit sur images d'installation puis appuyez sur ajouter une image d'installation :




Nommez le groupe comme vous le souhaitez et appuyez sur suivant :



Appuyez sur parcourir :



Sélectionnez cette fois ci install et faites ouvrir :



Faites suivant :

Emplacement du fichier :

F:\sources\install.wim Parcourir...

Remarque : les images d'installation et de démarrage par défaut (Boot.wim et Install.wim) sont présentes sur le DVD d'installation dans le dossier \Sources.

[Informations complémentaires sur les images et les types d'images](#)

< Précédent **Suivant >** Annuler

Choisissez les versions que vous souhaitez et faites suivant :

Assistant Ajout d'images

Images disponibles

Le fichier que vous avez spécifié contient les images suivantes. Sélectionnez les images que vous voulez ajouter sur le serveur.

Nom	Architecture	Description
☒ Windows 10 ...	x64	Windows 10 Enterprise Evaluation

☒ Utiliser la description et le nom par défaut de chacune des images sélectionnées

< Précédent **Suivant >** Annuler

Faites suivant :

Assistant Ajout d'images

Résumé

Vous avez sélectionné les images suivantes

Groupe d'images : Client_Base

Fichier image : F:\sources\install.wim


Images sélectionnées :

Nom
Windows 10 Enterprise Evaluation


Pour modifier votre sélection, cliquez sur Précédent. Pour ajouter les images sélectionnées sur le serveur, cliquez sur Suivant.

< Précédent **Suivant >** Annuler


Appuyez sur terminer :



Faites clic droit sur le serveur puis appuyez sur propriétés :




Allez dans démarrer puis cochez les mêmes cases et faites appliquer et OK:




Test avec un client :


Allez sur virtualbox et faites nouvelle :




Mettez lui un nom mais pas d'iso :



Faites configuration :



Cochez réseaux et n'oubliez pas de mettre le pc en privée hôte puis appuyez sur Ok et démarrer le client:



Après le démarrage on peut voir ces messages :

```
ipXE (PCI E2:00.0) starting execution...ok
ipXE initialising devices...ok

ipXE 1.21.1 -- Open Source Network Boot Firmware -- http://ipxe.org
Features: DNS TFTP PXE PXEXT

net0: 08:00:27:7d:07:c5 using 82540em on 0000:00:03.0 (open)
  [Link:down, TX:0 TXE:0 RX:0 RXE:0]
  [Link status: Down (http://ipxe.org/38086101)]
Waiting for link-up on net0..... ok
Configuring (net0 08:00:27:7d:07:c5)... ok
net0: 192.168.0.106/255.255.255.0 gw 192.168.0.1
Next server: 192.168.0.2
Filename: boot\x86\wdsnbp.com
tftp://192.168.0.2/boot\x86\wdsnbp.com... ok
boot\x86\wdsnbp.com : 30832 bytes [PXE-NBP]

Downloaded WDSNBP from 192.168.0.2 WIN-1FJUBHV3TF1.thomas-tp.local
Press any key to cancel network boot service
_
```

L'installation de Windows ce lance donc tout est bon :

