## BÀI THỰC HÀNH 1: CÀI ĐẶT HĐH CENTOS 7

## Kịch bản:

- Cài đặt máy ảo CentOS lên Vmware.
- Đặt tên máy ảo: "Tên HĐH Tên Lớp" (VD: CentOS 7 64-bit Class QT08)
- Tạo các Account truy cập "tênsv / 123@sv"; "root /123@utc"

## Yêu cầu:

- Chụp màn hình ở 2 chế độ truy cập với 2 loại user
- Trong bài làm thì dùng tên và mã SV tương ứng (Xem phần HD chi tiết).
- Các vấn đề khác xem Hướng dẫn cách nộp bài (đã gửi lớp)





# Hướng dẫn chi tiết:


#### Bước 1: Tạo máy ảo trên WMware

#### WORKSTATION PRO











Bước 2: Cài đặt HĐH CentOS trên máy ảo




Chuẩn bị và thiết lập tham số trước khi cài (Kéo thanh trượt xuống để xem đủ thông tin)


- Chon Network & Host name

Chon Date Time




#### - Chon Installation Destination






#### Chọn Begin Installation để bắt đầu cài HĐH



Trong quá trình cài HĐH, thiết lập account truy cập CentOS 7 như sau:


- root /123@utc (root = user mặc định có quyền cao nhất)
- tênsv / 123@sv (VD: binh / 123@sv)



Sau khi khởi động xong, chọn License Information → Chọn "I accept the license agreement" → Chọn Done → Chọn Finish Configuration → Kết thúc quá trình cài đặt

### Bước 3: Kiểm tra vai trò của các account trên HĐH CentOS 7

Truy cập vào HĐH




Truy cập HĐH qua account đã tạo ở trên (VD: HieuNT / 123@sv)

Cài đặt mặc định (Next, Next, Skip) → Chọn (Start Using CentOS Linux)

Đóng màn hình Getting Started

Kích chuột phải ở giữa màn hình rồi chọn Open Terminal



Người dùng bình thường:

- dấu nhắc là \$
- và tên người dùng

#### Còn root:

- dấu nhắc là #
- và tên là root

```
root@TenSV-MaSV:~ _ _ _ x

File Edit View Search Terminal Help

[hieu@TenSV-MaSV ~]$
[hieu@TenSV-MaSV ~]$
[hieu@TenSV-MaSV ~]$
[hieu@TenSV-MaSV ~]$
[hieu@TenSV-MaSV ~]$
[hieu@TenSV-MaSV ~]$
[root@TenSV-MaSV ~]$
[root@TenSV-MaSV ~]#
[root@TenSV-MaSV ~]#
```

Chuyển giữa các loại người dùng:

- user bình thường sang root (su hoặc su root) nhập pass 123@utc
- user bình thường sang user khác (su user)
- root sang user (su user)

Lý do phải chuyển giữa các người dùng sang root (thực hiện các lệnh ở quyền cao nhất, chỉ có root mới được thực hiện). VD như việc chạy lệnh dưới, cần thực hiện ở quyền root:

```
[tensv@TenSV-MaSV ~]$ fdisk -l
fdisk: cannot open /dev/sda: Permission denied
fdisk: cannot open /dev/mapper/centos-root: Permission denied
fdisk: cannot open /dev/mapper/centos-swap: Permission denied
[tensv@TenSV-MaSV ~]$
```