

# PolyStnX

## MANUAL DO CONSOLE

versão 1.4.0-beta

# Bem-vindo

O PolystnX é um console de PlayStation inteiro dentro do seu computador: uma TV de tubo, um console com tampa e botões, uma estante de discos e o acessório de cheats de antigamente. Este manual mostra como usar cada parte.

## Neste manual


- Primeiros passos - as pastas, o núcleo e a BIOS
- A estante - seus discos, a arte e o CD genérico
- Ligando o console - tampa, reset, memory cards e pausa
- A TV - POWER, volume e o menu de imagem
- Cheater Fish - escolha os cheats antes do jogo
- Controles
- Configurações
- Conquistas e memory cards
- Quando algo não funciona





A tela inicial: a TV no "AV 1", a estante e o manual do console no painel.

# Primeiros passos

O app guarda tudo numa pasta própria: no macOS, ~/Library/Application Support/PolystnX; no Linux, ~/.local/share/PolystnX; no Windows, a pasta do próprio programa. Ela nasce sozinha na primeira abertura, com estas subpastas:

- bios/ - a BIOS do console (SCPH*.BIN). O app nunca a baixa: você coloca o arquivo aqui.
- roms/ - seus discos: .chd, ou .m3u para jogos de vários discos.
- core/ - o núcleo PCSX Rearmed, que emula o PlayStation.
- memcards/ - os memory cards (.mcr), um arquivo por card.
- saves/ e notes/ - estados salvos, tempo de jogo, notas e prints por jogo.
- assets/ - capas, discos, contracapas, logos e manuais em PDF (opcional).

### Em quatro passos

- Na tela inicial, clique em "Baixar núcleo". O app confere o arquivo antes de instalar.
- Coloque sua BIOS em bios/. Em Configurações > bios você escolhe qual usar.
- Coloque seus discos em roms/.
- Clique em "Estante de games" e escolha um jogo.

O núcleo e a BIOS não vêm no pacote: o núcleo é de outro projeto (GPL) e a BIOS é propriedade da Sony. Use discos e BIOS que você tem direito de usar.

# A estante

Cada disco de roms/ vira uma caixa na estante. O app identifica o jogo pelo serial do disco e mostra o nome, o ano e a editora que conhece; instalado o DAT No-Intro (Configurações > sistema), usa o nome oficial.

- Clique numa caixa (ou use o d-pad e A) para escolher; o botão de play aparece quando o cursor passa por cima.
- O painel ao lado mostra as informações, as conquistas e a nota do jogo, e deixa marcar favoritos. Os favoritos e os jogos recentes ganham uma faixa acima da grade.
- "Atualizar" relê a pasta roms/. "Histórico" lista os jogos mais jogados.

### Arte e CD genérico

Se você colocar arte em assets/ (cover, disc, backcover, logo, com o mesmo nome do jogo), ela aparece na estante e no painel. Sem arte, o jogo ganha um CD-R de prata numa caixa de CD transparente, com o nome e o ano escritos à caneta - sempre do mesmo jeito para o mesmo jogo.




Jogos sem arte: o CD gravado, com o nome à caneta.

# Ligando o console

Ao escolher um jogo, o disco entra no console. Como no aparelho de verdade, ele só liga quando você aperta o botão POWER do painel. Daí em diante:

- POWER liga e desliga o console. Desligado, o jogo fica onde estava; ligando de novo, ele continua.
- OPEN/CLOSE abre a tampa: o jogo vê a bandeja abrir. Com o console desligado, serve para ejetar o disco e voltar à estante.
- RESET reinicia o jogo.
- O slot de memory card abre a biblioteca de cards: crie, encaixe, renomeie ou apague. Os saves do jogo ficam no card encaixado.

### A pausa

O livro de pausa abre por Select + Start no controle (ou pelo botão da tela). Nele você salva e carrega estados, tira prints, escreve notas e vê as conquistas. Cada jogo tem as suas 15 páginas de notas e prints; páginas fixadas aparecem no painel.


Se você minimizar a janela durante o jogo, ele pausa sozinho e espera a volta.

## A TV

O jogo aparece numa TV de tubo, com a marca PolyStnX embaixo e os botões físicos no queixo: VOL -, VOL +, MENU e POWER. Eles funcionam em qualquer tela, com o mouse ou, na tela inicial, com o controle.

- POWER liga e desliga o tubo. Ao desligar, a imagem é esmagada numa linha clara, a linha vira um ponto e o ponto some devagar, como nas TVs de tubo do fim dos anos 90. Ao ligar, o tubo fica escuro por um instante e a imagem sobe do preto. Desligada, a TV não mostra nem toca nada, mas o jogo segue rodando.
- VOL - e VOL + ajustam o volume (0 a 16), com as barrinhas verdes na tela.
- MENU abre o menu de imagem: BRILHO, CONTRASTE, COR e NITIDEZ. Cada toque em MENU passa para o próximo item; VOL - e VOL + ajustam; depois do último ele fecha.

O volume e a imagem ficam guardados para a próxima vez. Em Configurações > imagem e som você ajusta os mesmos valores. O 50 é o ponto neutro da imagem.




O menu de imagem e o volume na TV, com os botões do queixo.


## Cheater Fish

O Cheater Fish é o acessório de cheats: um peixe de óculos que liga antes do jogo, como os cartuchos de trapaça dos anos 90. Ao ligar o console pela primeira vez com um disco que tem cheats, aparece o carregamento e, direto, a lista dos cheats daquele jogo.




O carregamento do Cheater Fish.

- Cima/baixo rolam a lista; A (ou o clique) liga e desliga o cheat marcado - a caixinha fica verde.
- "Start Game" (ou B) começa o jogo com os cheats que ficaram ligados.
- As escolhas ficam guardadas por jogo, e o menu de pausa continua permitindo mudar cheats durante a partida.




A lista de cheats do jogo.

O Cheater Fish só aparece no primeiro ligar da sessão e nunca com o RetroAchievements em modo hardcore. Dá para desligá-lo em Configurações > jogo.

# Controles

O app foi pensado para jogar só com o controle, inclusive no Steam Deck. O controle é o DualShock: os botões do seu gamepad viram os do PlayStation.

- Menus e estante: o d-pad anda, A confirma, B volta.
- Tela inicial: o d-pad passeia pelos botões do painel, pelas setas de atualização e pelos botões da TV, com um anel lavanda no foco.
- Dentro do jogo: o jogo é dono de todos os botões. Select + Start abre e fecha a pausa.
- LB/RB trocam de seção nas Configurações.
- Teclado e mouse também funcionam; os atalhos de teclado do jogo se mudam em Configurações > controles.

Em Configurações > controles, escolha a ação e aperte a tecla ou o botão novo para remapear. Trocar um botão que já era de outra ação troca os dois.

O botão ANALOG do console liga o modo analógico e a vibração de uma vez, como o do DualShock: o LED vermelho vira verde.

# Configurações

As configurações têm sete seções, no painel à direita; o clique troca de seção, ou LB/RB no controle. Tudo é gravado na hora, não há botão de aplicar.

- controles - remapear teclado e botões do controle.
- jogo - liga e desliga o Cheater Fish.
- imagem e som - tela cheia, silenciar o jogo, volume e imagem da TV.
- estante - renomear os discos para o padrão No-Intro.
- conquistas - conta do RetroAchievements.
- sistema - baixar e atualizar o núcleo, checar atualizações do app ao abrir.
- bios - a BIOS usada (uma linha por arquivo de bios/).




Configurações > imagem e som.

# Conquistas e memory cards

### RetroAchievements

Em Configurações > conquistas, informe seu usuário e a chave da web API do retroachievements.org e conecte a conta com a senha (ela só serve para conectar e não fica guardada). Com a conta conectada, o app identifica o jogo, mostra o progresso na estante e avisa cada conquista no queixo da TV.

- O modo hardcore bloqueia cheats e o Cheater Fish enquanto você ganha conquistas.
- Se a rede cair, as conquistas ficam numa fila e são reenviadas no próximo login.

### Memory cards

Um card é um arquivo .mcr de 128 KB em memcards/. O app nunca grava por cima de um card que não conseguiu ler, e renomear um card nunca apaga outro. Faça cópia dos seus .mcr: é onde moram os seus saves.

## Quando algo não funciona

- "Para jogar é necessário baixar o núcleo" - clique em "Baixar núcleo" na tela inicial ou em Configurações > sistema.
- O jogo não abre - confira se o disco ainda está em roms/ com o mesmo nome (use "Atualizar" na estante se você o moveu) e se há uma BIOS em bios/.
- Sem som - veja o volume da TV (VOL +), se a TV está ligada e se "Silenciar o jogo" está desligado.
- A imagem está escura ou lavada - o menu de imagem (MENU) tem brilho, contraste, cor e nitidez; 50 é o neutro.
- O jogo ficou lento - feche outros programas; o app mostra o aviso "sem aceleração de GPU" quando o vídeo cai para software.
- O app fechou - o motivo fica no arquivo crash.log da pasta do app e nos logs de config/logs.

Os logs ficam em config/logs, um por abertura. Ao reportar um problema, anexe o mais recente.

## Sobre

PolystnX é software livre, sob a licença MIT. O núcleo PCSX Rearmed (GPL) e a BIOS do console não fazem parte do pacote; os cheats embutidos vêm do banco do libretro (CC BY-SA 4.0). Detalhes em THIRD-PARTY-NOTICES.md.

Versão 1.4.0-beta - github.com/ticianocorral/PolystnX