SixteeN

RETROCONSOLE SYSTEM

MANUAL DO CONSOLE

instruções de uso — leia antes de ligar

projeto pessoal, sem fins comerciais

COMECE POR AQUI

O SixteeN é um console de 16 bits inteiro desenhado na tela: a TV de tubo, o painel com o slot do cartucho e as chaves de verdade. Tudo funciona com mouse ou controle — o teclado só entra para escrever anotações.

1. **Abra o app**
   na primeira vez ele cria a pasta do console — no macOS, ~/Documents/SNES SixteeN; no Windows e no Linux, ao lado do executável.

2. **Baixe o núcleo**
   sem o núcleo snes9x, a TV mostra a tela de instalação com um botão para baixá-lo (e outro para o nointro.dat, opcional).

3. **Coloque suas ROMs**
   arquivos .sfc/.smc (ou .zip) na pasta roms/. Cada um vira uma caixa na estante de games.

4. **Ligue a TV**
   no botão POWER da TV. Com ela acesa, clique em "Estante de games", escolha um jogo e ligue o console no POWER do painel.

As pastas do console

- **roms/** seus jogos
- **core/** o núcleo snes9x (baixado pelo app)
- **assets/** capas, logos, cartuchos, contracapas e manuais
- **saves/** jogos salvos e savestates
- **notes/** anotações e capturas de tela
- **config/** o sixteen.cfg, o nointro.dat e o catálogo

A TELA INICIAL



TV fora do ar no canal 3, e o painel ao lado

É a casa do console: o app abre aqui, e é para cá que você volta ao ejetar um cartucho.

No painel

- **Estante de games** — abre a estante para escolher um jogo (precisa da TV ligada).
- **Manual do console** — abre este manual no tubo. Use < página e página > para folhear, e voltar para fechar.
- **Configurações** — idioma, vídeo, controles, núcleo e conquistas.

Na TV

- **POWER** — liga e desliga o tubo, com o aquecimento e o colapso do CRT.
- **VOL- / VOL+** — volume do som do jogo, com as barrinhas na tela.
- **CH** — alterna entre o canal 3 (o do console) e o 4.




as caixas em pé na prateleira, e o jogo focado no painel

- **Escolher** clique numa caixa ou ande com o direcional; confirmar insere o cartucho no slot do painel.
- **Buscar** a busca filtra a estante pelo nome do jogo.
- **Favoritos** Favoritar coloca o jogo na faixa de favoritos, acima da estante.
- **Recentes** os jogados recentemente e o histórico, com o tempo de jogo.

O painel do jogo

- **informações** ano, editora e nota do jogo.
- **capa traseira** a contracapa — clique para ampliar no tubo.
- **manual** o manual do jogo em PDF, aberto no tubo.
- **cartucho** a arte do cartucho, ampliada.
- **Conquistas** a lista do RetroAchievements, quando o jogo tem conquistas.



o cartucho assentado no slot, e as chaves do console

Como no aparelho de verdade, o cartucho desce até o slot e o console só liga quando você aciona o POWER.

- **POWER** — liga e desliga o console. Ao religar, o jogo continua de onde parou.
- **RESET** — reinicia o jogo, como o botão do console.
- **EJETAR** — solta o cartucho — só com o console desligado — e volta para a tela inicial.
- **sessão** — o rodapé do painel conta o tempo de jogo, só com o console ligado.

O jogo é salvo na pasta saves/. Os savestates ficam nos modais Salvar e Carregar, com espaços próprios para cada jogo.

CONTROLES

Um controle USB ou Bluetooth funciona assim que é conectado. O teclado também joga. Os dois podem ser remapeados em Configurações → controles.

botão do SNES	teclado	controle
Direcional	setas	direcional
B	Z	botão de baixo
A	X	botão da direita
Y	A	botão da esquerda
X	S	botão de cima
L / R	Q / W	ombros
START	Enter	start
SELECT	Shift direito	back / select

Nos menus

- **Confirmar** A no controle, Enter no teclado — ou um clique.
- **Voltar** B no controle, Esc no teclado. Na tela inicial, Voltar fecha o app.
- **Navegar** o direcional anda pela estante e pelas listas.

ANOTAÇÕES



o livro de duas páginas, com o jogo pausado

O botão de anotações pausa o jogo e abre um livro de duas páginas, guardado por jogo.

- **Cheats** — códigos selecionados para cada jogo, ligados por checklist. Os ativos aparecem no painel.
- **Nota** — texto livre — aqui o teclado entra em cena.
- **Capturas** — 15 espaços para prints da tela. Dê nome e fixe os que quiser manter: um print fixado não é sobrescrito.
- **Voltar ao jogo** — fecha o livro e despausa.

ARTES E MANUAIS

O console não busca nada na internet: as artes dos jogos vêm de imagens suas. Dê ao arquivo o mesmo nome da ROM, sem a extensão.

Super Jogo (USA).sfc → assets/cover/Super Jogo (USA).png

- **assets/cover/** — a capa da caixa, na estante (2D ou caixa 3D com fundo transparente).
- **assets/logo/** — a logo do jogo, no topo do painel.
- **assets/cartridge/** — o cartucho que desce no slot.
- **assets/backcover/** — a contracapa, ampliável no tubo.
- **assets/manual/** — o manual em PDF (Super Jogo (USA).pdf).

Bom saber

- **Exemplos** — cada pasta traz um example.* com o tamanho e o formato certos — use como modelo.
- **Manuais** — o leitor do tubo mostra PDFs escaneados ou feitos de imagens, como este. PDFs só de texto aparecem como página não disponível.
- **Nomes** — ROMs com nome fora do padrão podem ser renomeadas para o padrão No-Intro nas configurações — saves, notas e artes vão junto.

CONFIGURAÇÕES

Os ajustes valem na hora e ficam gravados no config/sixteen.cfg. A tela é dividida em seções:

jogo

- **Controles** — a configuração dos controles do jogo.

vídeo

- **Tela cheia** — ligada por padrão, na resolução nativa do monitor.
- **Chiado** — o som da estática com a TV fora do ar.
- **Estante** — móvel de madeira ou expositor de metal da locadora.

sistema

- **Atualizações** — procura versões novas ao abrir o app.
- **Idioma** — português ou inglês.
- **Núcleo** — baixa ou atualiza o snes9x.
- **No-Intro** — renomeia as ROMs para os nomes No-Intro.

conquistas

- **Conta** — usuário, senha e chave da web API do RetroAchievements. Com a conta conectada, o queixo da TV mostra RA ATIVADO.

controles

- **Remapear** — clique numa ação e aperte a tecla ou o botão novo; Esc cancela.

PRECISA DE AJUDA?

A estante não abre

a estante mora no tubo: ligue a TV no botão POWER dela. Sem o núcleo snes9x instalado, a estante e as configurações ficam travadas — baixe o núcleo pelo botão do painel.

O jogo não aparece

confira se a ROM está em roms/ (.sfc, .smc ou .zip).

A arte não aparece

o nome do arquivo tem que ser igual ao da ROM, sem extensão. Super Jogo.png ↔ Super Jogo.sfc.

O cartucho não sai

Ejetar só funciona com o console desligado: desligue no POWER do painel primeiro.

O controle não responde

reconecte e confira o mapeamento em Configurações → controles. Controles genéricos às vezes trocam os botões de lugar.

Há uma versão nova

uma seta verde acende ao lado da versão, no queixo da TV. Clique nela para ver as novidades e atualizar.

bom jogo!