

14-DAY FREE TRIAL GUIDE — REVISION 2

Prueba gratuita de 14 días Guía

Pruebe ODRE PQC durante 14 días sin compra, License ID ni License Key.

02

DOCUMENT SUMMARY

Resumen del documento

ALCANCE

Prueba de 14 días sin pago, correo ni Paid Key; cubre el período Trial y 1 Device 1 Trial.

LÍMITE DE CONFIANZA

El Client existente no cambia. Consulte PQC Trust Boundary en Product Overview.

PLANO DE DATOS

Solicitudes y respuestas permanecen dentro de la infraestructura del cliente.

PLANO DE CONTROL ODRE

HTTPS 443 saliente se usa solo para activación y estado del Trial.

VERIFICADO

Instaladores oficiales PS1/SH en los 6 OS; inicio, vencimiento y contrato Fail-Closed.

NO VERIFICADO

Rendimiento y despliegues Container/Kubernetes.

RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE

Lógica, autenticación/autorización, rutas protegidas y prueba de integración real.

verify es una autoprueba independiente, no una prueba de negocio. Este registro no es certificación independiente de terceros.

03

DATA PLANE / CONTROL PLANE

Plano de datos del cliente

Customer Client -> HTTPS/TLS -> Customer FastAPI Application -> ODRE PQC Security Boundary -> Protected Handler

El tráfico de la aplicación no pasa por servidores ODRE.

Plano de control ODRE

Customer ODRE PQC Installation -> Outbound HTTPS 443 -> ODRE Control Services (Trial activation)

Ningún cuerpo de solicitud/respuesta se envía al servicio ODRE de licencia/control.

04

QUICK START

Gratis · Sin correo · Descargar no inicia Trial · 14 días desde la primera activación · 1 Device 1 Trial · Reinstalar no reinicia · Protected Route fail-closed tras vencer · Paid sin reinstalar.

1. Verifique firma del Manifest y SHA-256 del instalador oficial (Windows: PS1 / Linux: SH).
2. Ejecute el instalador; la plataforma se detecta automáticamente.
3. En instalación nueva, init una vez, luego doctor y verify una vez.
4. Conecte FastAPI con install(app).
5. Inicie Trial y confirme estado, inicio y vencimiento. Sin pago, correo ni Paid Key.
6. Inicie el servidor y verifique Gateway -> Core -> Handler. El estado no prueba la integración.

La instalación directa de Wheel no es el contrato actual.

05

WHEEL / PYTHON VENV

0. Antes de empezar

Esta guía está dirigida a operadores de servidores y desarrolladores que empiezan la prueba gratuita. Un correo de confirmación de pago no es un requisito previo.

Requisito

Condición

SO / CPU

Windows Server 2022 AMD64 o Ubuntu 24.04 AMD64

Python

CPython 3.12

Permisos

Permiso para instalar y crear rutas de estado protegidas. El servicio y la CLI deben acceder a la misma ruta de estado.

Red

Acceso a descargas de dependencias pip y al servicio oficial HTTPS de activación

Hora

Mantener una hora del sistema fiable. No atrasar el reloj.

Copia de seguridad

Punto de recuperación aprobado del código y la configuración de la aplicación

Componentes

Core 0.2.9, Commercial 0.2.9.post4 e integración Gateway adecuada para la aplicación del cliente

El programa gestiona el Trial ticket, la clave privada de instalación y el estado local. No se pide al cliente una License Key de pago.

06

WHEEL / PYTHON VENV

1. Condiciones de la prueba

Descarga gratuita · Sin correo · La descarga no inicia Trial · 14 días desde la primera activación correcta · 1 Device, 1 Trial · Descargar o instalar de nuevo no reinicia el plazo · Bloqueo fail-closed tras caducar · Conversión a Paid sin reinstalar.

Condición

Comportamiento

Gratis / sin correo

La solicitud de inicio no envía correo, datos de pago ni credenciales Paid.

No empieza al descargar

La sesión de descarga es independiente de la activación Trial.

14 días desde la activación

14 días entre issued_at y expires_at emitidos por el servidor

1 Device, 1 Trial

Una Trial vinculada a la identidad del dispositivo; los reintentos conservan el período.

Volver a descargar / reinstalar

No crea otro período gratuito para el mismo dispositivo.

Caducidad

Rechaza nuevas solicitudes protegidas. Las rutas públicas autorizadas conservan su política.

Conversión tras la compra

Aprobación web con la misma installation identity y uso de Paid entitlement.

«Sin licencia» significa evaluar sin acreditar una compra de pago. La duración y el vínculo con el dispositivo se verifican

mediante la autorización Trial firmada por el servidor.

07

WHEEL / PYTHON VENV

2. Descarga y verificación de integridad

Obtenga el bundle oficial y su Manifest, firmas e instrucciones de la misma versión. Descargar no consume ninguno de los 14 días.

1. Verifique la firma del Release Manifest con una referencia de confianza oficial e independiente.

2. Compare nombres, tamaños y SHA-256 de los archivos, incluidos instaladores, verificadores y configuración de confianza.

3. Confirme que el instalador aprobado impone la verificación antes de instalar y, después, ejecútelo.

Deténgase ante cualquier discrepancia.

Comprobación del SHA-256

```
Get-FileHash -Algorithm SHA256 -LiteralPath "<ARTIFACT_PATH>"
```

```
sha256sum -- "<ARTIFACT_PATH>"
```

<ARTIFACT_PATH> es la ruta del archivo descargado. Un hash coincidente no autentica por sí solo al editor.

Tampoco

prueban la integridad el éxito de pip, poder leer un ZIP o superar su CRC.

El verificador existente de la página 9 es exclusivo del Core 0.2.9. No verifica el bundle completo de Commercial post4, Gateway o Native. Cada componente necesita su Manifest oficial y su ruta de instalación aprobada.

No se inventa aquí un hash del bundle final. No reutilice hashes de Commercial post3 para post4. Si faltan el verificador o los

materiales de confianza, obtenga la distribución correcta; no los sustituya por una instalación pip ordinaria.

08

WHEEL / PYTHON VENV

3. Comprobaciones previas

Comprobación

Condición PASS

Si falla

SO / CPU / Python

Combinación admitida exacta

Detener la instalación; contactar con soporte.

Hora del sistema

Sincronización NTP sin deriva significativa

Resolver el problema de reloj.

Salida HTTPS

Conexión saliente 443 al servicio oficial

Obtener aprobación del cambio de firewall.

Permisos / ACL

Administrador/root y permisos restringidos de estado

Corregir el diseño de permisos.

Integridad

Firma del Manifest y todos los hashes coinciden

Descartar y volver a descargar el archivo.

Respaldo

Punto de reversión de la aplicación disponible

Respaldo antes de cambiar.

El respaldo puede incluir copias aprobadas del código y la configuración. No clone una installation identity existente, clave privada de dispositivo, refresh credential u Offline Lease a otra VM o contenedor.

09

04 — INSTALACIÓN

Punto de entrada oficial

Tras comprobar la integridad en la página 7, ejecute solo el comando del OS.

Windows Server 2022 AMD64

```
.\install-odre-pqc.ps1
```

Linux AMD64

Ubuntu 22.04 / Ubuntu 24.04 / Debian 12 / Rocky Linux 9.8 / AlmaLinux 9.8

```
sudo ./install-odre-pqc.sh
```

El instalador detecta la plataforma y ejecuta el flujo aprobado. No conecte manualmente Core, Native, Gateway, policy ni pins. Deténgase si falla firma, hash, plataforma, permiso o requisito.

10

WHEEL / PYTHON VENV

4.1 init -> doctor -> verify

Continúe solo si el procedimiento oficial ha preparado la configuración Wheel completa y la .venv del cliente, con dependencias y versiones comprobadas. Instalar solo Core en la página 9 no basta.

Windows PowerShell - solo instalaciones nuevas

```
& .\venv\Scripts\odre-pqc.exe init
```

```
& .\venv\Scripts\odre-pqc.exe doctor
```

```
& .\venv\Scripts\odre-pqc.exe verify
```

Ubuntu Bash - solo instalaciones nuevas

```
.venv/bin/odre-pqc init
```

```
.venv/bin/odre-pqc doctor
```

```
.venv/bin/odre-pqc verify
```

init prepara identity, configuración y estado de una instalación nueva. No repita init al actualizar o si ya existen

config/keys/runtime/state. Nunca borre estado o claves para evitar esta restricción.

doctor diagnostica el entorno; verify ejecuta una autopruueba independiente del Core, no una prueba de integración Gateway/Handler del cliente. No debe repetirse tras iniciar Trial o conectar Gateway. Repita una comprobación fallida solo después de corregir su causa.

11

WHEEL / PYTHON VENV

5. Diagnóstico, autoprueba y estado

Comando / prueba

Significado

pip check

Detecta conflictos de dependencias Python

odre-pqc doctor

Diagnostica el entorno antes de conectar el Gateway

odre-pqc verify

Autoprueba Core independiente con claves y DB temporales

odre-pqc-commercial trial

Inicia Trial del dispositivo: 14 días desde la primera activación correcta

Commercial status

Comprueba firma, vínculo del dispositivo, período Trial e integridad de instalación

odre-pqc status

Consulta evidencia runtime autenticada del Core en ejecución

Prueba de integración Gateway

Verifica por separado la ruta real hasta el Handler de negocio

verify PASS no demuestra automáticamente el estado del servidor en ejecución. Core status comprueba HMAC, nonce, frescura y estado de provider/key/security/worker, entre otras evidencias.

Si no hay servidor en ejecución o no se alcanza el destino autenticado correcto, puede aparecer Runtime UNKNOWN / PQC PROTECTION: BLOCKED. El buen estado de otro Core no sustituye la evidencia de integración de Gateway Private Core.

12

WHEEL / PYTHON VENV

6. Iniciar Trial - sin pago ni correo

Tras la autoprueba Core y la conexión del control de autorización Gateway de la página 14, ejecute el comando

de su SO con la misma cuenta y ruta de estado que usará el servicio.

Windows PowerShell

```
& .\venv\Scripts\odre-pqc-commercial.exe trial
```

Ubuntu Bash

```
.venv/bin/odre-pqc-commercial trial
```

La CLI crea y conserva la installation identity y gestiona los tickets de descarga/Trial y el challenge del dispositivo. Presenta una prueba de posesión firmada, no la clave privada. No se introducen License ID, License Key ni correo.

Resultado esperado: ACTIVATION: ACTIVE / LEASE: TRIAL_VALID / INTEGRITY: PASS.

TRIAL_STARTED_AT y TRIAL_EXPIRES_AT delimitan el período del servidor. No cambie la etiqueta de

Wheel Trial a LEASE_VALID de Paid.

Repetir el comando no reinicia el plazo. Si el servidor aprobó pero no se recibió la respuesta, recupere la misma Trial con la identidad y el ticket conservados. No borre el estado existente.

13

```
from fastapi import FastAPI
from odre_pqc import install
```

```
app = FastAPI()
install(app)
```

WHEEL / PYTHON VENV

7. Estado -> inicio de servidores -> runtime

1) Estado de Commercial

```
& .\venv\Scripts\odre-pqc-commercial.exe status
```

Ubuntu

```
./venv/bin/odre-pqc-commercial status
```

Para Trial, compruebe ACTIVE / TRIAL_VALID / INTEGRITY: PASS. Al caducar se muestra EXPIRED / TRIAL_EXPIRED. Es normal que Trial no tenga License ID ni Paid Key.

2) Iniciar servidor del cliente + Gateway Private Core

Use el comando de inicio aprobado para la aplicación. Vincule Private Core solo a loopback y dirija las rutas públicas de Nginx al Gateway. Aquí no se presupone ningún módulo ni puerto del cliente.

3) Comprobar Core en ejecución

```
& .\venv\Scripts\odre-pqc.exe status
```

Ubuntu

```
./venv/bin/odre-pqc status
```

El destino y la autenticación de Core status deben corresponder al Gateway Private Core real. Después verifique la ruta de negocio de la página 15.

14

WHEEL / PYTHON VENV

8. Integración FastAPI / Server Gateway

External HTTPS Client -> Nginx -> FastAPI / ODRE Server Gateway -> Python PQC Client -> ODRE v3 -> Private Core -> Protected Handler

Añada esta llamada utilizando host y private_core devueltos por la integración build_host(...) existente.

Ejecútela una vez, antes de arrancar los dos servidores ASGI.

```
from odre_pqc_commercial import install_gateway_license_gate
```

```
install_gateway_license_gate(host, private_core)
```

Elemento

Comprobación necesaria

host

GatewayDispatch devuelto por build_host; remite las rutas protegidas

designadas al Gateway

private_core

Objeto FastAPI de Private Core real de este Gateway

Control de autorización

Comprueba la autorización de cada nueva solicitud tanto al entrar en

Gateway como en Private Core

identity / key / trust

Mantener la configuración ODRE v3 existente. No confundir la identidad de

instalación Trial con las claves del protocolo criptográfico.

Rutas públicas

health y el plano de control de activación del host mantienen sus políticas.

La llamada no crea el Gateway ni protege automáticamente todas las API. La integración existente debe definir rutas

protegidas, impedir el acceso que eluda el Handler protegido y configurar startup/shutdown.

15

WHEEL / PYTHON VENV

9. Verificar Gateway / Core / Handler

Compruebe la aplicación del cliente en ejecución dentro de un entorno aislado. No es otra ejecución del comando verify independiente.

Prueba

Comportamiento esperado

Solicitud normal

Mantiene la semántica HTTPS API existente y ejecuta el Handler

Ruta v3

Handshake real del Gateway y solicitudes/respuestas cifradas

Reutilización de sesión

Comprueba Trial en cada solicitud incluso con sesión existente

Caducidad

Rechaza nuevas solicitudes protegidas desde la caducidad; no aumenta el contador de ejecuciones del Handler

Private Core

La entrada directa también aplica el control; no se expone al exterior

health público

Conserva su respuesta independientemente de la caducidad Trial

Estado de integración

Registrar Core status y verificación del Handler por separado

No se interrumpe por la fuerza un Handler admitido antes de la caducidad y ya en ejecución. El contrato bloquea nuevas solicitudes protegidas que entren después.

Mantenga las regresiones de seguridad y la validación de lógica de negocio del cliente. El número de respuestas HTTP correctas no prueba el rendimiento bajo carga ni la cobertura de todas las rutas de seguridad.

16

WHEEL / PYTHON VENV

10. Operación normal durante Trial

Trial dura hasta la fecha absoluta de caducidad emitida en la primera activación. Reiniciar el servidor o un trabajo no genera otros 14 días.

Elemento

Operación

Período

Consultar TRIAL_STARTED_AT / TRIAL_EXPIRES_AT con Commercial status.

Renovación

No existe renew para ampliar Trial. Es distinto de Paid renew.

Fallo de conexión

La autorización local firmada válida se verifica sin una llamada online por solicitud.

Protección de estado

Mantener Windows DPAPI y ACL restringidas, o estado cifrado Linux y permisos restringidos.

Actualizaciones

Conservar identidad y estado; comprobar hashes y dependencias de la nueva versión.

Errores

Mantener bloqueadas las rutas protegidas mientras se resuelve la causa.

Se aplica fail-closed si la hora no es fiable o falla la autorización, el vínculo del dispositivo o la integridad. No se admite ajustar el reloj para alargar Trial.

17

WHEEL / PYTHON VENV

11. 1 Device, 1 Trial

Trial se vincula al registro de identidad del dispositivo en el servidor. Borrar la carpeta de instalación o el venv

no elimina ese registro.

Situación

Resultado

Reintento en la misma instalación

Conserva las fechas originales de inicio y caducidad

Nueva descarga

No genera una nueva autorización Trial

Reinstalación

No reinicia el período gratuito del mismo dispositivo

Copiar estado a otro dispositivo

Rechazo por falta de coincidencia con el vínculo firmado de dispositivo/identidad

Inicio concurrente

No se emite Trial duplicada para el mismo dispositivo

Ejecutar trial después de caducar

Devuelve el estado caducado/ya utilizado, no un nuevo período

Compra

Activar una autorización Paid independiente en la misma instalación

No se afirma protección total si un atacante administrador/root controla la identidad del SO y el almacén de confianza. No clone dispositivos/estado ni modifique identificadores para eludir la política Trial.

18

WHEEL / PYTHON VENV

12. Resolución de problemas

Error / estado

Acción del cliente

TRIAL_ALREADY_USED

Consultar el historial del dispositivo; no intentar reiniciarlo descargando o reinstalando.

TRIAL_EXPIRED

Mantener el bloqueo; convertir a Paid para continuar.

CLOCK_TAMPER_DETECTED

Comprobar sincronización e historial de cambios de hora. No borrar estado.

ENTITLEMENT_BINDING_INVALID

Comprobar si se mezcla estado de otro dispositivo, identidad o clave.

ENTITLEMENT_SIGNATURE_INVALID

Revisar respuesta oficial e integridad del archivo. No editarlo.

RUNTIME_INTEGRITY_FAILURE

Verificar Core oficial e integridad de instalación.

AUTHORITY_UNREACHABLE

Revisar DNS/TLS/conexión oficial y reintentar el mismo comando.

OPERATION_IN_PROGRESS

Completar primero la CLI de activación/renovación en curso.

PAID_INSTALLATION_EXISTS

No volver a Trial desde una instalación Paid.

No desactive el control ni exponga directamente el Handler para eliminar respuestas 503. Conserve los códigos

de error de la CLI; no adjunte estado secreto al ticket de soporte.

19

WHEEL / PYTHON VENV

13. Caducidad, reloj y fail-closed

Las rutas protegidas fallan en modo cerrado tras caducar Trial. No se admite ninguna solicitud nueva desde expires_at firmado, incluido ese instante. No hay período de gracia adicional para Trial.

Verificación de Wheel Trial

La autorización firmada vincula dispositivo, installation identity, clave, producto y período. La última hora verificada se conserva en estado cifrado; en ejecución se usa además un reloj monotónico para que atrasar la

hora no amplíe la caducidad.

Instale el control de autorización en Gateway y Private Core. Cada nueva solicitud se valida aunque ya exista una sesión. Ausencia/corrupción de archivos de autorización, discrepancias de hora, caducidad y fallos de integridad provocan bloqueo.

Conservación de la protección Native existente

El EXE Native Phase 3B tiene su propio límite monotónico, eliminación de claves al caducar, Named Pipe IPC y controles del broker. No elimine ese EXE ni lo sustituya por el control Wheel. Los PASS históricos Native no se reutilizan como evidencia PASS del recorrido Wheel actual.

No recurra a plaintext/classical fallback si falla la autorización. La conexión HTTPS normal del cliente es distinta de ese fallback.

20

WHEEL / PYTHON VENV

14. Actualizaciones y conservación del estado

No repita init en una instalación existente. Conserve config/keys/runtime/state de Core y la installation identity de Commercial.

Operación

Precaución

Actualizar Commercial

Usar el nuevo Wheel aprobado y conservar la ruta protegida de estado.

Reintentar Trial

Recuperar el registro existente con el mismo comando trial.

Reiniciar la app

Sin reinicio del período; instalar el control antes del servidor.

Restaurar

No importar Trial, Lease ni claves de otro dispositivo.

Convertir a Paid

Aprobar activate por web en la misma instalación; sin reinstalar

venv/Core/Gateway.

Cambiar dispositivo

No equivale a reemitir Trial; consultar la política de soporte.

Borrar archivos de estado para ocultar un error no es una recuperación válida. No edite claves privadas, Trial tickets ni autorizaciones firmadas.

21

WHEEL / PYTHON VENV

15. Solicitar soporte técnico

Soporte e información: odrai2025@gmail.com

Puede enviar

No envíe

Versiones Core / Commercial / Python / SO

Claves privadas o de cifrado del estado

Hora UTC y códigos de error

Trial tickets; access/refresh/poll tokens

ID de instalación oculto y fechas de inicio/caducidad

Archivos completos de estado local

Resultados doctor / verify / status sin datos sensibles

Cuerpos de solicitudes/respuestas de negocio

Nombres oficiales y SHA-256

Volcados completos de entorno, configuración o DB

Iniciar Trial no requiere correo. Esta dirección es un canal opcional para incidencias, no un requisito de activación.

17 — LISTA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

- [] Verificar firma del Manifest y SHA-256 oficiales
- [] Confirmar OS, hora, HTTPS 443, permisos y backup
- [] Ejecutar `./install-odre-pqc.ps1` o `sudo ./install-odre-pqc.sh`
- [] Instalación nueva: `odre-pqc init`
- [] `odre-pqc doctor` y `odre-pqc verify`
- [] Conectar FastAPI con `from odre_pqc import install` e `install(app)`
- [] Iniciar Trial sin License ID ni License Key
- [] Confirmar ACTIVE / TRIAL_VALID / INTEGRITY: PASS y vencimiento
- [] Iniciar servidor y comprobar running Core status
- [] Probar Gateway -> Core -> Handler
- [] Bloqueo de replay, bypass y fallback
- [] Conservar identity/state al actualizar o reinstalar
- [] Production solo tras PASS de todos los gates

23

WHEEL / PYTHON VENV

17. Lista de comprobación de instalación

Para la ruta Wheel. Native sigue las páginas 28-31; se aplican los mismos principios de integridad, conservación del estado y verificación real del Handler.

- [] Elegir la ruta del bundle y verificar firmas del Manifest y SHA-256
- [] Configurar Core, Commercial, Gateway, dependencias y CLI con el instalador aprobado
- [] No confundir instalación correcta del Core con instalación del bundle completo
- [] Completar pip check y comprobaciones de versión; init una vez, solo en instalaciones nuevas
- [] doctor -> verify correcto; distinguir autoprueba e integración de negocio
- [] Conectar los gates de autorización a Gateway host y Private Core
- [] Commercial trial: comprobar ACTIVE / TRIAL_VALID / INTEGRITY: PASS
- [] Los reintentos no reinician inicio ni vencimiento
- [] Iniciar servidor del cliente y Private Core; comprobar el runtime real
- [] Verificar Gateway -> v3 -> Private Core -> Handler
- [] En aislamiento: cero ejecuciones nuevas del Handler tras vencer y rutas públicas conservadas
- [] Conservar identity y estado al actualizar o pasar a Paid

RELEASE AUTHORITY

ODRE PQC 0.3.1 RC1 | Release 63 | Final Closure g269 | Official Supported OS 6/6 PASS | Negative Gate 18/18 PASS

Sealed Core odre_pqc 0.2.9 is an independent component version.