

Instalar Microsoft Windows Server 2008 Standard R2 x64

Se iniciará el asistente de instalación, en la primera ventana nos solicitará el idioma, el formato de hora y moneda y el idioma del teclado:




Pulsaremos en "Instalar ahora":




En la descarga del DVD desde la web de Microsoft, podremos elegir entre las distintas versiones de Windows Server (Standard, Enterprise, Datacenter, Web Server). En nuestro caso seleccionaremos "Windows Server 2008 R2 Standard (instalación completa) x64":




Leeremos los términos de licencia, si estamos de acuerdo marcaremos "Acepto los términos de licencia" y pulsaremos "Siguiente":




Pulsaremos en "Personalizada (avanzada)":




El asistente nos mostrará las unidades y particiones del equipo, seleccionaremos la unidad y partición donde queramos instalar Windows Server 2008. En este punto podemos crear nosotros mismos la partición, para ello pulsaremos en "Opciones de unidad":



Para crear una nueva partición en el espacio seleccionado (teniendo en cuenta que si contiene datos serán eliminados) pulsaremos en "Nuevo":



Seleccionaremos el tamaño de la nueva partición, en nuestro caso el disco duro es de 100GB y queremos crear una partición para el sistema operativo Microsoft Windows Server 2008 de 70GB por lo que en "Tamaño" introduciremos 70000. Pulsaremos "Aplicar":



El asistente para crear particiones nos mostrará un mensaje como el siguiente, pulsaremos "Aceptar":




Con el texto: "Para asegurarse de que todas las características de Windws funcionen correctamente, es posible que Windows cree particiones adicionales para los archivos del sistema".

El asistente creará una partición para el sistema de 100MB y creará nuestra partición de 70GB. El espacio libre restante no lo configuraremos, cuando instalemos Windows Server crearemos esta partición desde el sistema operativo. Como último paso para el particionamiento seleccionaremos la partición donde instalaremos Windows Server 2008 y pulsaremos "Siguiente":



El asistente formateará la partición e iniciará la instalación del sistema operativo:



Tras la instalación de Windows Server el equipo se reiniciará y nos indicará que debemos cambiar la contraseña del usuario administrador. Pulsaremos "Aceptar":




Introduciremos la contraseña del usuario "administrador", debe ser una contraseña segura (con mayúsculas, minúsculas, letras y números):



Si la contraseña cumple los requisitos de complejidad nos mostrará el mensaje "Se cambió la contraseña". Pulsaremos "Aceptar":



En el primer inicio de sesión, el sistema operativo Microsoft Windows Server 2008 nos mostrará el asistente para realizar tareas de configuración básicas de Windows: activar Windows, establecer zona horaria, configurar funciones de red, nombre de equipo y dominio, actualizaciones automáticas, etc.:




Cerrando la ventana anterior, el sistema operativo también nos mostrará la ventana de Administrador del servidor, desde donde podremos agregar nuevos roles, características, configurar el almacenamiento (particiones, discos duros), etc.:




Crear y formatear partición en Windows Server 2008

Desde el administrador de almacenamiento vamos a crear y formatear una partición para ser usada como unidad de datos, donde almacenaremos los datos de los usuarios del servidor. Para ello pulsaremos en el botón "Inicio", pulsaremos con el botón derecho del ratón sobre "Equipo" y seleccionaremos "Administrar" (también se puede acceder a la ventana de Administrador del servidor desde "Inicio" - "Todos los programas" - "Herramientas administrativas" - "Administrador del servidor"):




Desde la ventana de Administrador del servidor, pulsaremos en "Almacenamiento" y en "Administrador de discos". Nos mostrará en la parte derecha los discos duros, las particiones de cada disco y su estado y tipo (activas y listas para ser usadas por el sistema operativo o no asignadas). En nuestro caso, puesto que en el proceso de instalación hemos creado en nuestro disco duro (Disco 0) una partición de 70GB, el resto de espacio del disco duro ha quedado libre y sin asignar. Ahora lo seleccionaremos (31,64GB No asignado) y pulsaremos con el botón derecho del ratón sobre este espacio no asignado para crear una partición, en el menú emergente seleccionaremos "Nuevo volumen simple":




Se iniciará el asistente para nuevo volumen simple, pulsaremos "Siguiente":



Introduciremos el tamaño que queramos asignar al nuevo volumen, en nuestro caso usaremos todo el espacio por lo que dejaremos el valor por defecto (toda la partición). Pulsaremos "Siguiente" para continuar:




Seleccionaremos "Asignar la letra de unidad siguiente", en el desplegable seleccionaremos la letra de unidad que se asignará al nuevo volumen:



Seleccionaremos "Formatear este volumen con la configuración siguiente":

- Sistema de archivos: seleccionaremos "NTFS".
- Tamaño de la unidad de asignación: seleccionaremos "Predeterminado".
- Etiqueta del volumen: introduciremos cualquier texto que nos permita identificar la unidad, por ejemplo "Datos".
- Marcaremos la opción "Dar formato rápido".
- Si queremos habilitar la compresión en esta unidad (dispondremos de más espacio pero será más lenta) marcaremos la opción "Habilitar compresión de archivos y carpetas".

Pulsaremos "Siguiente" para continuar:




Antes de crear la nueva unidad o volumen, el asistente nos mostrará una ventana con el resumen de las opciones seleccionadas, si son correctas pulsaremos "Finalizar" para crear el volumen definitivamente:




De esta forma la nueva unidad ya estará disponible para nuestro uso, como una unidad más del equipo.

A continuación explicamos algunas tareas necesarias tras montar un servidor con Microsoft Windows Server 2008. Siempre suponemos que el equipo va a ser usado como servidor de nuestra empresa (servidor web, servidor de mail, servidor de ficheros, servidor de impresión, servidor de terminal server, servidor de aplicaciones, servidor de bases de datos, DHCP, DNS, etc.):

1. El equipo debe estar actualizado con los últimos parches de Microsoft (actualizaciones de seguridad más recientes de Windows Update):



2. El equipo servidor con Windows Server 2008 debe tener IP estática y no dinámica (por DHCP).




3. Los usuarios que pertenezcan al grupo de seguridad "Administradores" deben tener una política de contraseñas segura (contraseñas con complejidad alta, caducidad de contraseñas, etc.). Incluso es recomendable desactivar el usuario Administrador y usar otro con los mismos permisos:




Crear un grupo de seguridad y agregar usuarios en Windows Server 2008

Los grupos de seguridad nos servirán para establecer los permisos de los usuarios de cada departamento de nuestra organización. Por ejemplo, si nuestra empresa tiene tres departamentos: Facturación, Contabilidad y Recursos Humanos y queremos que los usuarios de Facturación no tengan acceso a las carpetas de los usuarios de Contabilidad y viceversa, crearemos tantos grupos de seguridad como departamentos y agregaremos los usuarios de cada departamento a cada grupo de seguridad.

Para crear un grupo de seguridad accederemos a "Inicio" - "Herramientas administrativas" - "Administración de equipos", seleccionaremos "Usuarios y grupos locales" - "Grupos". En la parte derecha pulsaremos con el botón derecho del ratón y seleccionaremos "Grupo nuevo":



Introduciremos los datos del nuevo grupo de seguridad:



Haciendo doble clic sobre el grupo creado podremos agregarle todos los usuarios que queramos, pulsando en el botón "Agregar" e introduciendo el nombre del usuario:



∴ FIN ∴