

Cisco CLI & Packet Tracer CMD Cheat Sheet

Cisco IOS CLI (Routers y Switches)

Gestión básica

enable – Entra en modo privilegiado

(Ejemplo: enable)

configure terminal – Entra en modo de configuración global

(Ejemplo: configure terminal)

end – Sale de configuración al modo privilegiado

(Ejemplo: end)

exit – Sale del modo actual

(Ejemplo: exit)

copy running-config startup-config – Guarda configuración activa en la NVRAM

(Ejemplo: copy running-config startup-config)

show running-config – Muestra la configuración activa

(Ejemplo: show running-config)

show startup-config – Muestra la configuración guardada

(Ejemplo: show startup-config)

Interfaces

interface gigabitEthernet0/0 – Accede a la interfaz para configuración

(Ejemplo: interface gigabitEthernet0/0)

ip address – Asigna dirección IP a la interfaz

(Ejemplo: ip address 192.168.1.1 255.255.255.0)

no shutdown – Activa la interfaz

(Ejemplo: no shutdown)

show ip interface brief – Muestra estado y dirección de todas las interfaces

(Ejemplo: show ip interface brief)

DHCP en router

ip dhcp excluded-address – Reserva direcciones fuera del pool

(Ejemplo: ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.30)

ip dhcp pool – Crea un pool de direcciones

(Ejemplo: ip dhcp pool RED1)

network – Define la red del pool

(Ejemplo: network 192.168.1.0 255.255.255.0)

default-router – Define el gateway a entregar

(Ejemplo: default-router 192.168.1.1)

dns-server – Define el servidor DNS

(Ejemplo: dns-server 192.168.200.5)

show ip dhcp binding – Muestra IPs entregadas por DHCP

(Ejemplo: show ip dhcp binding)

Relay DHCP

ip helper-address – Reenvía peticiones DHCP al servidor indicado
(Ejemplo: ip helper-address 192.168.100.10)

Rutas estáticas

ip route – Crea ruta estática
(Ejemplo: ip route 1.1.1.0 255.255.255.0 190.7.73.2)

RIP (Routing Information Protocol)

router rip – Entra a configuración de RIP
(Ejemplo: router rip)
version 2 – Usa versión 2 de RIP
(Ejemplo: version 2)
network – Anuncia red en RIP
(Ejemplo: network 192.168.1.0)
no auto-summary – Desactiva auto-sumarización
(Ejemplo: no auto-summary)
show ip route – Muestra tabla de enrutamiento
(Ejemplo: show ip route)

NAT

ip nat inside – Marca interfaz como interna para NAT
(Ejemplo: interface g0/0 → ip nat inside)
ip nat outside – Marca interfaz como externa para NAT
(Ejemplo: interface g0/1 → ip nat outside)
access-list 1 permit – ACL que define red a traducir
(Ejemplo: access-list 1 permit 192.168.66.0 0.0.0.255)
ip nat inside source list interface overload – Activa NAT/PAT en interfaz externa
(Ejemplo: ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload)
show ip nat translations – Muestra traducciones NAT activas
(Ejemplo: show ip nat translations)

ACL

access-list permit – Permite tráfico de una red
(Ejemplo: access-list 10 permit 192.168.100.0 0.0.0.255)
access-list deny any – Deniega todo el tráfico restante
(Ejemplo: access-list 10 deny any)
ip access-group in – Aplica ACL a interfaz en dirección entrante
(Ejemplo: interface g0/0 → ip access-group 10 in)

Packet Tracer CMD (PCs y Laptops)

Básicos de red

ping – Prueba conectividad hacia otra IP

(Ejemplo: ping 192.168.1.1)

ping – Prueba conectividad usando DNS

(Ejemplo: ping www.google.com)

tracert – Muestra la ruta hacia el destino

(Ejemplo: tracert 8.8.8.8)

arp -a – Muestra la tabla ARP (IP ↔ MAC)

(Ejemplo: arp -a)

Configuración de IP

ipconfig – Muestra configuración IP actual

(Ejemplo: ipconfig)

ipconfig /release – Libera la IP actual (DHCP)

(Ejemplo: ipconfig /release)

ipconfig /renew – Solicita nueva IP al servidor DHCP

(Ejemplo: ipconfig /renew)

DNS

nslookup – Consulta DNS configurado

(Ejemplo: nslookup mail.corrientessrl.com)

Utilitarios

cls – Limpia la pantalla de la consola

(Ejemplo: cls)

exit – Cierra la ventana de CMD

(Ejemplo: exit)

help – Muestra lista de comandos disponibles

(Ejemplo: help)

hostname – Muestra el nombre del host

(Ejemplo: hostname)