

Sort 탭의 'SUBTOT', 'GROUP', 'EXPA' 필드를 아래 필드 순서에 맞게 추가해 주세요. 그리고 각각의 필드에 필드 성명을 아래의 내용으로 툴팁으로 보여주세요.

- SPOS (Sort Position): Specifies the numerical order of the sort (e.g., 1 for primary sort, 2 for secondary sort).
- FIELDNAME: The technical name of the field/column in the output table to be sorted.
- UP: Set to 'X' for ascending (Up) sort order.
- DOWN: Set to 'X' for descending (Down) sort order.
- SUBTOT (Subtotal): Set to 'X' to calculate a subtotal break whenever the value of this sort field changes.
- GROUP: Controls grouping or page-break options during sorting/printing.
- EXPA (Expand): Set to 'X' to automatically expand subtotal levels when the ALV is displayed.




필수 입력 문구는 삭제해 주세요.

Program ID, Transaction Code (T-Code), Program Title, Author 도 필수 필드로 설정해 주세요.



자유 배치 캔버스 기능은 모두 삭제해 주세요.



Mermaid 데이터 흐름도의 화면 구성이 사용자가 입력하기에 상당히 불편합니다. 우선 다이어그램을 전체를 볼 수 있는 공간을 확보해야 합니다. 그러기 위해서는 '노드 상세 사영서' 박스를 다이어그램 박스 아래에 배치해 주세요.. 플로우차크 코드 입력, 다이어그램, 사양서 순으로 세로로 배치해 주세요.


Mermaid 플로우차트 코드 입력 (총 11개 노드, 13개 연결) 코드 복사

빠른 삽입: + 타원([시작]) + 사각[작업] + 마름모{조건} + 원통[(DB)] + 화살표(-->)

```
H -->|더블클릭 / 핫스팟| I[9. 상세 전표 드릴다운 / VA03];
H -->|엑셀 / 인쇄| J[9-1. 데이터 내보내기];
H -->|종료 / F3| K([10. 프로그램 종료 / LEAVE TO SCREEN 0]);
I --> G;
J --> G;
```

인터랙티브 플로우차트 다이어그램 노드를 클릭하면 우측에 해당 단계의 상세 사양서가 열립니다

선택된 노드: [G] 7. ALV Grid 화면 출력 /...



노드 빠른 선택: [A] 1. 시작 / INITIA... [C] 3. 입력값 정합... [B] 2. 선택화면 / S...

G **노드 [G] 상세 사양서** 마크다운
7. ALV Grid 화면 출력 / 0100 PBO

표준 템플릿 삽입

좌측 다이어그램의 노드와 연동되어 해당 단계의 로직 사양을 독립적으로 작성합니다.

H1 H2 | 편집 미리보기

```
### 7. Display Main Screen (Screen 0100 PBO)
- 커스텀 컨테이너(`CL_GUI_CUSTOM_CONTAINER`) 생성
- 그리드 컨트롤(`CL_GUI_ALV_GRID`) 인스턴스화
- 필드 카탈로그 및 레이아웃 바인딩
```

노드별 사양서는 실시간으로 Program Spec에 자동 저장됩니다. **11개 노드 사양 작성됨**