
1. Layout의 속성값을 변경하면 Simulate화면에 속성값이 바로 적용 되도록 처리해 주세요.

2. Layout 탭에서 '예외 신호등 필드명 (EXCP_FNAME)' 필드는 삭제해 주세요.




3.Simulate 화면에서 아이콘을  아이콘 뒤에 위치하도록 변경해 주세요.



4.  아이콘은 복수로 선택할 수 있도록 처리해 주세요. 녹색 노란색 빨간색 아이콘을 모두 선택하면 해당 상태의 라인을 모두 보여주고, 누르지 않을 경우에는 해당 상태값은 보여주지 않는 식으로 처리해 주세요. 기본값은 모두 클릭한 상태로 모든 상태의 Data값이 보여지도록 처리해 주세요.

5. 타입이 CHAR인 경우에는 합계체크 박스는 입력하지 못하도록 비활성 시켜주세요. 'Link'는 'Hotspot'으로 텍스트를 변경해 주세요. '정렬'은 'Just'로 텍스트를 변경해 주세요. '수정'은 'Edit'로 변경해 주세요. '참조 테이블'은 'Ref.Table'로 변경해 주세요. '참조 테이블' 컬럼 뒤에 'Ref.Field'필드를 추가해 주세요. '이동-T-Code'는 'T-Code'로 변경해 주세요. 정렬 필드 뒤에 'Color'필드로 추가해 주세요. 예를 들어 C300로 입력이 되면 해당 컬럼을 노란색 바탕으로 처리해 주세요. C310은 연한 노란색 바탕, C301은 글자색이 노란색입니다.



6. 신규 ALV 그리드 레포트 프로그램을 기본값으로 표시해 주세요. 화면에 ALV Grid 한 개가 출력되는 것을 01번 Sample 프로그램으로 하고자 합니다. 앞으로 해당 여러 유형의 화면을 추가하고자 합니다.



7.Program ID 필드 옆에 Sample Type필드를 추가하고 01을 선택하면 ALV Grid 한 개의 화면을 생성할 수 있도록 기본값을 구성하는 형태입니다.

