# U3. INFORMACIÓ DEL SISTEMA

## @tofermos 2024

## Índex

1 Software de sistema
1.1. Versió del sistema operatiu Linux (Ubuntu)
1.2. Versió del nucli (Kernel)
1.3. Versió de l'entorn d'escriptori
2 Hardware
2.1. CPU (Processador)
2.2. Memòria RAM i Śwap
2.3. Memòria secundària (discos durs)
2.4. Dispositius USB
2.5. Monitor
2.6. NIC (Targeta de xarxa)
3 Configuració
3.1. Idioma, teclat i regió

#### 1 Software de sistema

#### 1.1. Versió del sistema operatiu Linux (Ubuntu)

Per conèixer la versió d'Ubuntu que estàs utilitzant, utilitza una de les següents ordres:

```
lsb_release -a
```

O també:

cat /etc/os-release

#### 1.2. Versió del nucli (Kernel)

Per veure la versió del nucli de Linux, pots utilitzar l'ordre:

uname -r

#### 1.3. Versió de l'entorn d'escriptori

Depenent de l'entorn d'escriptori que utilitzes, pots utilitzar aquestes ordres per veure'n la versió:

• Gnome:

```
gnome-shell --version
```

• KDE Plasma:

```
plasmashell --version
```

• LXQt:

```
lxqt-session --version
```

• Mate:

```
mate-about --version
```

• Cinnamon (Mint):

```
cinnamon --version
```

#### 2 Hardware

#### 2.1. CPU (Processador)

Per veure informació sobre la CPU, pots utilitzar:

lscpu

#### 2.2. Memòria RAM i Swap

Per veure l'estat de la memòria RAM i la Swap:

free -h

#### 2.3. Memòria secundària (discos durs)

Per veure informació sobre els discos durs i les particions, utilitza:

lsblk

O bé:

df -h

#### 2.4. Dispositius USB

Per veure els dispositius USB connectats al sistema:

lsusb

#### 2.5. Monitor

Per veure informació sobre el monitor, com la resolució o configuració de la pantalla:

xrandr

#### 2.6. NIC (Targeta de xarxa)

Per obtenir informació sobre la targeta de xarxa (NIC):

ip a

O bé:

lshw -C network

### 3 Configuració

#### 3.1. Idioma, teclat i regió

Per veure informació sobre la configuració d'idioma i regió, pots utilitzar:

localectl

Per veure la configuració del teclat:

setxkbmap -print -verbose 10