Abel Run v2.6.1 — notice d’installation

Tom Rougeaud · CC BY-NC 4.0

1. Mise en ligne (GitHub Pages)

Dépôt tom-rougeaud/ball (branche main) : index.html, manifest.webmanifest, sw.js, icon-192.png, icon-512.png.
Lien du jeu : https://tom-rougeaud.github.io/ball/
Aucune base de données : rien à modifier dans Supabase.

2. Installer sur l’écran d’accueil

iPhone / iPad (Safari) : Partager › Sur l’écran d’accueil › Ajouter.
Android (Chrome) : menu sandwich (≡) › « Installer sur l’écran d’accueil », ou menu ⋮ du navigateur.
PC (Chrome / Edge) : icône d’installation à droite de la barre d’adresse.

3. Commandes

Téléphone : glisse le doigt à gauche ou à droite. Pause : trois doigts posés ensemble.
PC : menu sandwich (≡) › « Commande PC » : souris / pavé tactile, ou flèches ← → (ou Q / D).
Mode souris : le centre de l’écran est neutre, un petit mouvement suffit (jauge en bas).
Pause : Espace, P ou Échap. Dans l’accueil, ← → changent le niveau.

4. Nouveautés v2.6.1

Caméra : elle est maintenant centrée sur la piste, plus sur la bille. Les petits mouvements du doigt et les zigzags ne la font plus bouger ; elle ne se recale que si la piste change vraiment (saut vers une autre piste, grand virage).
Accueil : curseur à 5 niveaux (vert › rouge foncé), visage qui passe du sourire au démon, gros bouton Jouer et menu sandwich (≡) en haut à droite (scores, à propos, confidentialité…).
Relief, tunnels, monolithes, boosts, couleurs et ciel qui changent (voir v2.6).

5. Mises à jour

Une fenêtre « Mise à jour » propose un bouton qui applique la nouvelle version.
Prochaines versions : changer le nom du cache dans sw.js (abelrun-v2-6 › abelrun-v2-6b).

6. Non testé en conditions réelles

Toucher sur vrai téléphone (dont pause à trois doigts, gestes système iOS), vrai pavé tactile, installation PWA, performances. Le réglage de la caméra a été vérifié par simulation (zigzag du doigt, saut avec décalage de piste), pas sur un vrai appareil.