# TP_GUIdocker 見本

プラグイン version 0.4.2 の実際の画面と、文言の見本です。

## この見本の使い方

・各ページの赤い枠と番号は、ページ下の表の「ID」に対応します。

・直したい箇所があれば、指示書 (TP_GUIdocker_指示書.xlsx) の同じ ID の「修正指示」欄に書き込んでください。

・この見本の番号やページで「3ページの2番の色を明るく」のように伝えていただいても構いません。

・見本は、プラグインの「見本を書き出す」と tools/make_samples.py でいつでも作り直せます。

撮影画像の書き出し元: C:¥ProgramData¥aviutl2¥Plugin¥TPplug¥TP_GUIdocker_見本



# 通常の画面

撮影した実際の画面です。赤い枠と番号の詳細は、次のページの拡大図と項目を見てください。




# 通常の画面 — 拡大図と項目

番号ごとに、その部分の拡大図と、指示書の ID・項目・現在の値を示します。


| 拡大図 | ID (指示書) | 項目・表示される場所 | 現在の値 |
|---|---|---|---|
|  <br>ワークスペースの帯 | WS_BAR_HEIGHT | ワークスペースの帯の高さ | メニューバーと同じ |
|  <br>選択中のワークスペース | COLOR_WS_ACTIVE | 選択中のワークスペースのボタンの色 | 本体設定 (ButtonBodySelect)。右クリックで自由に変更可 |
| | WS_BUTTON_PADDING | ワークスペースのボタンの文字の左右の余白 | 12 |
| | WS_DEFAULT_NAME | 最初のワークスペースの名前 | 標準 |
|  <br>ワークスペースの追加 | WS_ADD | ワークスペースの帯の追加ボタン | + |
|  <br>ロック (クリックで切り替え) | UNLOCK_BADGE | ロックしていない時、帯の右端の開いた錠前の絵にカーソルを乗せると出る説明 (クリックでロック) | クリックでレイアウトをロック |
| | MENU_LOCK | 「TP_GUIdocker」メニューの切り替え項目 (ロックしていない時) | レイアウトをロック |

# 通常の画面 — 拡大図と項目 (続き)

| 拡大図 | ID (指示書) | 項目・表示される場所 | 現在の値 |
|---|---|---|---|
|  <br>タブ帯 | TAB_HEIGHT | タブ帯の高さ | メニューバーと同じ |
| | COLOR_TABBAR | タブ帯の背景色 | 本体設定 (Grouping) |
|  <br>選択中のタブ | COLOR_TAB_ACTIVE | 選択中のタブの背景色 | 本体設定 (GroupingSelect) |
| | COLOR_TAB_TEXT | 選択中のタブの文字色 | 本体設定 (Text) |
| | TAB_PADDING | タブの文字の左右の余白 | 10 |
| | FONT | タブの文字 | 本体設定 (Control, 既定 Yu Gothic UI 13) |
|  <br>選択されていないタブ | COLOR_TAB_TEXT_OFF | 選択されていないタブの文字色 | 本体設定 (TextDisable) |
|  <br>境界線 (ドラッグで大きさを変える) | SEPARATOR | 区画の間 (境界線) の太さ | 50 |
| | COLOR_SEPARATOR | 区画の間の色 | 本体設定 (WindowSeparator) |
| | MIN_PANE | 区画の最小の大きさ | 60 |



# ドラッグ中 (十字ボタン式)

撮影した実際の画面です。赤い枠と番号の詳細は、次のページの拡大図と項目を見てください。




# ドラッグ中 (十字ボタン式) — 拡大図と項目

番号ごとに、その部分の拡大図と、指示書の ID・項目・現在の値を示します。

| 拡大図 | ID (指示書) | 項目・表示される場所 | 現在の値 |
|---|---|---|---|
|  置かれる範囲の予告 | DROP_HIGHLIGHT | 配置ガイドの予告表示の色 | #5A8CFF |
| | DROP_ALPHA | 配置ガイドの予告表示の濃さ | 35 |
|  ドーナツ型のボタン (中心の円: タブとして重ねる / 周りの扇: その側に分割) | COMPASS_BUTTON | ドーナツ型のボタンの直径 | 150 |
| | COMPASS_HOLE | ドーナツ型の中心の円の大きさ | 40 |



# ドラッグ中 (区画の領域式)

撮影した実際の画面です。赤い枠と番号の詳細は、次のページの拡大図と項目を見てください。




# ドラッグ中 (区画の領域式) — 拡大図と項目

番号ごとに、その部分の拡大図と、指示書の ID・項目・現在の値を示します。

| 拡大図 | ID (指示書) | 項目・表示される場所 | 現在の値 |
|---|---|---|---|
|  置かれる範囲の予告 | DROP_HIGHLIGHT | 配置ガイドの予告表示の色 | #5A8CFF |
| | DROP_ALPHA | 配置ガイドの予告表示の濃さ | 35 |
|  区画の端から REGION_EDGE % 以内なら上下左右、それより内側ならタブとして重ねる | REGION_EDGE | 区画の領域式で、上下左右と判定する幅 | 30 |


# 長押しでドラッグの準備ができた時のタブの影

撮影した実際の画面です。赤い枠と番号の詳細は、次のページの拡大図と項目を見てください。




# 長押しでドラッグの準備ができた時のタブの影 — 拡大図と項目

番号ごとに、その部分の拡大図と、指示書の ID・項目・現在の値を示します。

| 拡大図 | ID (指示書) | 項目・表示される場所 | 現在の値 |
|---|---|---|---|
|  タブの影 (長押しが成立すると出る) | DRAG_GHOST_ALPHA | ドラッグ中のタブの影の濃さ | 60 |
| | LONG_PRESS_MS | タブのドラッグを始める長押しの時間 | 300 |

# パネルの最大化とロック中

撮影した実際の画面です。赤い枠と番号の詳細は、次のページの拡大図と項目を見てください。



# パネルの最大化とロック中 — 拡大図と項目

番号ごとに、その部分の拡大図と、指示書の ID・項目・現在の値を示します。

| 拡大図 | ID (指示書) | 項目・表示される場所 | 現在の値 |
|---|---|---|---|
|  最大化したパネル (他の区画は隠れる) | TAB_MAXIMIZE | タブの右クリックメニュー (通常時) | 最大化 |
| | TAB_RESTORE | タブの右クリックメニュー (最大化中) | 元の大きさに戻す |
| | MENU_MAXIMIZE | 「TP_GUIdocker」メニューの項目 (ショートカットキー割り当て用。カーソルの下のパネルを最大化・元に戻す) | パネルを最大化・元に戻す |
|  ロック中の表示 | LOCK_BADGE | ロック中、帯の右端の閉じた錠前の絵にカーソルを乗せると出る説明 (クリックで解除) | ロック中 (クリックで解除) |
| | MENU_UNLOCK | 同上 (ロック中) | レイアウトのロックを解除 |

# メニューの見本

文言は指示書の定義から描いた見本です。赤い文字が指示書の ID です。

### 「編集」→「プラグイン」→「TP_GUIdocker」

| | |
|---|---|
| TP_GUIdockerを有効化（有効中は TP_GUIdockerを無効化） | MENU_ENABLE |
| ワークスペース ▸ | MENU_WS_GROUP |
| パネルを最大化・元に戻す | MENU_MAXIMIZE |
| レイアウトをロック（ロック中は レイアウトのロックを解除） | MENU_LOCK |
| 配置を初期状態に戻す | MENU_RESET |
| 無効時のレイアウトを選ぶ | MENU_CHOOSE_RETURN |
| ドラッグ時の表示:十字ボタン式（または ドラッグ時の表示:区画の領域式） | MENU_DROP_STYLE_COMPASS |
| 見本を書き出す | MENU_EXPORT_SAMPLES |

### 「ワークスペース」の中

| | |
|---|---|
| ワークスペース1に切り替え | MENU_WS_SWITCH |
| ワークスペース2に切り替え | |
| ワークスペース3に切り替え | |
| … | |
| ワークスペース9に切り替え | |

### タブの右クリック

| | |
|---|---|
| 最大化（最大化中は 元の大きさに戻す） | TAB_MAXIMIZE |
| 分離する | TAB_FLOAT |
| 閉じる | TAB_CLOSE |
| 他の区画へ移動 ▸ | TAB_MOVE_TO |
| この区画を分割 ▸ | TAB_SPLIT |
| この区画を閉じる（空き区画のみ） | AREA_CLOSE |

### 「他の区画へ移動」の中

| | |
|---|---|
| プレビュー編集の区画 | AREA_NAME_FORMAT |
| 空き区画1 | AREA_NAME_EMPTY |

### 「この区画を分割」の中

| | |
|---|---|
| 左に空き区画を作る | SPLIT_LEFT |
| 右に空き区画を作る | SPLIT_RIGHT |
| 上に空き区画を作る | SPLIT_TOP |
| 下に空き区画を作る | SPLIT_BOTTOM |

# ワークスペースの操作の見本

文言は指示書の定義から描いた見本です。赤い文字が指示書の ID です。

### ワークスペースのボタンの右クリック




### 名前の入力画面 (「+」・名前を変更)




### ワークスペースの帯 (画面上部)



# 確認・知らせの画面の見本

%s・%d・%lu は実際の名前や数に置き換わる部分です (見本では例を入れています)。

**CONFIRM_FIRST**

TP_GUIdockerを有効化します。

本体の画面に手を加える機能のため、不具合が起きた場合は「編集」→「プラグイン」→「TP_GUIdocker」→「TP_GUIdockerを無効化」で元に戻せます。

有効化しますか？ (本体バージョン 2011200)

**CONFIRM_HOST_UPDATED**

AviUtl2本体が更新されています (2011100 → 2011200)。

TP_GUIdockerはこのバージョンで未確認です。不具合が起きる可能性があります。
有効化しますか？

**EXPLORER_NOTICE**

メディアエクスプローラーは、TP_GUIdockerの有効中は使えません。
「編集」→「プラグイン」→「TP_GUIdocker」→「TP_GUIdockerを無効化」で標準の画面に戻すと使えます。

**WS_DELETE_CONFIRM**

ワークスペース「ワークスペース2」を削除しますか？

**WS_DELETE_LAST**

最後のワークスペースは削除できません。

**DOCK_UNKNOWN_PANEL**

このパネルは識別できないため、区画に入れられません。
一度閉じて「表示」メニューから開き直してください。

**EXPORT_DONE**

見本を書き出しました。

書き出し先: C:¥ProgramData¥aviutl2¥Plugin¥TPplug¥TP_GUIdocker_見本

**EXPORT_NEED_ACTIVE**

見本は TP_GUIdockerの有効中に書き出せます。

# 有効化に失敗した時の知らせの見本

先頭 (FAIL_TITLE) + 理由 (REASON_…) + 末尾 (FAIL_RESTORED または FAIL_NOT_RESTORED) を組み合わせて表示します。

| | |
|---|---|
| **FAIL_TITLE** | TP_GUIdockerを有効化できませんでした。<br><br>理由: |
| **REASON_SAVE_CURRENT** | 現在の配置を本体に保存させることができませんでした。 |
| **REASON_REGISTER** | TP_GUIdocker用のレイアウトを本体に登録できませんでした。 |
| **REASON_READ_SAVED** | 保存した配置を読み込めませんでした。 |
| **REASON_WRITE** | TP_GUIdocker用のレイアウトを書き出せませんでした。 |
| **REASON_LOAD_FAILED** | 本体がレイアウトの読み込みに失敗しました。 |
| **REASON_NOT_IN_MENU** | TP_GUIdocker用のレイアウトがメニューに見つかりません。 |
| **REASON_MISSING** | 一部のパネルが本体に切り離されませんでした (preview)。 |
| **REASON_CAPTURE** | パネル(preview)を取り込めませんでした。 |
| **FAIL_RESTORED** | 無効化しました。 |
| **FAIL_NOT_RESTORED** | 「表示」→「レイアウト」から普段の配置を選んで戻してください。 |