TP_GUIdocker 見本

プラグイン version 0.4.5 の実際の画面と、文言の見本です。

この見本の使い方

・各ページの赤い枠と番号は、ページ下の表の「ID」に対応します。

・直したい箇所があれば、指示書 (TP_GUIdocker_指示書.xlsx) の同じ ID の「修正指示」欄に書き込んでください。


・この見本の番号やページで「3ページの2番の色を明るく」のように伝えていただいても構いません。

・見本は、プラグインの「見本を書き出す」と tools/make_samples.py でいつでも作り直せます。

撮影画像の書き出し元: C:¥ProgramData¥aviutl2¥Plugin¥TPplug¥TP_GUIdocker_見本



通常の画面

撮影した実際の画面です。赤い枠と番号の詳細は、次のページの拡大図と項目を見てください。





通常の画面 — 拡大図と項目

番号ごとに、その部分の拡大図と、指示書の ID・項目・現在の値を示します。


拡大図	ID (指示書)	項目・表示される場所	現在の値
 ワークスペースの帯	WS_BAR_HEIGHT	ワークスペースの帯の高さ	メニューバーと同じ
 選択中のワークスペース	COLOR_WS_ACTIVE	選択中のワークスペースのボタンの色	テーマの色
	WS_BUTTON_PADDING	ワークスペースのボタンの文字の左右の余白	12
	WS_DEFAULT_NAME	最初のワークスペースの名前	標準
 ワークスペースの追加	WS_ADD	ワークスペースの帯の追加ボタン	+
 ロック (クリックで切り替え)	UNLOCK_BADGE	ロックしていない時、帯の右端の開いた錠前の絵にカーソルを乗せると出る説明 (クリックでロック)	クリックでレイアウトをロック
	MENU_LOCK	「TP_GUIdocker」メニューの切り替え項目 (ロックしていない時)	レイアウトをロック

通常の画面 — 拡大図と項目 (続き)

拡大図	ID (指示書)	項目・表示される場所	現在の値
 タブ帯	TAB_HEIGHT	タブ帯の高さ	メニューバーと同じ
	COLOR_TABBAR	タブ帯の背景色	本体設定 (Grouping)
 選択中のタブ	COLOR_TAB_ACTIVE	選択中のタブの背景色	本体設定 (GroupingSelect)
	COLOR_TAB_TEXT	選択中のタブの文字色	本体設定 (Text)
	TAB_PADDING	タブの文字の左右の余白	10
	FONT	タブ・ワークスペースの帯の文字	メニューバーと同じ
 選択されていないタブ	COLOR_TAB_TEXT_OFF	選択されていないタブの文字色	本体設定 (TextDisable)
 境界線 (ドラッグで大きさを変える)	SEPARATOR	区画の間 (境界線) の太さ	50
	COLOR_SEPARATOR	区画の間の色	本体設定 (WindowSeparator)
	MIN_PANE	区画の最小の大きさ	60



ドラッグ中 (十字ボタン式)

撮影した実際の画面です。赤い枠と番号の詳細は、次のページの拡大図と項目を見てください。




ドラッグ中 (十字ボタン式) — 拡大図と項目

番号ごとに、その部分の拡大図と、指示書の ID・項目・現在の値を示します。

拡大図	ID (指示書)	項目・表示される場所	現在の値
 置かれる範囲の予告	DROP_HIGHLIGHT	配置ガイドの予告表示の色	#5A8CFF
	DROP_ALPHA	配置ガイドの予告表示の濃さ	35
 ドーナツ型のボタン (中心の円: タブとして重ねる / 周りの扇: その側に分割)	COMPASS_BUTTON	ドーナツ型のボタンの直径	150
	COMPASS_HOLE	ドーナツ型の中心の円の大きさ	40



ドラッグ中 (区画の領域式)

撮影した実際の画面です。赤い枠と番号の詳細は、次のページの拡大図と項目を見てください。




ドラッグ中 (区画の領域式) — 拡大図と項目

番号ごとに、その部分の拡大図と、指示書の ID・項目・現在の値を示します。

拡大図	ID (指示書)	項目・表示される場所	現在の値
	DROP_HIGHLIGHT	配置ガイドの予告表示の色	#5A8CFF
	DROP_ALPHA	配置ガイドの予告表示の濃さ	35
置かれる範囲の予告			
	REGION_EDGE	区画の領域式で、上下左右と判定する幅	30
区画の端から REGION_EDGE % 以内なら上下左右、それより内側ならタブとして重ねる			


長押しでドラッグの準備ができた時のタブの影

撮影した実際の画面です。赤い枠と番号の詳細は、次のページの拡大図と項目を見てください。




長押しでドラッグの準備ができた時のタブの影 — 拡大図と項目

番号ごとに、その部分の拡大図と、指示書の ID・項目・現在の値を示します。

拡大図	ID (指示書)	項目・表示される場所	現在の値
 タブの影 (長押しが成立すると出る)	DRAG_GHOST_ALPHA	ドラッグ中のタブの影の濃さ	60
	LONG_PRESS_MS	タブのドラッグを始める長押しの時間	300


パネルの最大化とロック中

撮影した実際の画面です。赤い枠と番号の詳細は、次のページの拡大図と項目を見てください。



パネルの最大化とロック中 — 拡大図と項目

番号ごとに、その部分の拡大図と、指示書の ID・項目・現在の値を示します。

拡大図	ID (指示書)	項目・表示される場所	現在の値
 最大化したパネル (他の区画は隠れる)	TAB_MAXIMIZE	タブの右クリックメニュー (通常時)	最大化
	TAB_RESTORE	タブの右クリックメニュー (最大化中)	元の大きさに戻す
	MENU_MAXIMIZE	「TP_GUIdocker」メニューの項目 (ショートカットキー割り当て用。カーソルの下のパネルを最大化・元に戻す)	パネルを最大化・元に戻す
 ロック中の表示	LOCK_BADGE	ロック中、帯の右端の閉じた錠前の絵にカーソルを乗せると出る説明 (クリックで解除)	ロック中 (クリックで解除)
	MENU_UNLOCK	同上 (ロック中)	レイアウトのロックを解除

メニューの見本

文言は指示書の定義から描いた見本です。赤い文字が指示書の ID です。

「編集」→「プラグイン」→「TP_GUIdocker」

TP_GUIdockerを有効化（有効中は TP_GUIdockerを無効化）	MENU_ENABLE
ワークスペース ▸	MENU_WS_GROUP
パネルを最大化・元に戻す	MENU_MAXIMIZE
レイアウトをロック（ロック中は レイアウトのロックを解除）	MENU_LOCK
配置を初期状態に戻す	MENU_RESET
無効時のレイアウトを選ぶ	MENU_CHOOSE_RETURN
ドラッグ時の表示:十字ボタン式（または ドラッグ時の表示:区画の領域式）	MENU_DROP_STYLE_COMPASS
見本を書き出す	MENU_EXPORT_SAMPLES

「ワークスペース」の中

ワークスペース1に切り替え	MENU_WS_SWITCH
ワークスペース2に切り替え	
ワークスペース3に切り替え	
…	
ワークスペース9に切り替え	

タブの右クリック

最大化（最大化中は 元の大きさに戻す）	TAB_MAXIMIZE
分離する	TAB_FLOAT
閉じる	TAB_CLOSE
他の区画へ移動 ▸	TAB_MOVE_TO
この区画を分割 ▸	TAB_SPLIT
この区画を閉じる（空き区画のみ）	AREA_CLOSE

「他の区画へ移動」の中

プレビュー編集の区画	AREA_NAME_FORMAT
空き区画1	AREA_NAME_EMPTY

「この区画を分割」の中

左に空き区画を作る	SPLIT_LEFT
右に空き区画を作る	SPLIT_RIGHT
上に空き区画を作る	SPLIT_TOP
下に空き区画を作る	SPLIT_BOTTOM

ワークスペースの操作の見本

文言は指示書の定義から描いた見本です。赤い文字が指示書の ID です。

ワークスペースのボタンの右クリック



名前の入力画面 (「+」・名前を変更)



ワークスペースの帯 (画面上部)



確認・知らせの画面の見本

%s・%d・%lu は実際の名前や数に置き換わる部分です (見本では例を入れています)。

CONFIRM_FIRST

TP_GUIdockerを有効化します。

本体の画面に手を加える機能のため、不具合が起きた場合は「編集」→「プラグイン」→「TP_GUIdocker」→「TP_GUIdockerを無効化」で元に戻せます。

有効化しますか？ (本体バージョン 2011200)

CONFIRM_HOST_UPDATED

AviUtl2本体が更新されています (2011100 → 2011200)。

TP_GUIdockerはこのバージョンで未確認です。不具合が起きる可能性があります。
有効化しますか？

EXPLORER_NOTICE

メディアエクスプローラーは、TP_GUIdockerの有効中は使えません。
「編集」→「プラグイン」→「TP_GUIdocker」→「TP_GUIdockerを無効化」で標準の画面に戻すと使えます。

WS_DELETE_CONFIRM

ワークスペース「ワークスペース2」を削除しますか？

WS_DELETE_LAST

最後のワークスペースは削除できません。

DOCK_UNKNOWN_PANEL

このパネルは識別できないため、区画に入れられません。
一度閉じて「表示」メニューから開き直してください。

EXPORT_DONE

見本を書き出しました。

書き出し先: C:¥ProgramData¥aviutl2¥Plugin¥TPplug¥TP_GUIdocker_見本

EXPORT_NEED_ACTIVE

見本は TP_GUIdockerの有効中に書き出せます。

有効化に失敗した時の知らせの見本

先頭 (FAIL_TITLE) + 理由 (REASON_…) + 末尾 (FAIL_RESTORED または FAIL_NOT_RESTORED) を組み合わせて表示します。

FAIL_TITLE	TP_GUIdockerを有効化できませんでした。 理由:
REASON_SAVE_CURRENT	現在の配置を本体に保存させることができませんでした。
REASON_REGISTER	TP_GUIdocker用のレイアウトを本体に登録できませんでした。
REASON_READ_SAVED	保存した配置を読み込めませんでした。
REASON_WRITE	TP_GUIdocker用のレイアウトを書き出せませんでした。
REASON_LOAD_FAILED	本体がレイアウトの読み込みに失敗しました。
REASON_NOT_IN_MENU	TP_GUIdocker用のレイアウトがメニューに見つかりません。
REASON_MISSING	一部のパネルが本体に切り離されませんでした (preview)。
REASON_CAPTURE	パネル(preview)を取り込めませんでした。
FAIL_RESTORED	無効化しました。
FAIL_NOT_RESTORED	「表示」→「レイアウト」から普段の配置を選んで戻してください。