

maimai Q

玩家使用手册

从加入排队到现场纠正，一本看得懂、查得到的使用说明

版本 0.2.13

左侧 · 机台 A

2 个等待位置 · 5 个登记

游玩位置 A

玩家一

玩家二

位置 A1

小葵 · 北极星

位置 A2

Mika

右侧 · 机台 B

2 个等待位置 · 5 个登记

游玩位置 B

玩家一

玩家二

位置 B1

小葵 · 北极星

位置 B2

Mika

目录

第一次使用时，建议先阅读第 1 至第 4 章。遇到暂缓、未到场或现场顺序不一致时，再按章节查找对应处理方式。

- 01 第一次使用：一分钟完成排队 3
- 02 看懂首页 4
- 03 创建登记 5
- 04 轮到自己以后 6
- 05 暂缓一轮、暂时离开和未到场 7
- 06 查看和修改自己的登记 8
- 07 共同游玩和固定组合 9
- 08 现场顺序不一致时如何纠正 10
- 09 玩家资料库 11
- 10 机台和登记系统管理 13
- 11 网站查看与标记自己 14
- 12 本机保存、网站同步和隐私 15
- 13 常见问题 16
- 14 现场使用原则 17

01

第一次使用：一分钟完成排队

1. 先看两台机台

首页分别显示机台 A 和机台 B。两台机台各自排队，顺序不会混在一起。

先比较两边的登记数量和预计等待时间，再选择想要游玩的机台。机台已经有 20 份登记或停止使用时，不能继续加入。

2. 点击“加入排队”

选择机台后，再选择登记方式：

- 经常使用这台终端：建议选择“使用玩家资料库”。
- 只想登记这一次：选择“创建临时登记”。
- “使用二维码”目前暂不可用。

3. 确认昵称和游玩偏好

昵称应当便于现场辨认。游玩偏好通常选择“允许他人加入（推荐）”，系统可以把两名同样允许加入的玩家安排为共同游玩，通常能够缩短等待时间。

如果只想独自游玩，选择“单人游玩”。

4. 完成登记后查看位置

登记成功后，你会出现在所选机台的等待顺序中：

- **位置 A1** 或 **位置 B1**：下一组候场玩家。
- **位置 A2**、**位置 B2** 等：更靠后的等待组。
- **游玩位置 A** 或 **游玩位置 B**：现在应当正在机台上游玩的玩家。

一个位置可能只有一名玩家，也可能有两名共同游玩的玩家。因此，**A1** 表示“机台 A 的第一等待组”，并不一定只代表一个人。

5. 轮到时核对游玩位置

准备上机前，请确认终端的游玩位置与现场实际玩家一致。不要因为误点使玩家提前进入游玩位置，也不要实际玩家已经更换后继续保留旧登记。

6. 本轮结束后推进队列

游玩结束后，点击对应机台的“本轮结束”，通常选择“确认结束本轮并开始下一轮”。当前玩家会回到等待顺序末端，下一组进入游玩位置。

如果当前玩家不再继续排队，还需要点击自己的登记，选择“退出排队”。只结束本轮不会自动退出排队。

首页的等待时间是估算值，不是实际上机时间的保证。现场调整、暂离、未到场、机台故障和实际游玩时长都可能使时间变化。

02 看懂首页

登记、等待位置和游玩位置

名称	表示什么
登记	一名玩家的一次排队记录
等待位置	系统按照顺序和游玩偏好组成的一轮候场玩家
游玩位置	当前应当正在对应机台游玩的玩家

“2 个等待位置 · 6 个登记”表示当前共有 6 名玩家排队，系统将其中尚未上机的玩家组成了 2 个等待轮次。两名共同游玩的玩家仍然算 2 份登记。

首页还会显示两台机台的登记总数，例如“两台机台的登记顺序彼此独立。现在共有 10 个登记”。

机台名称和备注

“机台 A”和“机台 B”是固定名称，不能修改。管理员可以在设置中为两台机台添加现场备注，页面会显示为：

左侧 · 机台 A

备注只用于帮助玩家辨认实际机台，最多 8 个字符，并会同步显示到网站。

可点击的箭头

登记或位置右侧出现 [>](#)，表示可以点击查看详情或操作菜单。

- 点击非空的等待位置，可以查看这一组玩家和预计时间。
- 点击非空的游玩位置，可以查看本轮玩家和本轮操作。
- 点击位置详情中的某一份登记，会打开与首页点击该登记相同的玩家菜单。
- 空的游玩位置没有详情，因此不显示 [>](#)。

首页为了保持整齐，较长昵称可能显示为前 5 个字符加省略号。点击登记后仍可查看完整昵称。

等待时间如何估算

系统按以下时长估算：

- 单人游玩：每轮约 12 分钟。
- 两人共同游玩：每轮约 15 分钟。

正在进行的一轮已经游玩的时间会被扣除。例如，本轮预计 15 分钟且已经游玩 8 分钟，后方玩家只会继续计算这一轮剩余的大约 7 分钟。

加入排队前可以看到加入某台机台后的预计时间。点击某个等待位置，也可以看到该位置约多久后能够游玩。

时间估算还会考虑暂缓和暂离：

- 暂缓一轮的玩家会跳过下一次机会，因此需要多等待一轮。
- 暂时离开的玩家不参与当前组合，也不会挡住后方玩家；因为无法知道何时返回，其自身不显示确定的上机时间。
- 单人游玩和固定组合仍按各自规则占用一轮，不会为了缩短时间被强行拆开。

顶部状态

首页顶部显示当前时间和设备电量。开启网站同步后，右上角还会显示同步状态；点击该状态可以查看每种提示的含义。

同步状态只表示网站是否收到了最新队列。即使网络断开，本机排队仍可继续使用。

03

创建登记

创建临时登记

临时登记适合偶尔使用，或暂时不建立玩家资料的玩家。

1. 选择“创建临时登记”。
2. 输入现场容易辨认的昵称，或生成一个随机昵称。
3. 选择本次游玩偏好。
4. 点击“完成并加入排队”。

昵称最多 18 个字符，不能与当前有效登记重复。临时登记不会保存性别和联系方式，之后可以通过“认领登记”把它关联到玩家资料。

使用玩家资料库

资料库会保存昵称、性别、默认游玩偏好和联系方式，适合经常使用的玩家。选择资料后，确认本次信息并点击“完成并加入排队”。详细规则见[玩家资料库](#)。

批量创建登记

“批量创建登记”用于现场连续录入多名真实玩家。选择机台和数量后，系统会依次创建随机昵称，默认使用“允许他人加入”，并放在该机台队尾。

每一份登记都应当对应一名实际玩家。批量创建不会建立玩家资料，也不会代替玩家确认身份。

使用二维码

二维码入口目前显示为“暂不可用”，暂时不能用于加入排队或认领登记。请改用临时登记或玩家资料库。

04

轮到自己以后

进入游玩位置

当游玩位置为空时，点击对应机台的“进入游玩位置 A”或“进入游玩位置 B”，系统会按照当前有效顺序选择下一组玩家，并开始本轮计时。

如果排在表面最前方的登记正在暂缓或暂离，实际进入游玩位置的人可能来自后方。操作前，弹窗会明确说明哪些玩家将进入游玩位置，请按现场情况核对后再确认。

结束本轮

“本轮结束”是首页中的重要操作。非空游玩位置、位置 **A1** 或位置 **B1** 的菜单中也提供这个入口。

弹窗只有两个选择：

确认结束本轮并开始下一轮

- 当前游玩玩家回到等待顺序末端。
- 下一组有效玩家进入游玩位置。
- 新一轮计时开始。

这是正常连续排队时最常用的选择。

仅结束本轮

- 当前游玩玩家回到等待顺序末端。
- 游玩位置变为空缺。
- 下一组不会自动上机。

机台需要短暂停顿、现场还在确认玩家，或暂时不希望继续推进时使用这个选项。

“本轮结束”不会删除当前玩家的登记。玩家不再继续游玩时，应另外选择“退出排队”。

撤销误操作

结束本轮等少数会影响整个队列的操作完成后，页面底部可能出现“撤销”。在提示消失前点击，可以恢复操作前的队列状态。提示约 5 秒后消失，不显示倒计时。

退出排队、暂缓一轮、暂时离开和修改个人偏好等个人操作不提供撤销。

05

暂缓一轮、暂时离开和未到场

这三个功能处理的情况不同。选择前先看下面的对照表。

功能	适合什么情况	之后怎样上机	是否改变当前登记顺序
暂缓一轮	只需要跳过下一次机会	跳过一次后自动恢复	不移动登记
暂时离开	要离开一段时间，不确定何时回来	回来后必须手动取消	每次轮到时移至队尾
未到场	已经轮到，但现场找不到玩家	由现场选择暂缓、移至队尾或移除	取决于选择的处理方式

暂缓一轮

在登记菜单中点击“暂缓或暂离”→“暂缓一轮”。确认后：

- 只跳过这名玩家下一次本应上机的机会。
- 登记仍留在原来的先后顺序，不会移到队尾。
- 系统本轮忽略该登记，并根据其他在场玩家的偏好重新组成游玩组。
- 一次跳过发生后，暂缓状态自动解除。
- 尚未轮到前，可以点击“取消暂缓一轮”立即恢复，取消时不再二次确认。

固定组合中的一名玩家暂缓时，整组一起暂缓。

如果后方暂时没有其他有效登记，这次机会仍会被视为已经跳过，游玩位置保持空缺，暂缓状态随后自动解除。

暂时离开

在登记菜单中点击“暂缓或暂离”→“暂时离开”。确认后：

- 这名玩家不参与游玩组合，后方玩家会越过他继续配对。
- 每次轮到时，该登记会移至等待顺序末端，并记录一次轮空。
- 状态不会自动解除。玩家回来后必须点击“取消暂时离开”。
- 取消后保留当时所在的位置，并将已轮空次数清零。
- 连续轮空 3 次后登记仍会保留；第 4 次轮到时仍未取消，将自动退出排队。

例如，原来四名允许加入的玩家会组成 **A + B、C + D**。如果 B 暂时离开，系统会暂时忽略 B，按照 A、C、D 的有效顺序重新组合为 **A + C**，B 保持暂离并在轮到时后移，D 再与后续合适的玩家组合。B 不会让 A 只能单独等待。

系统仍会遵守游玩偏好：

- “单人游玩”的玩家不会与其他人自动组合。
- “允许他人加入”的玩家才会参与自动配对。
- 固定组合视为一个整体，其中一人暂离时整组一起暂离。

登记详情会用特殊颜色显示“暂时离开”。发生轮空后，会显示“暂时离开 · 已轮空 2 次”一类状态。

设置可能禁止暂缓或暂离

机厅可以在应用设置中分别关闭“允许暂缓一轮”和“允许暂时离开”。被关闭的选项会置灰，并显示“系统规则不允许”。这是现场排队规则，不是终端故障。

谁可以被标记为未到场

只有已经真正轮到的玩家才能被标记为未到场，包括：

- 游玩位置中的玩家。
- 当前第一组有效等待玩家。

“第一组有效等待玩家”不一定总是画面上的 **A1** 或 **B1**。如果前面的登记都在暂缓或暂离，**A2**、**A3** 等后方位置可能已经成为实际轮到的第一组，此时才可以使用未到场。

尚未轮到的玩家会看到灰色的“未到场”，并提示现在还未轮到。正在暂缓或暂离的玩家本轮本来就不会上机，也不能被标记为未到场。

记录未到场后如何处理

点击“未到场”后，可以根据现场情况选择：

- “暂缓一轮”：跳过本次机会，登记不移动，之后自动恢复。
- “移至队尾”：保留登记，但移动到当前机台队尾。
- “移除登记”：退出本次排队。

系统会记录未到场次数。固定组合通常按整组处理，避免只移动其中一人后留下错误的组合关系。

如果从游玩位置记录未到场，处理后游玩位置会保持空缺，不会自动让下一组开始。请先核对现场，再手动进入下一轮。

06

查看和修改自己的登记

打开登记菜单

点击首页中的登记，或在位置详情中再点击这份登记，可以打开相同的登记菜单。详情可能包含：

- 完整昵称和本次游玩偏好。
- 临时登记或玩家资料状态。
- 暂缓一轮、暂时离开和已轮空次数。
- 创建时间、上次游玩时间和未到场记录。
- 使用玩家资料时的性别符号和一种联系方式。

性别不会显示在排队首页，只在详情中作为玩家资料的一部分显示。“不愿透露”不会显示性别符号。

修改昵称

点击登记标题中昵称右侧的编辑图标，可以修改昵称。修改只影响这份登记的显示名称。

如果登记来自玩家资料库，建议使用“编辑玩家资料”修改昵称，这样资料库和当前登记会一起更新。

修改本次游玩偏好

点击“更改游玩偏好”，可以改为单人游玩、允许他人加入，或与朋友建立固定组合。

使用玩家资料加入排队时，这里只修改本次登记，不会改变资料库中的默认偏好。页面会明确提示这一点。

游玩位置中的玩家不会因为等待队列里其他人修改偏好而自动变化。若电子游玩位置与现场不一致，应先纠正游玩位置，再修改偏好。

转至另一台机台

等待中的登记可以转至另一台机台。确认后：

- 登记从当前机台移除。
- 在另一台机台的等待顺序末端重新排队。
- 原来的位置不会保留。
- 目标机台会重新计算组合和等待时间。

目标机台已停止使用或加入后超过 20 份登记时，不能转移。游玩位置中的登记仍会显示转移按钮，但按钮为灰色，不能点击。

固定组合中的单个玩家转移后，组合会解除；留在原机台的玩家恢复为“允许他人加入”。

退出排队

确定不再继续游玩时，点击“退出排队”并确认。登记会立即移除，之后再回来需要重新加入队尾。

退出排队属于个人操作，不提供撤销。固定组合中的一人退出后，组合会解除，另一人恢复为“允许他人加入”。

07 共同游玩和固定组合

三种游玩安排

安排	系统怎样处理
单人游玩	单独占用一轮，不自动加入其他玩家
允许他人加入	按有效顺序与另一名允许加入的玩家自动组合
与朋友共同游玩	两份登记组成固定组合，通常一起上机

“允许他人加入（推荐）”通常更节省排队时间，但系统不会因此拆开固定组合，也不会把单人玩家强制安排为共同游玩。

与朋友建立固定组合

在游玩偏好页面选择“与朋友共同游玩”，可以选择同一台机台中已有的登记，也可以为朋友创建一份临时登记。

固定前，系统会预览位置变化并检查是否会让其他玩家延后。双方应当先明确同意；如果这次组合会直接损害其他玩家已有的游玩机会，系统可能拒绝应用。

固定组合建立后，两份登记作为一组处理。退出、转机台、更改偏好、单独撤回或释放组合都可能解除固定关系。解除后，两名玩家通常恢复为“允许他人加入”，再按当前顺序重新组合。

08

现场顺序不一致时如何纠正

这一节处理的是误操作或忘记推进队列。不要把纠错功能用于让某位玩家无理由提前。

情况一：玩家被误放进游玩位置

如果终端显示玩家正在游玩，但玩家实际上还没有上机：

1. 点击非空的游玩位置，或点击其中的登记。
2. 选择“撤回至等待顺序前端”。
3. 核对弹窗中的玩家和变化后确认。

确认后，玩家回到等待顺序前端，游玩位置变为空缺，系统不会自动开始下一轮。现场可以先修正顺序或偏好，再手动推进。

双人游玩时，也可以只撤回其中一名玩家：

- 另一名玩家继续留在游玩位置，按单人继续本轮。
- 两人的“允许他人加入”状态不会因为撤回而改变。
- 如果两人原本是固定组合，固定组合会解除，双方恢复为“允许他人加入”。

情况二：现场已经两人游玩，终端只记录一人

如果游玩位置中只有一人，而第一等待位置中的另一名玩家实际上已经与他共同上机，点击这名等待玩家，选择“应处于游玩位置”。

弹窗会询问是否调整为两人共同游玩。确认后，等待玩家进入游玩位置；必要时，相关玩家的本次偏好会改为“允许他人加入”。如果涉及固定组合，原组合会解除并明确提示。

这个功能只用于补上当前同一轮中的第二名实际玩家。

情况三：现场已完成多轮，但忘记点击“本轮结束”

游玩位置超过 20 分钟后，终端会发出提醒。此时，后方等待位置中可能出现“应处于游玩位置”。

只有在现场确实已经依次完成前面几轮、只是终端没有同步推进时，才使用它。确认后，系统会：

- 把目标位置之前的各组按已经游玩结束处理。
- 依照实际推进顺序把这些登记放回后方。
- 让被点击的目标位置进入游玩位置。

- 重新计算后续组合和预计时间。

这个操作可能同时改变很多玩家的位置。若只是当前玩家被误放入游玩位置，应使用“撤回至等待顺序前端”，不要使用这里的“应处于游玩位置”。

调整单个登记顺序

在首页长按一份等待登记，会进入当前机台的顺序调整状态：

- 等待位置框会暂时收起，登记展开为可拖动列表。
- 游玩位置中的登记会锁定显示，不参与等待顺序调整。
- 按住登记的拖动区域，可以连续拖过多个位置。
- 手指可以移动到组件之外；靠近列表边缘时，列表会自动滚动。
- 松手落在无效位置时，登记回到原处，不弹出确认。
- 拖动后又回到原位置，不算发生调整。

如果调整会让其他玩家延后，确认框会询问是否已经得到所有受影响玩家的同意。选择“保持原有顺序”只撤销这一次变化，不会退出调整状态，仍可继续编辑。

调整整个等待位置

长按等待位置，可以连同位置框一起自由拖动到其他等待位置。除游玩位置外，可以跨越多个位置调整。

拖动表示组与组交换或重排：其他位置会让开，松手后重新编号，不会让两个位置重叠。无效落点会回到原位，也不会出现确认弹窗。

使用“更多”集中编辑

右上角“更多”→“编辑登记”会打开独立的完整编辑页面，适合一次整理整台机台的登记。拖动完成后点击“完成”；如果实际顺序没有变化，不会记录为一次调整。

09

玩家资料库

查找和选择玩家

进入“使用玩家资料库”后，可以：

- 在顶部搜索昵称。
- 按推荐顺序查看常用资料。
- 按首字母排序。
- 新建玩家资料。
- 点击资料进入确认页。
- 点击资料旁的编辑图标修改资料。

资料卡以每行 4 个紧凑显示，并包含头像和昵称。性别符号位于昵称旁，避免与相近昵称混淆；排队首页仍不会显示性别。

新建玩家资料

一份资料包含：

- 玩家昵称，最多 18 个字符。
- 性别：男、女或不愿透露。
- 默认游玩偏好：单人游玩、允许他人加入或每次询问。
- 一种联系方式：QQ 号或中国大陆手机号。

新建资料时，默认游玩偏好为“每次询问”。

填写联系方式

联系方式页面默认填写 QQ 号，不显示多余的“选填”字样：

- QQ 号为 5 至 12 位数字。
- 没有 QQ 时，点击“没有 QQ？使用手机号作为联系方式”。
- 输入框会改为“QQ 号或手机号”。
- 手机号只支持 1 开头的 11 位中国大陆手机号。
- 系统会自动判断输入的是 QQ 号还是手机号，并在详情中分别显示“QQ”或“手机号”。

一份资料只保留一种联系方式，不能把 QQ 号和手机号混在一起记录。没有有效联系方式的旧资料不能继续加入或认领登记；系统会先引导进入编辑页面，补充并保存后才能继续。

旧版资料如果曾经同时保存 QQ 号和手机号，升级后会优先保留 QQ 号并舍弃手机号。需要改用手机号时，可以重新编辑联系方式。

每次询问游玩偏好

资料的默认偏好为“每次询问”时，每次加入排队都会再次选择“单人游玩”或“允许他人加入（推荐）”。

不希望下次再次询问时，可以勾选“将本次选择保存为默认偏好，以后不再询问”。本次选择会同时成为资料的新默认偏好。

编辑玩家资料

玩家资料登记的菜单中提供“编辑玩家资料”。可以修改昵称、性别、联系方式和资料库默认偏好。

- 修改资料昵称或性别后，关联中的有效登记会同步更新。
- 修改默认偏好不会改变这次已经在排队中的游玩偏好。
- 需要修改本次偏好时，应返回登记菜单选择“更改游玩偏好”。

认领临时登记

已经排队的临时登记可以关联到玩家资料，而且不会失去当前位置：

1. 点击临时登记。
2. 选择“认领登记”→“使用玩家资料库”。
3. 选择已有资料，或先新建资料。
4. 确认后完成认领。

认领完成后：

- 登记昵称更新为玩家资料中的昵称。
- 原机台、位置和先后顺序不变。
- 详情中可以查看资料性别和联系方式。
- 同一份玩家资料不能同时认领多份有效登记。

如果资料的明确默认偏好与临时登记不同，系统会询问是保留当前登记偏好，还是将本次登记改为资料默认偏好。无论选择哪一种，都不会反向修改资料的默认偏好。资料设置为“每次询问”时，认领会保留登记当前偏好。

10

机台和登记系统管理

以下操作会影响整台机台或所有玩家，通常由机厅工作人员或现场负责维护顺序的人使用。

报告机台停止使用

打开“更多”→“报告机台停止使用”，选择机台和原因：

- 机台未开机。
- 机台断网。
- 其他原因。

停止使用后：

- 机台状态变为“停止使用”。
- 所有登记、游玩位置、等待顺序和玩家状态完整保留。
- 该机台不能继续新增登记或正常推进队列。
- 已停止的机台不能被重复报告。

点击机台页面中的“恢复正常使用”后，原顺序全部恢复，机台重新接受操作。本轮计时会从头开始，不把停止使用期间算入游玩时间。

关闭登记排队

“关闭登记排队”表示现场不再使用电子登记，改为自然排队。确认后会清除两台机台的全部登记，而且不能恢复。

首页随后显示“请在现场自然排队”。重新启用登记排队只会开放新的登记，不会找回关闭前的队列。

这个功能与“报告机台停止使用”不同：机台故障时应当报告停止使用，以保留原队列；只有现场确定不再使用登记排队时，才关闭登记排队。

应用设置

“应用设置”可以调整：

- 是否开启网站同步。
- 是否允许玩家暂缓一轮。
- 是否允许玩家暂时离开。
- 机台 A 和机台 B 的现场备注。

关闭网站同步后，新的队列变化仍然保存在本机，只是不再上传网站。

操作日志

“更多” → “操作日志”可以查看带时间的队列变动，包括新增、退出、更名、偏好变化、暂缓、暂离、未到场、顺序调整、本轮结束、机台状态和玩家资料变化等。

日志可以按机台、系统或玩家资料筛选。本机最多保留最近 1,000 条详细日志。日志用于核对发生过什么，不等于可以恢复任意历史状态。

应用详情

“更多” → “应用详情”可以查看应用名称、版本、构建编号、系统要求、队列容量、本机保存和隐私说明。当前版本为 **0.2.13**。

11

网站查看与标记自己

已配置网站同步的机厅可以通过以下页面查看公开队列：

[打开 mimai Q 在线队列](#)

网站可以查看什么

网站会显示：

- 机台 A 和机台 B 的当前队列。
- 与终端一致的机台备注。
- 游玩位置、等待位置和登记详情。
- 暂缓一轮、暂时离开和未到场等公开状态。
- 预计等待时间。
- 公开队列日志。

网站目前是查看端，不能远程结束本轮、修改偏好、调整顺序、暂缓、暂离、转机台或退出排队。现场操作仍以终端为准。

标记为自己

在网站点击自己的登记，选择“标记为自己”。标记后，页面顶部会集中显示：

- 当前状态。
- 所在机台和队列位置。
- 预计多久后游玩。
- 预计共同游玩的玩家。
- 被标记为未到场、暂缓、暂离、移至队尾或移除等变化。

标记保存在当前浏览器中。只要不清除这个网站的浏览器数据，同一名玩家退出后使用相同昵称重新加入，即使登记编号已经变化，网站也会继续尝试跟踪，并且可以跨新的队列批次恢复。

如果队列中同时出现多份同名登记，网站不会擅自判断哪一份是你，需要重新选择正确登记。

12

本机保存、网站同步和隐私

重启后继续上次队列

应用在本机保存最近一次队列。重启后如果检测到有效记录，会询问“是否继续使用上次的队列”。

选择继续时，会恢复游玩位置、等待顺序、暂缓、暂离、未到场、固定组合和机台状态。选择开始新的队列会清空上次登记，而且不能撤销；玩家资料和操作日志仍单独保留。

网站同步状态

队列变化总是先写入本机，再尝试上传网站。常见状态包括：

状态	含义
网站同步已关闭	设置中关闭了同步，只保存到本机
待同步	同步已经配置，等待首次上传
同步中	正在上传最新队列
已同步	网站已经收到最新队列
待重试	本次没有上传成功，应用会自动重试
未配置	当前安装没有网站同步配置

“待重试”不会阻止现场排队。点击首页的同步状态，可以查看更完整的说明和最近一次错误原因。

隐私范围

公开网站只接收展示队列所需的信息，例如昵称、位置、状态和时间估算。以下信息不会上传到公开队列：

- QQ 号。
- 手机号。
- 性别。
- 玩家资料内部编号。
- 本机完整操作日志。

网站上的公开日志只包含公开队列事件，不等同于终端保存的详细日志。

联系方式用于现场找不到玩家时联系。请只填写玩家愿意提供给机厅现场使用的信息。

常见问题

我应该选“暂缓一轮”还是“暂时离开”？

只跳过下一次机会，选“暂缓一轮”；不知道何时回来，选“暂时离开”，并在回来后手动取消。如果确定不再排队，直接选择“退出排队”。

为什么位置 A2 也能标记未到场？

前面的玩家全部暂缓或暂离时，A2 可能已经成为当前真正轮到的第一组。系统判断的是有效上机顺序，不只看位置编号。

为什么“未到场”是灰色的？

这名玩家可能还没有轮到，或正在暂缓、暂离。只有游玩位置和当前第一组有效等待玩家可以被标记为未到场。

为什么我的玩家资料不能加入排队？

常见原因是资料没有有效 QQ 号或手机号，或同一份资料已经关联到另一份有效登记。按页面提示编辑资料，或选择正确的已有登记。

我选错机台了，怎么办？

在登记菜单中选择“转至另一台机台”。登记会进入目标机台队尾，原位置不保留。已经处于游玩位置时，转移按钮不可用，应先处理当前轮次。

电子游玩位置和现场玩家不一致，怎么办？

- 玩家实际上没有上机：使用“撤回至等待顺序前端”。
- 当前实际是两人游玩，但终端只记录一人：对第一有效等待玩家使用“应处于游玩位置”。
- 现场已经完成多轮，只是一直忘记点本轮结束：在超时提醒出现后，对实际正在游玩的后方位置使用“应处于游玩位置”。

三种情况的影响范围不同，确认前请认真阅读弹窗中的玩家名单和位置变化。

拖动后又放回原处，会算作调整吗？

不会。最终顺序没有变化时，不会记录调整，也不会弹出确认。落在无效位置时同样会返回原位，不弹确认。

点击“保持原有顺序”为什么没有退出编辑？

这是正常设计。它只撤销刚才那次拖动，让你可以继续调整其他登记。完成全部调整后，再点击“结束调整”或“完成”。

我只想结束这一轮，不想马上让下一组上机。

点击“本轮结束”→“仅结束本轮”。游玩位置会保持空缺，现场准备好后再手动点击“进入游玩位置”。

误点了本轮结束，怎么办？

底部仍显示“撤销”时立即点击。提示消失后，不要再次盲目推进；应根据现场情况撤回游玩位置或重新调整顺序。

网络断开后还能继续排队吗？

可以。终端会先保存到本机，网站同步恢复后自动重试。现场始终以终端显示的队列为准。

14

现场使用原则

1. 只有确认玩家实际上机或结束后，才推进游玩位置和本轮状态。
2. 会让其他玩家延后的调整，必须先取得所有受影响玩家同意。
3. 暂缓一轮会自动解除；暂时离开必须由玩家回来后手动取消。
4. 发现电子位置错误时，先纠正游玩位置，再修改顺序或游玩偏好。
5. 机台故障时报告停止使用，以保留登记；不再采用电子排队时才关闭登记排队。
6. 弹窗会说明本次操作影响哪些玩家。确认前先读完，不要只凭按钮颜色判断。