


01 / DOS MANERAS DE CONECTAR

Entra internet. Sale Nabla.


En casa o en otro local: la Pi usa la conexión disponible y acerca tus equipos a la red privada Nabla.

A / ENTRA POR WI-FI · SALE POR CABLE



La Pi se conecta al Wi-Fi del lugar. Su puerto Ethernet entrega red Nabla e internet al equipo que enchufes: una tele, un portátil u otro aparato.

B / ENTRA POR CABLE · SALE POR WI-FI



Conectas la Pi al router por cable y crea NablaNet, tu punto de acceso Wi-Fi seguro. Los móviles y equipos conectados pueden acceder a las cámaras y servicios autorizados de la red.

Elige el papel del Wi-Fi: con una sola radio, la Pi recibe el Wi-Fi del sitio o emite NablaNet. Para combinar ambos, hace falta otra radio o una segunda Pi.

Como si estuvieras allí.

Ver la Nave desde el salón. Consultar el garaje desde otra casa. Abrir las cámaras en el móvil conectado a NablaNet.



La Nave en tu tele

POR CABLE DE RED

Wi-Fi del sitio > Pi > Ethernet a la tele. La tele tiene acceso de red al Home Assistant de la Nave; lo abres con una app o un navegador compatible.

POR HDMI

Pi > HDMI a la tele. La Pi muestra la cámara que elijas o el panel de Home Assistant, y la tele hace de pantalla.



La cámara del garaje

Pones una Pi con cámara y conexión a internet en el garaje. Puedes verla desde casa o desde otra casa que tenga acceso a Nabla. La cámara sigue en el garaje; tú eliges desde dónde verla.



Todas las cámaras, en el móvil


Te conectas a la Wi-Fi NablaNet de casa y abres las cámaras en directo de cualquier punto autorizado de la red. En este montaje, el móvil entra por NablaNet: tener datos móviles por sí solo no le da ese acceso.

03 / TAMBIÉN EN MOVIMIENTO

Tu NablaNet va contigo.

En el coche o donde necesites llevar una cámara: la Pi puede usar internet del móvil o un módulo 4G compatible.

INTERNET MÓVIL + PI + NABLANET



La conexión móvil lleva internet; la Pi da acceso a la red Nabla.

Dos formas de darle internet

Con el teléfono. Si comparte internet por USB y es compatible, el Wi-Fi de la Pi queda libre para emitir NablaNet. Si la Pi recibe internet por el Wi-Fi del móvil, entrega Nabla por cable; para emitir también Wi-Fi necesita otra radio o una segunda Pi.

Con un módulo 4G. Un módem compatible, con SIM y datos, aporta la conexión. La Pi puede crear una NablaNet móvil para los dispositivos que lleves contigo.



Una cámara que viaja contigo

Conectada a la Pi, puede verse desde otro punto autorizado de Nabla mientras haya alimentación, conexión y cobertura. Los móviles unidos a esa NablaNet también pueden ver las cámaras de la red.