地図デザイン設定方法と表示イメージ

地図配信APIは「mapstyle」、「logo」、「landmarkicon」、「lang (有償オプション)」により取得する画像のデザインを指定することが可能です。 それぞれ指定が無い場合は以下のよう内部で補完されます。

mastyle=std_pc

logo=off

landmarkicon=off

lang=ja

指定可能な項目と値は以下の通りです。

| と可能な項目と値は以下の通りです。 | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|
| 項目 | 指定可能な値 | 説明 | | | | | | |
| mapstyle | std_pc (デフォルト) std_sp gray_pc gray_sp rpg_pc rpg_sp antique_pc antique_sp hlightroad_pc hlightroad_sp tourism_pc hlightrail_pc hlightrail_sp | 地図背景デザインと注記サイズ設定 std_pc:標準デザイン、注記サイズ中 std_sp:標準デザイン、注記サイズ大 gray_pc:グレースケール地図、注記サイズ中 gray_sp:グレースケール地図、注記サイズ大 rpg_pc:RPG風地図、注記サイズ中 rpg_sp:RPG風地図、注記サイズ大 antique_pc:古地図風地図、注記サイズ中 antique_sp:古地図風地図、注記サイズ大 hlightroad_pc:道路強調地図、注記サイズ中 hlightroad_sp:道路強調地図、注記サイズ大 tourism_pc:おもてなしマップ、注記サイズ中 hlightrail_pc:鉄道強調地図、注記サイズ中 hlightrail_pc:鉄道強調地図、注記サイズ内 | | | | | | |
| logo | off (デフォルト) on | ブランドロゴの表示設定 off: 非表示 on: 表示 | | | | | | |
| landmarkicon | off (デフォルト) on | ランドマークアイコンの表示設定 off: 非表示 on: 表示 | | | | | | |
| lang | ja (デフォルト) en zh2 zh1 ko th id fr de vi es it ru pt | 注記の言語設定(有償オプション) ja: 日本語 en: 英語 zh2: 中国語(簡体字) zh1: 中国語(繁体字) ko: 韓国語 th: タイ語 id: インドネシア語 fr: フランス語 de: ドイツ語 vi: ベトナム語 es: スペイン語 it: イタリア語 ru: ロシア語 pt: ポルトガル語 | | | | | | |
| lang (多言語併記の場合) | ja,en ja,en ja,zh2 ja,zh1 ja,ko ja,th ja,id ja,fr ja,de ja,vi ja,es ja,it ja,ru ja,pt | 注記の言語設定は上記と同様。 指定内容:[メイン言語],[サブ言語] | | | | | | |

指定可能な組み合わせと表示イメージは以下の通りです。

カンマで区切られたパラメータはいずれかが指定可能です。

| 説明 | mapstyle | logo | landma rkicon | lang | 表示イメージ(日本語) | |
|----------------------------|----------|--------|------------------|---|-------------------------|---|
| 地図背景:標準、注記サイズ中 | std_pc | off,on | off,on | ja,en,zh 2,zh1,k o,th,id,f r,de,vi,e s,it,ru,p t ※ 多言 語併記指 定可 | 京和ビル AOKI | ※ logo=off lmi=off lang=ja を指定し た場合の イメージ |
| 地図背景:標準、注記サイズ大 | std_sp | off,on | off,on | ja,en,zh 2,zh1,k o,th,id,f r,de,vi,e s,it,ru,p t ※ 多言 語併記指 定可 | 局 みずほ 西口 ZA AOKI 新宿NOW | ※ logo=off lmi=off lang=ja を指合し たメージ |
| 地図背景: グレースケール地図、 注記サイズ中 | gray_pc | off | off | ja | 新宿駅 | |
| 地図背景: グレースケール地図、 注記サイズ大 | gray_sp | off | off | ja | 新宿駅園 高 新宿駅回 高 みずほ | |

| 説明 | mapstyle | logo | landma rkicon | lang | 表示イメージ(日本語) |
|-------------------------|------------|------|------------------|------|-------------|
| 地図背景:RPG風地図、注記サイズ中 | rpg_pc | off | off | ja | |
| 地図背景: RPG風地図 、注記サイズ大 | rpg_sp | off | off | ja | |
| 地図背景: 古地図風地図、注記 サイズ中 | antique_pc | off | off | ja | 新宿秋 商 |
| 地図背景:古地図風地図、注記サイズ大 | antique_sp | off | off | ja | 新宿服 新宿服 |

| 説明 | mapstyle | logo | landma rkicon | lang | 表示イメージ(日本語) |
|------------------------|---------------|--------|------------------|---|---|
| 地図背景:道路強調地図、注記 サイズ中 | hlightroad_pc | off,on | off,on | ja | 宿エルタワー D ハルク フックラテース B 東口 AOKI AOKI FLAGS D ヤマダ電機 アマダ電機 |
| 地図背景:道路強調地図、注記 サイズ大 | hlightroad_sp | off,on | off,on | ja | ビックカメラ・フックファースト 東口 永和ビル AOKI 新宿NOW FLAGS 6 マラ館・② トマダ電機 |
| 地図背景 : おもてなしマップ、注記サイズ中 | tourism_pc | off | off | ja,en ※ 多言 語 (サ で) 三語 の み) | ピックカメラ 新宿駅 BOOK・C コドバシカメラ カメラ カメラ カメラ カメラ カメラ カメラ カメラ カメラコー 110ビル ルミネ1 カメラ館 ロガスラ館 コンダ電機 日 新宿駅 コ 全に定した場合の イメージ |
| 地図背景:鉄道強調地図、注記 サイズ中 | hlightrail_pc | off,on | off,on | ja,en,zh 2,zh1,k o,th,id,f r,de,vi,e s,it,ru,p t ※ 多言 語併記指 定可 | 京和ビル AOKI Imi=off lang=ja を指定した場合のイメージ |

| 説明 | mapstyle | logo | landma rkicon | lang | 表示イメージ(日本語) |
|------------------------|---------------|--------|------------------|---|-----------------------------|
| 地図背景:鉄道強調地図、注記 サイズ大 | hlightrail_sp | off,on | off,on | ja,en,zh 2,zh1,k o,th,id,f r,de,vi,e s,it,ru,p t ※ 多言 語併記指 定可 | 周-みずほ 西口 ZA AOKI 新宿NOW 日新宿駅 |

※ logo=off lmi=off lang=ja を指定し た場合の イメージ