



Procédure AD1EX configuration :


L'activation du bureau à distance, et de la configuration de sécurité renforcée d'internet





Activation du bureau à distance



Il faut désactiver administrateur et utilisateur





Changer le nom de l'ordinateur : allez dans non de l'ordinateur et mettre SRV-AD1EX Aller dans modifier et mettre SRV-AD1EX



Changement d'adresse IP + désactivation de l'IPv6


Ici 192.168.1.253 car j'ai fait une Ip config sur mon PC et je suis en 192.168.1.113 et la passerelle et 192.168.1.1




Ajout de rôle et de fonctionnalité




Cliquez sur suivant




Etre sur Installation basées sur un rôle ou une fonctionnalité




On choisit le serveur sur lesquelles ont installé, ici c'est le serveur local SRV-AD1EX, faire suivant




On ajoute les rôles de serveur. On sélectionne DHCP, DNS, AD DS




Cliquer sur ajouter des fonctionnalité pour chaque ajout de rôle




Les rôles sont ajoutés :




Ensuite on va sur suivant jusqu'à aller dans confirmation on fait installer




Processus d'installation :



Alerte orange ce qui signifie qu'il y a une configuration à effectuer. Cliquer sur promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine




Puis faire ajouter une forêt et créer un nom de domaine avec le .local, ici carnoux.local et cliquer sur suivant




Il nous demande d'installer le DNS car celui-ci n'est pas encore installé, il faut donc tout d'abord configurer le mot de passe. Nous l'utiliserons si nous avons des problèmes avec celui-ci

p




Une alerte s'affiche, ce qui est normal car il n'a pas encore de serveur DNS , tout se fera automatiquement pendant l'installation. Cliquer sur suivant


g



Le netbios et le nom de domaine que nous avons mis précédemment sans l'extension .local, (carnoux)





Fichier configurer par défaut, possibilité de les changer mais dans notre cas, pas besoin cliquer sur suivant



Cliquer sur suivant


Nous pouvons ignorer les alertes et cliquer sur installer, ensuite l'installation AD DS pour démarrer.



Nous allons ensuite configurer notre DNS , outils puis DNS.



Créer une nouvelle zone inversé :



Rester en zone principale puis suivant

Assistant Nouvelle zone

Type de zone
Le serveur DNS prend en charge différents types de zones et de stockages.

Sélectionnez le type de zone que vous voulez créer :

☒ Zone principale
Crée une copie d'une zone qui peut être mise à jour directement sur ce serveur.

☐ Zone secondaire
Crée une copie de la zone qui existe sur un autre serveur. Cette option aide à équilibrer la charge de travail des serveurs principaux et autorise la gestion de la tolérance de pannes.

☐ Zone de stub
Crée une copie d'une zone contenant uniquement des enregistrements Nom de serveur (NS), Source de nom (SOA), et éventuellement des enregistrements « glue Host (A) ». Un serveur contenant une zone de stub ne fait pas autorité pour cette zone.

☒ Enregistrer la zone dans Active Directory (disponible uniquement si le serveur DNS est un contrôleur de domaine accessible en écriture)

< Précédent

Suivant >

Annuler

Assistant Nouvelle zone

Étendue de la zone de réplication de Active Directory
Vous pouvez sélectionner la façon dont les données DNS doivent être répliquées sur votre réseau.

Choisissez la façon dont les données de la zone doivent être répliquées :

☐ Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans cette forêt :
amber.local

☒ Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans ce domaine :
amber.local

☐ Vers tous les contrôleurs de ce domaine (compatibilité avec Windows 2000) :
amber.local

☐ Vers tous les contrôleurs de domaine spécifiés dans l'étendue de cette partition d'annuaire :

< Précédent

Suivant >

Annuler

Laisser sur zone recherche inversé IPv4 puis suivant

Assistant Nouvelle zone

Nom de la zone de recherche inversée
Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.

Choisissez si vous souhaitez créer une zone de recherche inversée pour les adresses IPv4 ou les adresses IPv6.

☒ Zone de recherche inversée IPv4

☐ Zone de recherche inversée IPv6

< Précédent

Suivant >

Annuler

Entrer l'ID Du réseau, ne pas mettre la partie hôte

Assistant Nouvelle zone

Nom de la zone de recherche inversée
Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.

Pour identifier la zone de recherche inversée, entrez l'ID réseau ou le nom de la zone.

☒ ID réseau :

192.168.17

L'ID réseau est la partie des adresses IP qui appartient à cette zone. Entrez l'ID réseau dans son ordre normal (non inversé).
Si vous utilisez un zéro dans l'ID réseau, il va apparaître dans le nom de la zone. Par exemple, l'ID réseau 10 crée la zone 10.in-addr.arpa, l'ID réseau 10.0 crée la zone 0.10.in-addr.arpa.

☐ Nom de la zone de recherche inversée :

17.168.192.in-addr.arpa

< Précédent

Suivant >

Annuler

Mettre les mise à jour dynamique en cliquant sur « autorisé à la fois les mise à jour »

Assistant Nouvelle zone

Mise à niveau dynamique
Vous pouvez spécifier que cette zone DNS accepte les mises à jour sécurisées, non sécurisées ou non dynamiques.

Les mises à jour dynamiques permettent au client DNS d'enregistrer et de mettre à jour de manière dynamique leurs enregistrements de ressources avec un serveur DNS dès qu'une modification a lieu. Sélectionnez le type de mises à jour dynamiques que vous souhaitez autoriser :

☐ N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées (recommandé pour Active Directory)
Cette option n'est disponible que pour les zones intégrées à Active Directory.

☒ Autoriser à la fois les mises à jour dynamiques sécurisées et non sécurisées
Les mises à jour dynamiques d'enregistrement de ressources sont acceptées à partir de n'importe quel client.
 Cette option peut mettre en danger la sécurité de vos données car les mises à jour risquent d'être acceptées à partir d'une source non approuvée.

☐ Ne pas autoriser les mises à jour dynamiques
Les mises à jour dynamiques des enregistrements de ressources ne sont pas acceptées par cette zone. Vous devez mettre à jour ces enregistrements manuellement.

< Précédent Suivant > Annuler

Cliquer sur terminer , la zone inversé est créer

Assistant Nouvelle zone

Fin de l'Assistant Nouvelle zone

L'Assistant Nouvelle zone s'est terminé correctement. Vous avez spécifié les paramètres suivants :

Nom : 1.168.192.in-addr.arpa
Type : Serveur principal intégré à Active Directory
Type de recherche : Inversée

Remarque : ajoutez des enregistrements à la zone, ou vérifiez que les enregistrements sont mis à jour de façon dynamique. Vous pourrez ensuite vérifier la résolution des noms avec nslookup.

Pour fermer cet Assistant et créer une nouvelle zone, cliquez sur Terminer.


< Précédent Terminer Annuler

Crée un utilisateur sur le contrôleur de domaine :


Allez dans outils => utilisateurs et ordinateurs Active directory



Aller dans USERS



Créer un nouvel utilisateur dans le conteneur actuel



Création d'un nouvelle utilisateur SIO : puis suivant

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : camoux.local/Users

Prénom : SIO Initiales :

Nom :

Nom complet : SIO

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur : SIO @camoux.local

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) : CARNOUX\ SIO

< Précédent Suivant > Annuler

Création d'un mot de passe et coché les deux du milieu : « L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe » et « le mot de passe n'expire jamais » cliquer sur suivant puis terminer

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : camoux.local/Users

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☐ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☒ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe


☒ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé

< Précédent Suivant > Annuler

Configuration du DHCP

Cliquer sur « terminer la configuration DHCP »



On choisi de créer un serveur DHCP à partir d'un domaine déjà existant , cliquer sur valide

Assistant Configuration post-installation DHCP

Autorisation

Description
Autorisation
Résumé

Spécifiez les informations d'identification à utiliser pour autoriser ce serveur DHCP dans les services AD DS.


☒ Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur suivant
Nom d'utilisateur :

☐ Utiliser d'autres informations d'identification
Nom d'utilisateur :


☐ Ignorer l'autorisation AD

< Précédent Suivant > Valider Annuler

Aller dans outils puis DHCP



Clique droit sur IPv4 , nouvelle étendue :



Nous allons donner un noms et une description au serveur DHCP puis suivant

 A screenshot of the 'Assistant Nouvelle étendue' (New Scope Wizard) window. The title bar says 'Assistant Nouvelle étendue'. The main window has a section titled 'Nom de l'étendue' (Scope Name) with the instruction: 'Vous devez fournir un nom pour identifier l'étendue. Vous avez aussi la possibilité de fournir une description.' (You must provide a name to identify the scope. You also have the option to provide a description.). Below this, there are two text boxes: 'Nom :' (Name) with the value 'dhcp' and 'Description :' (Description) with the value 'srv-dhcp'. At the bottom right, there are three buttons: '< Précédent' (Previous), 'Suivant >' (Next), and 'Annuler' (Cancel).

On va attribué une adresse au DHCP de début et de fin

Assistant Nouvelle étendue

Plage d'adresses IP
Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.

Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer :

Adresse IP de début : 192 . 168 . 1 . 50

Adresse IP de fin : 192 . 168 . 1 . 100

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP :

Longueur : 24

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

< Précédent **Suivant >** Annuler

Cliquer sur suivant

Assistant Nouvelle étendue

Ajout d'exclusions et de retard
Les exclusions sont des adresses ou une plage d'adresses qui ne sont pas distribuées par le serveur. Un retard est la durée pendant laquelle le serveur retardera la transmission d'un message DHCP OFFER.

Entrez la plage d'adresses IP que vous voulez exclure. Si vous voulez exclure une adresse unique, entrez uniquement une adresse IP de début.

Adresse IP de début : Adresse IP de fin : Ajouter

Plage d'adresses exclue : Supprimer

Retard du sous-réseau en millisecondes : 0

< Précédent **Suivant >** Annuler

Pour la durée du bail , laisser par défaut

Assistant Nouvelle étendue

Durée du bail
La durée du bail spécifie la durée pendant laquelle un client peut utiliser une adresse IP de cette étendue.

La durée du bail doit théoriquement être égale au temps moyen durant lequel l'ordinateur est connecté au même réseau physique. Pour les réseaux mobiles constitués essentiellement par des ordinateurs portables ou des clients d'accès à distance, des durées de bail plus courtes peuvent être utiles.

De la même manière, pour les réseaux stables qui sont constitués principalement d'ordinateurs de bureau ayant des emplacements fixes, des durées de bail plus longues sont plus appropriées.

Définissez la durée des baux d'étendue lorsqu'ils sont distribués par ce serveur.

Limitée à :

Jours : Heures : Minutes :

< Précédent Suivant > Annuler

Ici on nous demande si on veut configurer d'autres paramètres, mettre oui

Assistant Nouvelle étendue

Configuration des paramètres DHCP
Vous devez configurer les options DHCP les plus courantes pour que les clients puissent utiliser l'étendue.

Lorsque les clients obtiennent une adresse, ils se voient attribuer des options DHCP, telles que les adresses IP des routeurs (passerelles par défaut), des serveurs DNS, et les paramètres WINS pour cette étendue.

Les paramètres que vous sélectionnez maintenant sont pour cette étendue et ils remplaceront les paramètres configurés dans le dossier Options de serveur pour ce serveur.

Voulez-vous configurer les options DHCP pour cette étendue maintenant ?

☒ Oui, je veux configurer ces options maintenant

☐ Non, je configurerai ces options ultérieurement

< Précédent Suivant > Annuler

Ici, entrez la passerelle par défaut

Routeur (passerelle par défaut)
Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.

Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.

Adresse IP :

Ajouter Supprimer Monter Descendre

< Précédent Suivant > Annuler

Ici le nom de domaine créé précédemment est spécifier, rajouter aussi l'adresse Ip 8.8.8.8

Nom de domaine et serveurs DNS

DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.



Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent :

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

Nom du serveur :	Adresse IP :	
	192.168.1.253	Ajouter
Résoudre	8.8.8.8	Supprimer
		Monter
		Descendre

< Précédent Suivant > Annuler

Ici on nous demande si on veut activer le serveur immédiatement ou non . Dans notre cas, oui. Puis terminé

Assistant Nouvelle étendue

Activer l'étendue
Les clients ne peuvent obtenir des baux d'adresses que si une étendue est activée.

Voulez-vous activer cette étendue maintenant ?

☒ Oui, je veux activer cette étendue maintenant

☐ Non, j'activerai cette étendue ultérieurement

< Précédent Suivant > Annuler