

Comment vérifier si la virtualisation est supportée sur mon ordinateur, et comment l'activer ?

Introduction

Afin de pouvoir utiliser AccessMod sur un PC avec Windows, vous avez besoin d'autoriser la virtualisation sur votre machine. Sur les nouveaux ordinateurs, cette virtualisation est activée automatiquement. Par contre, sur les ordinateurs plus anciens, cette fonctionnalité peut ne pas être supportée ou bien il se peut que vous ayez à l'activer. La possibilité de déterminer si la virtualisation est supportée ou de connaître la procédure à suivre pour activer cette fonctionnalité va dépendre du processeur utilisé par votre ordinateur (processeur Intel or AMD processor).


Vous trouverez ci-dessous quelques marches à suivre qui devraient vous permettre de vérifier le statut de virtualisation de votre machine et de l'activer vous-même. Au cas où ceci dépasse vos compétences, veuillez demander à votre administrateur système (ou au facilitateur de l'atelier AccessMod si vous suivez un tel atelier) de vous aider pour ce paramétrage.

Comment vérifier le type de processeur et la version de Windows qui est utilisée sur mon ordinateur?

- 1) Cliquer sur le bouton **"Start"** ou **"Démarrer"** qui lance votre menu Windows
- 2) Faire un clic droit sur le menu **"Computer"** ou **"Ordinateur"** et sélectionner **"Properties"** ou **« Propriétés »**
- 3) Sous la section **"System"** ou **"Système"**, vous verrez le nom et la version du processeur
- 4) Sous la section **"Windows edition"** ou **"édition Windows"**, vous trouverez la version utilisée de Windows

Comment vérifier si la virtualisation est supportée dans le cas où j'ai un processeur intel?

- 1) Aller à l'adresse <https://downloadcenter.intel.com/download/7838>
- 2) Assurez-vous que votre processeur apparaît dans la liste des produits, ainsi que la version de Windows utilisée sur votre ordinateur
- 3) Téléchargez l'utilitaire (dénommé "pidenu47.msi" dans la partie gauche) dans votre langue favorite
- 4) Installez le programme sur votre ordinateur (!!! Pour installer le programme, vous devez avoir les droits d'administrateur ; si ce n'est pas le cas, demandez à votre administrateur système !!!)
- 5) Lancez le programme "Intel® Processor Identification Utility" que vous venez d'installer, à partir du menu « démarrer »
- 6) Lorsqu'il s'ouvre, 3 onglets sont disponibles; sélectionnez l'onglet "CPU technologies"



- 7) Vous pouvez voir directement à côté de “Intel Virtualization Technology” si la virtualisation est supportée (yes) ou non (no).
Si elle est supportée et déjà activée, vous pouvez passer à la procédure d’installation de AccessMod.

Si elle est supportée mais pas activée, veuillez vous référer à la section “Si la virtualisation est supportée par mon ordinateur mais pas activée, comment dois-je l’activer ? »

Si elle n’est pas supportée, vous ne pouvez malheureusement pas utiliser AccessMod sur votre ordinateur, et vous devriez demander une machine qui supporte la virtualisation pour pouvoir utiliser AccessMod.

Comment vérifier si la virtualisation est supportée dans le cas où j’ai un processeur AMD?

- 1) Téléchargez l’utilitaire à partir de http://download.amd.com/techdownloads/AMD-VwithRVI_Hyper-V_CompatibilityUtility.zip
- 2) Dézippez le fichier téléchargé et extrayez les fichiers dans un répertoire spécifique

- 3) Lancez le programme en cliquant sur le fichier "amdvhyperv". !!! Vous devrez le lancer en tant qu'administrateur, en faisant un clic droit dessus puis en cliquant « lancer en tant qu'administrateur » !!!

Vous devriez ensuite trouver l'information permettant de savoir si votre processeur AMD supporte ou non la virtualisation.

Si elle est supportée et déjà activée, vous pouvez passer à la procédure d'installation de AccessMod.

Si elle est supportée mais pas activée, veuillez vous référer à la section "Si la virtualisation est supportée par mon ordinateur mais pas activée, comment dois-je l'activer ? »

Si elle n'est pas supportée, vous ne pouvez malheureusement pas utiliser AccessMod sur votre ordinateur, et vous devriez demander une machine qui supporte la virtualisation pour pouvoir utiliser AccessMod.

Si la virtualisation est supportée par mon ordinateur mais pas activée, comment dois-je l'activer?

Afin d'activer la virtualisation sur votre ordinateur si celle-ci est supportée, vous devez entrer dans le Bios de votre machine. Pour accéder au Bios de votre ordinateur, vous devrez l'éteindre et le rallumer. Immédiatement après l'avoir rallumé, vous devrez appuyer une touche ou combinaison de touches, avant que Windows ne démarre.

Généralement, les touches permettant d'entrer dans le Bios sont F1, F2, F10, DEL, ESC, ainsi que des combinaisons de touches telles que CTRL + ALT + ESC ou CTRL + ALT + DEL mais ceci dépend de la marque d'ordinateur, du modèle et de la carte mère. Généralement, la touche ou combinaison de touches à presser apparaît sur l'écran lors de l'allumage (ex : F2). Si rien n'apparaît, le bon moment pour appuyer est généralement lorsque le logo de la marque apparaît, juste avant le démarrage du système d'exploitation.

Voici les combinaisons de touches communes par marque:

- **Acer:** généralement F2 ou delete. Sur les ordinateurs plus anciens: F1 or CTRL+ALT+ESC
- **Asus:** généralement F2, autrement Delete ou Insert or F10
- **Dell:** généralement F2, autrement F1, Delete, F12 ou F3. Sur les modèles plus anciens CTRL+ALT+ENTER ou Delete ou Fn+ESC ou Fn+F1
- **HP:** généralement F10 et ESC. Sur certains ordinateurs F1, F2, F6, ou F11
- **Lenovo:** généralement F1 or F2. Sur les ordinateurs plus anciens: CTRL+ALT+F3 ou CTRL+ALT+INS ou Fn+F1
- **Sony:** généralement F2 ou F3, mais parfois F1
- **Toshiba:** généralement F2, mais parfois F1, ESC, F12.

L'URL suivant contient plus de détails : <https://www.lifewire.com/bios-setup-utility-access-keys-for-popular-computer-systems-2624463>

Une fois parvenu dans le Bios, il sera nécessaire de trouver l'endroit où la virtualisation peut être activée, la paramétrer sur "activated" ou "yes", sauvegarder cela et sortir du Bios.

Après cela, votre ordinateur devrait être capable de faire tourner AccessMod.