

Manuel — Salles & Tables POS

Manuel d'utilisation — Salles & Tables POS

Ce module ajoute un écran “**Salles & Tables**” dans le menu gauche du module **Point de vente (TakePos)** de Dolibarr. Il ne remplace pas l'écran natif de plan de salle : il le complète pour que la numérotation des tables reste propre.

Qui fait quoi entre les 2 écrans ?

Écran	Pour quoi faire
TakePos natif (icône “Editer” dans l'écran de caisse, plan de salle)	Positionner visuellement les tables sur le plan (glisser-déposer).
Ce module (menu gauche “Salles & Tables”)	Créer/nommer une salle ou un étage, ajouter/renommer/supprimer des tables, réparer une numérotation existante.

Peu importe lequel des deux écrans vous utilisez pour ajouter ou renommer une table : la numérotation propre par étage s'applique dans les deux cas (elle est garantie au niveau de la base de données, pas seulement dans l'écran du module).

1. Vos salles/étages existants apparaissent automatiquement

Dès que vous ouvrez **Point de vente > Salles & Tables**, tous les étages qui existent déjà dans TakePos (ceux qui ont au moins une table, même créée avant l'installation de ce module) s'affichent tout seuls dans le tableau, avec un nom par défaut (“Étage 1”, “Étage 2”...). **Rien à recréer.**

Pour leur donner un vrai nom, voir section suivante.

1bis. Créer un TOUT NOUVEL étage (cas rare)

Utile uniquement pour un étage qui n'existe pas encore du tout (aucune table créée nulle part, ni en natif ni ici) — par exemple avant d'ouvrir une nouvelle terrasse.

1. Aller dans **Point de vente > Salles & Tables**.
2. En bas du tableau “Salles/étages”, saisir un nom dans le champ “Créer un tout nouvel étage”.
3. Cliquer sur **Créer la salle**.

Le numéro d'étage technique (1, 2, 3...) est attribué automatiquement.

2. Renommer une salle

Dans le tableau du haut, modifier directement le champ texte à côté du nom de la salle puis cliquer sur **Enregistrer**.

3. Activer / désactiver une salle

Cliquer sur l'icône interrupteur à côté de la salle. Une salle désactivée reste visible dans l'historique mais peut être masquée du choix courant (utile pour une terrasse fermée l'hiver, par exemple).

4. Gestion des tables — tout se passe sous chaque salle

La liste des tables de chaque salle s'affiche directement dessous, pour toutes les salles en même temps — il n'y a rien à cliquer pour la faire apparaître, vous n'avez qu'à descendre dans la page. Sous chaque salle, vous avez : la liste de ses tables (numéro, statut libre/occupée), et 3 boutons d'action (ajouter une table, en créer plusieurs, renuméroter).

Ajouter des tables

Sous la liste des tables de la salle voulue : - **Ajouter une table** : crée une table, elle reçoit automatiquement le prochain numéro libre de cet étage (1, 2, 3...). - **Créer plusieurs tables** : indiquer un nombre (max 50) et cliquer sur le bouton — utile pour initialiser une salle de 12 tables en un clic.

Renommer une table

Dans la liste des tables de la salle, modifier le numéro dans le champ à côté de la table puis **Enregistrer**.

- Si le numéro choisi est déjà utilisé **sur cet étage**, un message d'erreur s'affiche et rien n'est modifié.
- Le même numéro **peut** être réutilisé sur un **autre** étage (ex: "Table 1" en salle principale ET "Table 1" en terrasse) — c'est volontaire, c'est ce qui manquait dans TakePos natif.

Activer / désactiver une table (marquer "hors service")

Chaque table a son propre interrupteur, à côté du statut libre/occupée. Cliquer dessus la marque grisée dans cet écran (ex: table cassée, en réparation) — utile pour s'en souvenir sans la supprimer.

△ **Important** : ce statut est une information pour VOUS, dans cet écran de gestion uniquement. Il **n'empêche pas** la table d'apparaître dans l'écran de caisse TakePos — le module ne peut pas s'accrocher à cet écran natif (aucun point d'intégration disponible côté Dolibarr). Si vous voulez qu'une table hors service disparaisse vraiment de la caisse, il faut la supprimer (section suivante) ou la déplacer temporairement hors des salles actives.

Déplacer une table vers une autre salle

Chaque table a un menu déroulant “Déplacer vers” listant toutes les autres salles, avec un bouton **Déplacer**. La table change d’étage instantanément.

- Si le numéro de la table existe déjà sur la salle de destination, le déplacement est refusé avec un message clair — renommez la table d’abord (numéro libre), puis déplacez-la.
- Une table avec une commande ouverte peut être déplacée sans problème (la commande reste liée à la bonne table, peu importe l’étage).

Supprimer une table ou une salle

- **Table** : bouton poubelle dans la liste des tables de la salle. Refusé si une commande/facture est ouverte sur cette table (icône rouge “Occupée”) — fermez d’abord la commande en caisse.
- **Salle** : bouton poubelle dans l’en-tête de la salle, visible seulement si elle ne contient plus aucune table (déplacez ou supprimez ses tables d’abord).

5. Réparer une numérotation déjà en désordre

Si une salle a des numéros incohérents (avant l’installation du module, par exemple), utilisez le bouton **Renommer cet étage** sous sa liste de tables : toutes ses tables sont renommées 1, 2, 3... dans l’ordre de création. Une confirmation est demandée avant d’agir (irréversible en un clic, mais sans danger : ça ne touche que les numéros affichés, pas les commandes en cours).

Problèmes fréquents

- “Le numéro X est déjà utilisé sur cet étage” → normal, choisissez un autre numéro ou consultez la liste des tables de cet étage pour voir lesquels sont pris.
- **Déplacement refusé** → le numéro existe déjà sur la salle de destination ; renommez la table avant de la déplacer.
- **Impossible de supprimer une table** → une commande est ouverte dessus ; terminez-la en caisse avant de supprimer.
- **Impossible de supprimer une salle** → elle contient encore des tables ; déplacez-les vers une autre salle ou supprimez-les d’abord.

Installation (pour l’administrateur système)

Voir `README.md` à la racine de ce dépôt (copie dans `htdocs/custom/`, activation depuis Configuration > Modules).