

TP : Virtualisation VirtualBox (Additions Invités)

Suivi documentaire

Éditeur	Version	Date	Modification
Thomas SCULFORT	1.0	08/09/2024	Version Initiale
Thomas SCULFORT	1.1	14/09/2025	Changement de format

Sommaire

1 - Introduction.....	2
2 - Récapitulatif configurations réseau (Virtualbox).....	3
3 - Installation des « tools » sur votre VM Windows.....	4
Prérequis :	4
Insertion du CD/DVD.....	4
Installation des « outils/tools »	4
4 - Partage du « Presse papier ».....	7
Prérequis : Additions invités installés.....	7
Configuration/Activation.....	7
Vérification/utilisation.....	7
5 - Activer le glisser-déposer.....	7
Configuration/Activation.....	7
Vérification/utilisation.....	7
6 - Dossier partagé.....	8
Prérequis : Additions invités installés.....	8
Configuration.....	8
Vérification/utilisation.....	9

1 - Introduction

Que l'on utilise une solution de virtualisation de niveau 1 (para virtualisation) ou de niveau 2 (émulation) nous avons la possibilité d'installer des outils complémentaires (tools/Additions invités) afin que la machine virtuelle (VM) puisse mieux communiquer son hôte, de nouvelles fonctionnalités en découlent.

Sous Virtualbox ces outils (VirtualBox Tools/Additions invités) permettent :

- Intégration du pointeur de la souris : permet d'utiliser le même pointeur de souris sur l'hôte et l'invité. En l'activant, vous n'aurez plus qu'un seul pointeur de souris. Il ne sera plus nécessaire d'appuyer sur la touche Hôte pour libérer la souris du système d'exploitation invité.
- Dossiers partagés : permet d'échanger des fichiers entre l'hôte et l'invité.
- Meilleures performances graphiques : les pilotes graphiques personnalisés qui sont installés avec les additions invité vous offrent de meilleures performances graphiques pour un système plus fluide. Vous pourrez aussi redimensionner la fenêtre de la machine virtuelle, la résolution d'écran de l'invité sera automatiquement ajustée.
- Intégration transparente des fenêtres : les fenêtres qui sont affichées sur la machine virtuelle peuvent être mappées sur la machine hôte, comme si l'application sur l'invité était réellement en cours d'exécution sur l'hôte.
- Synchronisation de l'heure entre l'hôte et l'invité.
- Presse-papiers partagé : le presse-papiers du système d'exploitation invité peut être partagé avec le système d'exploitation hôte et inversement.
- Connexions automatisées


2 - Récapitulatif configurations réseau (Virtualbox)

- NAT

La VM utilise les paramètres (notamment l'adresse IP) de la carte réseau de l'hôte


- Réseau Interne

La VM ne peut communiquer qu'avec les autres VM à condition d'utiliser le même nom de réseau. La VM ne peut pas communiquer avec l'extérieur ni l'hôte.




- Réseau Privé Hôte

La VM peut communiquer avec les autres VM (comme en réseau interne) mais également avec l'hôte. Si on va dans la configuration par défaut (Fichier, Outils, Network Manager), on s'aperçoit que l'hôte possède l'adresse IP 192.168.56.1/24 et propose un service DHCP.



- Accès par pont

La VM utilisera une carte réseau physique définie et se comportera comme une machine physique branchée directement sur le réseau




3 - Installation des « tools » sur votre VM Windows


Prérequis :

- 1 VM Windows (Ex : Windows 10 Pro), configuration en « **Réseau Privé Hôte** »
- 1 VM Windows (Ex : Windows Server 2022), configuration en « **Réseau Privé Hôte** »

Insertion du CD/DVD




Installation des « outils/tools »




Double cliquer sur lecteur de CD (D : VirtualBox Guest Additions)


A l'invitation Cliquer sur « Oui »




Cliquer sur « Suivant »




Cliquer sur « Suivant »



Cliquer sur Installer



Patienter pendant l'installation




Cliquer sur « Fermer » pour redémarrer la VM et patienter le temps du redémarrage



4 - Partage du « Presse papier »

Prérequis : Additions invités installés

Configuration/Activation




Vérification/utilisation

Ouvrir un fichier texte sur votre VM, saisir des informations à l'intérieur et sélectionner copier. Effectuer un coller dans un nouveau fichier texte sur votre machine hôte.

5 - Activer le glisser-déposer

Configuration/Activation



Vérification/utilisation


Essayer de déplacer un fichier de votre VM sur votre machine hôte et vice-versa.

6 - Dossier partagé


Prérequis : Additions invités installés

Configuration

Périphériques, Dossiers partagés, Réglages des dossiers partagés...




Cliquer sur « + » pour ajouter un espace




Configurer de la façon suivante

Chemin du dossier = Le chemin pointant vers le dossier de téléchargement de votre machine hôte




Le dossier de partage est bien configuré, cliquer sur « OK »



Vérification/utilisation

En cliquant sur le nouveau lecteur vous devez accéder au dossier de téléchargement de votre utilisateur de la machine hôte. Nous avons coché la case lecture seule, en faisant ainsi vous ne pouvez pas modifier les fichiers mais uniquement les lire ou copier dans votre VM pour modification, faite un test de bon fonctionnement.



Sources :

<https://www.it-connect.fr/comprendre-les-differents-types-de-reseaux-virtualbox/>
<https://lecrabeinfo.net/virtualbox-installer-les-additions-invite-guest-additions.html>