Packet Tracer: Solución de problemas de conectividad

Topología




Tabla de asignación de direcciones

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway predeterminado
R1	G0/0	172.16.1.1	255.255.255.0	N/D
	G0/1	172.16.2.1	255.255.255.0	N/D
	S0/0/0	209.165.200.226	255.255.255.252	N/D
R2	G0/0	209.165.201.1	255.255.255.224	N/D
	S0/0/0 (DCE)	209.165.200.225	255.255.255.252	N/D
PC-01	NIC	172.16.1.3	255.255.255.0	172.16.1.1
PC-02	NIC	172.16.1.4	255.255.255.0	172.16.1.1
PC-A	NIC	172.16.2.3	255.255.255.0	172.16.2.1
PC-B	NIC	172.16.2.4	255.255.255.0	172.16.2.1
Web	NIC	209.165.201.2	255.255.255.224	209.165.201.1
DNS1	NIC	209.165.201.3	255.255.255.224	209.165.201.1
DNS2	NIC	209.165.201.4	255.255.255.224	209.165.201.1

Objetivos

El objetivo de esta actividad de Packet Tracer es solucionar problemas de conectividad, si es posible. De lo contrario, los problemas se deben documentar claramente para que puedan escalarse.

Aspectos básicos/situación

© 2018 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de Cisco.


Los usuarios informan que no pueden tener acceso al servidor web (www.cisco.pka) luego de una actualización reciente que incluyó el agregado de un segundo servidor DNS. Debe determinar la causa e intentar resolver los problemas de los usuarios. Documente con claridad los problemas y todas las soluciones. No tiene acceso a los dispositivos en la nube ni en el servidor (www.cisco.pka). Si es necesario, escale el problema.


Solo se puede tener acceso al router R1 mediante SSH, con el nombre de usuario **Admin01** y la contraseña **cisco12345**.

Paso 1: Determinar el problema de conectividad entre PC-01 y el servidor web

a. En PC-01, abra la petición de ingreso de comando. Introduzca el comando **ipconfig** para verificar qué dirección IP y gateway predeterminado se ha asignado a PC-01. Corrija el problema en la medida que sea necesario.

b. Después de corregir los problemas de asignación de direcciones IP en PC-01, emita los pings al gateway predeterminado, al servidor web y a las otras PC. ¿Fueron correctos los pings? Registrar los resultados.





Si, si funciona despres de haber-hi canviat la IP, pero nomes funciona als PC de la mateixa xarxa.

Haga ping al gateway predeterminado (172.16.1.1) __ Al servidor web (209.165.201.2) _____

Haga ping a PC-02 _____ A PC-A _____ A PC-B _____

c. Use el explorador web para acceder al servidor web en PC-01. Introduzca la URL www.cisco.pka y, a continuación, use la dirección IP 209.165.201.2. Registrar los resultados.¿Puede PC-01 tener acceso a www.cisco.pka? mediante la dirección IP del servidor web?

URL:

© 2018 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de Cisco.



IP:



d. Documente los problemas y ofrezca soluciones. Si es posible, corrija los problemas.

© 2018 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de Cisco.

Paso 2: Determinar el problema de conectividad entre PC-02 y el servidor web

a. En PC-02, abra la petición de ingreso de comando. Introduzca el comando **ipconfig** para verificar la configuración de la dirección IP y el gateway predeterminado. Corrija el problema en la medida que sea necesario.

CANVIA GETWAY (TREURE EL 1 DEL FINAL)

b. Después de corregir los problemas de asignación de direcciones IP en PC-02, emita los pings al gateway predeterminado, al servidor web y a las otras PC. ¿Fueron correctos los pings? Registrar los resultados. Haga ping al gateway predeterminado (172.16.1.1) __ Al servidor web (209.165.201.2) _____

Haga ping a PC-01 _____ A PC-A _____ A PC-B _____

DEL PC-01, GATEWAY i Server, si funciona

```
Pinging 209.165.201.2 with 32 bytes of data:

Reply from 209.165.201.2: bytes=32 time=17ms TTL=126
Reply from 209.165.201.2: bytes=32 time=14ms TTL=126
Reply from 209.165.201.2: bytes=32 time=14ms TTL=126
Reply from 209.165.201.2: bytes=32 time=14ms TTL=126

Ping statistics for 209.165.201.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 14ms, Maximum = 17ms, Average = 14ms
```

PC-A i PC-B NO FUNCIONA

```
C:\>ping 172.16.2.4

Pinging 172.16.2.4 with 32 bytes of data:

Reply from 209.165.200.225: Destination host unreachable.
Reply from 209.165.200.225: Destination host unreachable.
Reply from 209.165.200.225: Destination host unreachable.
Reply from 209.165.200.225: Destination host unreachable.

Ping statistics for 172.16.2.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

c. Navegue hasta www.cisco.pka con el explorador web en PC-02. Registrar los resultados.

¿Puede PC-01 tener acceso a www.cisco.pka? ____ mediante la dirección IP del servidor web _____

URL:

© 2018 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de Cisco.



IP



d. Documente los problemas y ofrezca soluciones. Si es posible, corrija los problemas.

_____

_____

© 2018 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de Cisco.

Paso 3: Determinar el problema de conectividad entre PC-A y el servidor web

a. En PC-A, abra la petición de ingreso de comando. Introduzca el comando **ipconfig** para verificar la configuración de la dirección IP y el gateway predeterminado. Corrija el problema en la medida que sea necesario.

Canvia les IP que estan malament

b. Después de corregir los problemas de asignación de direcciones IP en PC-A, emita los pings al gateway predeterminado, al servidor web y a las otras PC. ¿Fueron correctos los pings? Registrar los resultados.

Haga ping al gateway predeterminado (172.16.2.1) __ Al servidor web (209.165.201.2) _____


Si, si funciona

Haga ping a PC-B _____ A PC-01 _____ A PC-02 _____

PC-B SI, PC-01 SI, PC-02 SI

c. Navegue hasta www.cisco.pka.net con el explorador web en PC-A. Registre los resultados.

¿Puede PC-A tener acceso a www.cisco.pka? _____ mediante la dirección IP del servidor web _____



© 2018 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de Cisco.



d. Documente los problemas y ofrezca soluciones. Si es posible, corrija los problemas.

_____

_____

Paso 4: Determinar el problema de conectividad entre PC-B y el servidor web

a. En PC-B, abra la petición de ingreso de comando. Introduzca el comando **ipconfig** para verificar la configuración de la dirección IP y el gateway predeterminado. Corrija el problema en la medida que sea necesario.

Canvia les IP

b. Después de corregir los problemas de asignación de direcciones IP en PC-B, emita los pings al gateway predeterminado, al servidor web y a las otras PC. ¿Fueron correctos los pings? Registrar los resultados.

Haga ping al gateway predeterminado (172.16.2.1) __ Al servidor web (209.165.201.2)

_____ **Si funciona**

Haga ping a PC-A _____ A PC-01 _____ A PC-02 _____

Si funciona

c. Navegue hasta www.cisco.pka con el explorador web. Registrar los resultados.

¿Puede PC-B tener acceso a www.cisco.pka? _____ mediante la dirección IP del servidor web _____

Si funciona

d. Documente los problemas y ofrezca soluciones. Si es posible, corrija los problemas.

_____

_____

Paso 5: Verificar la conectividad

Verifique que todas las PC puedan tener acceso al servidor web www.cisco.pka.

© 2018 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de Cisco.

Su porcentaje de finalización debe ser 100%. De lo contrario, haga clic en **Check Results** (Verificar resultados) para saber cuáles son los componentes requeridos que aún no se completaron.

Tabla de puntuación sugerida

Sección de la actividad	Puntos posibles	Puntos obtenidos
Paso 1d	**5**	**5**
Paso 2d	**5**	**5**
Paso 3d	**5**	**5**
Paso 4d	**5**	**5**
Packet Tracer	**15**	**15**
Puntuación total	**35**	**35**

© 2018 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de Cisco.