

GUIDE DE PRISE DE PHOTOS

Comment photographier les produits pour l'appli



01

Choisir un produit

Un seul, tous contextes

02

Suivre les angles

face · 45° · cote · dessus

03

Varié l'éclairage

naturel · intense · tamisée

04


Atteindre l'objectif

50-80 seul · 20-30 chaque




■ Utilise un seul produit de référence (ex. Coca-Cola 33cl CANETTE) pour t'entraîner sur les 3 contextes

ANGLES A COUVRIR



ECLAIRAGES A VARIER




CHECKLIST

- | | |
|---|---|
| ☐ Face + Lumière naturelle | ☐ Côté + Blanc vif |
| ☐ Face + Lumière tamisée jaune | ☐ Dessus + Lumière naturelle |
| ☐ Face + Blanc vif | ☐ Dessus + Blanc vif |
| ☐ 45° + Lumière naturelle | ☐ Varier la distance (pres / loin) |
| ☐ 45° + Lumière tamisée jaune | ☐ Varier le fond (table, mur, plan de travail) |
| ☐ Côté + Lumière naturelle | |

■ **ASTUCE :** Chaque combinaison angle + éclairage peut être photographiée 5 à 10 fois avec de légères variations pour atteindre 50-80 photos. Change un peu la position ou le cadrage, sans répéter le même plan exactement.

COMMENT PARCOURIR LE RAYON



← Le produit cible est mis en evidence en rouge

FACE

ANGLES

FACE

Debout face au rayon.
Produit centre,
logos visibles.

ANGLE 45°

En marchant le long
du rayon, vue en
biais gauche ou droit.

COTE

En bout de rayon,
vue de cote si
l'espace le permet.

DESSUS

Vue plongeante si
la hauteur du rayon
le permet.

ECLAIRAGE

BLANC VIF

LED / neon magasin — le plus courant en sup

NATUREL

Rayon pres d'une fenetre ou d'une baie vitree

TAMISEE

Zone moins eclairee du magasin


CHECKLIST

- ☐ Le produit est visible parmi les autres articles du rayon
- ☐ Plusieurs prises FACE (avec de legers déplacements entre chaque)
- ☐ Prises a 45° — depuis la gauche ET depuis la droite du rayon
- ☐ Au moins quelques prises COTE si le rayon le permet
- ☐ Mixer BLANC VIF et NATUREL
- ☐ Quelques prises TAMISEES si une zone moins eclairee est disponible

■ ■ IMPORTANT :


Assure-toi que le produit cible est clairement visible —
evite que les mains ou d'autres objets le cachent. Choisis un rayon ou le produit est bien en face et facile a identifier.

LA SCENE



PANIER

(produit cible mis en evidence en rouge)



TAPIS DE CAISSE

(produit cible mis en evidence en rouge)

ANGLES

FACE

Face au panier
ou a la pile.
Produit visible.

ANGLE 45°

De cote a ~45°.
Montrer la profondeur
du panier ou de la pile.

DESSUS

Vue plongeante dans
le panier ou sur le
tapis. Angle cle !

★ Vue DESSUS = angle le plus utile a la caisse !

CHECKLIST

- ☐ Produit visible dans un panier avec d'autres articles
- ☐ Produit sur un tapis de caisse avec d'autres produits
- ☐ Plusieurs vues DESSUS (panier ou pile vu du dessus)
- ☐ Plusieurs prises FACE et a 45°
- ☐ Varier la position : dessus de la pile / milieu / cote
- ☐ Le produit doit etre au moins partiellement visible

■■ IMPORTANT :

Le produit doit etre AU MOINS PARTIELLEMENT visible et identifiable dans chaque photo.

Un produit totalement cache ne peut pas etre annote et est inutilisable pour l'entrainement.

RECAPITULATIF RAPIDE

ORDRE CONSEILLE

01	SEUL 50-80 photos Meilleur point de depart — controle total sur la scene	50-80 photos
02	RAYON 20-30 photos Meme produit, deplacement dans un vrai rayon de magasin	20-30 photos
03	CAISSE 20-30 photos Meme produit dans un panier, sur un tapis ou en pile	20-30 photos

ANGLES ET ECLAIRAGE PAR CONTEXTE

CONTEXTE	ANGLES	ECLAIRAGE	OBJECTIF
SEUL	face · 45° · cote · dessus	naturel · tamisee · blanc vif · neon	50-80
RAYON	face · 45° · cote · (dessus)	naturel · blanc vif · tamisee	20-30
CAISSE	face · 45° · dessus	blanc vif · naturel · tamisee	20-30

REGLE D'OR : Utilise UN SEUL produit pour les 3 contextes. Maîtrise la methode avec lui, puis reproduis le
Le produit cible doit toujours etre VISIBLE et IDENTIFIABLE sur chaque photo.