

Инструкция по Bybit Semi-Auto Bot

Настольный помощник для полуавтоматической торговли фьючерсами Bybit. Бот не входит в сделки самостоятельно: решение принимает трейдер, а программа помогает подготовить заявку, рассчитать риск, выставить SL/TP и контролировать позиции.

Важное предупреждение. Торговля фьючерсами связана с высоким риском. Используйте сначала демо-режим. Не передавайте никому API secret. В API-ключах не включайте разрешение на вывод средств.

1. Что нужно получить от разработчика

Для обычного использования не нужен Python, редактор кода или терминал. Достаточно получить файл:

- `BybitSemiAutoBot.exe` - сама программа.

Если рядом есть файл `.env.example`, он необязателен: ключи можно вписать прямо в программе через кнопку API.

2. Первый запуск

1. Создайте отдельную папку, например `BybitBot`.
2. Положите туда `BybitSemiAutoBot.exe`.
3. Запустите файл двойным кликом.
4. Если Windows SmartScreen покажет предупреждение, выберите "Подробнее" и "Выполнить", если доверяете источнику файла.
5. В верхней панели нажмите кнопку API и внесите свои ключи Bybit.

После сохранения API-настроек программа сама создаст файл `.env` рядом с `.exe`. Этот файл хранит ваши ключи. Его нельзя отправлять другим людям.

3. API-ключи Bybit

Откройте Bybit и создайте API-ключ для торговли. Рекомендуемые права:

- Разрешить чтение данных аккаунта.
- Разрешить торговлю деривативами/фьючерсами.
- **Не включать вывод средств.**

В программе нажмите API:

- **Режим:** Демо или Реальный.
- **API key:** публичный ключ.

- **API secret:** секретный ключ. Поле скрыто звездочками, но можно включить “Показать secret”.
- Нажмите **Сохранить**.

Для реальной торговли программа дополнительно спросит подтверждение. Это защита от случайного сохранения live-режима.

4. Общая схема интерфейса

The interface is divided into several sections:

- Top Bar:** Contains tabs for "Символ" (Symbol), "BTCUSDT", "Режим" (Mode), "API", "Тест demo" (Test demo), and "Обновить" (Refresh).
- Left Panel:**
 - Рынок (Market):** Displays market price, balance, ATR, instrument rules, and current position.
 - Позиции (Positions):** Shows all open positions and SL/TP management.
 - Заявки (Orders):** Shows all open orders and separate SL/TP management.
- Right Panel:**
 - Buttons:** "Продать" (Sell) and "Купить" (Buy).
 - Form Fields:**
 - Тип заявки (Order type): Рынок / Лимит / Стоп / Стоп-лимит
 - Количество (Quantity): 0.001
 - Риск (Risk): Авто количество, авто SL/TP, RR, ATR
 - Выход (Exit): Стоп-лосс и тейк-профит
 - Настройки (Settings): Плечо, маржа, применять перед заявкой
 - Action Buttons:** "Купить / Продать" (Buy / Sell) and "Закреть позицию" (Close position).

5. Верхняя панель

Элемент	Для чего нужен
Символ	Торговая пара, например BTCUSDT, ETHUSDT. После изменения нажмите Enter или Обновить.
Режим	Демо отправляет заявки в demo trading Bybit. Реальный отправляет заявки на настоящий аккаунт.
API	Окно для ввода и сохранения API-ключей.
Тест demo API	Проверяет, что демо-ключи работают. Доступно только в демо-режиме.
Обновить	Загружает рынок, баланс, правила инструмента, позиции, заявки и ATR.

6. Левая колонка: Рынок, Позиции, Заявки

Вкладка "Рынок"

Показывает данные по выбранному символу:

- последнюю цену и mark price;
- баланс USDT, если API-ключи сохранены;
- дневной ATR;
- минимальное количество, шаг количества, тик цены и минимальную сумму заявки;
- ЕМА-сигнал как вспомогательную подсказку;
- позицию по текущему символу.

Вкладка “Позиции”

Показывает все открытые позиции, а не только текущий символ. В карточке позиции есть:

- **Выбрать** - поставить символ позиции в верхнее поле и обновить данные.
- **Закрыть** - закрыть эту позицию рыночной заявкой.
- **SL** - изменить или убрать только стоп-лосс.
- **TP** - изменить или убрать только тейк-профит.

Если убрать SL через кнопку **SL**, TP останется. Если убрать TP через кнопку **TP**, SL останется.

Вкладка “Заявки”

Показывает открытые заявки по всем символам. Обычные заявки можно отменить кнопкой **Отменить**. Для защитных заявок кнопки называются **Убрать SL** или **Убрать TP**, чтобы случайно не снять оба уровня сразу.

7. Правая колонка: торговая заявка

Выбор стороны

Вверху правой колонки две большие кнопки:

- **Купить** - long.
- **Продать** - short.

Расчет SL/TP зависит от выбранной стороны. Для покупки стоп ставится ниже входа, тейк выше. Для продажи наоборот.

Тип заявки

Тип	Какие поля нужны	Когда использовать
Рынок	Количество	Войти сразу по рынку.
Лимит	Количество, цена, время действия	Войти только по указанной цене или лучше.
Стоп	Количество, стоп-цена, условие, источник цены	Рыночная заявка после достижения триггера.
Стоп-лимит	Количество, лимитная цена, стоп-цена, условие, источник цены	Лимитная заявка после достижения триггера.

Программа показывает только те поля, которые нужны для выбранного типа заявки.

8. Риск и расчет

Этот блок помогает рассчитать стоп-лосс, тейк-профит и количество.

Поле	Значение
Авто количество	Если включено, бот считает размер позиции от риска, баланса и расстояния до стопа.
Авто SL/TP	Если включено, перед отправкой заявки бот сам рассчитает и заполнит SL/TP.
Риск сделки, %	Сколько процентов баланса вы готовы потерять, если сработает стоп.
Дневной лимит, %	Максимальный риск на день. Если риск сделки больше лимита, расчет блокируется.
Стоп	Выбор способа расчета стопа: ручной процент или варианты от дневного ATR.
RR	Соотношение риск/прибыль. Например, 3 означает 1:3.
Профит, %	Прямая цель по проценту от цены, если выбран режим "Процент профита".

Варианты стопа

- Ручной % - вы сами задаете расстояние стопа в процентах.
- ATR по тренду 10% - стоп считается как 10% от дневного ATR.
- ATR по тренду 15% - стоп считается как 15% от дневного ATR.
- ATR против тренда 5% - стоп считается как 5% от дневного ATR.

Пример расчета

Цена BTC: 100 000. Выбрана покупка. Стоп: 1%. RR: 3.

- Стоп-лосс: 99 000.
- Тейк-профит: 103 000.
- Если баланс 1000 USDT и риск 0.5%, риск в деньгах: 5 USDT.
- Количество считается так, чтобы при стопе потеря была около 5 USDT.

9. Уровни выхода

Можно вручную указать:

- Стоп-лосс - цена защитного стопа.
- Тейк-профит - цена фиксации прибыли.

Кнопка Очистить SL/TP очищает поля в форме заявки. Она не снимает уже выставленные уровни у открытой позиции.

10. Плечо и маржа

В блоке "Дополнительные настройки" доступны:

- Плечо - желаемое кредитное плечо.
- Маржа - Кросс или Изолированная .
- Применить маржу/плечо - отправить настройки на Bybit.
- Применять перед заявкой - попытаться применить плечо и маржу автоматически перед отправкой ордера.

Bybit может отказать в смене плеча или маржи, если есть открытая позиция, активные заявки или ограничения аккаунта. Такие ответы записываются в журнал ошибок.

11. Чек-лист перед сделкой

Перед отправкой заявки бот показывает чек-лист. Без обязательных пунктов продолжить нельзя.

Сценарии

Можно выбрать: отбой от уровня, пробой, ложный пробой 1 бар, ложный пробой 2 бара, сложный ложный пробой, БСУ-БПУ или другое.

Обязательные пункты

- Уровень отмечен на дневке/неделе/месяце и подтвержден справа.
- Сценарий входа соответствует выбранной стороне и типу заявки.
- SL и TP выставлены, риск/прибыль не хуже 1:3 или осознанно принят другой риск.
- Риск сделки вписывается в дневной лимит, нет запрета после серии убытков.

Дополнительный контекст

- ATR не исчерпан.
- Понятно, откуда пришла энергия движения.
- Есть запас хода до следующего сильного уровня.
- Подход к уровню прочитан.

Если дополнительные пункты не отмечены, бот спросит, хотите ли вы продолжить осознанно.

12. Как открыть сделку

1. Введите символ, например BTCUSDT .
2. Нажмите Обновить .
3. Выберите сторону: Купить или Продать .
4. Выберите тип заявки.
5. Введите количество или включите Авто количество .
6. Заполните SL/TP вручную или включите Авто SL/TP и нажмите расчет.
7. При необходимости настройте плечо и маржу.
8. Нажмите большую кнопку Купить или Продать .
9. Заполните чек-лист.
10. Проверьте финальное окно подтверждения и подтвердите заявку.

13. Как закрыть позицию

Есть два способа:

- Если позиция по текущему символу, нажмите Закрыть позицию в правой колонке.
- Если позиция по другому символу, откройте вкладку Позиции и нажмите Закрыть на нужной карточке.

Закрытие отправляется рыночной заявкой в противоположную сторону.

14. Как изменить или убрать SL/TP

- Откройте вкладку **Позиции**.
- Найдите нужный символ.
- Нажмите **SL**, чтобы изменить или убрать стоп-лосс.
- Нажмите **TP**, чтобы изменить или убрать тейк-профит.

Также во вкладке **Заявки** защитные уровни имеют отдельные кнопки **Убрать SL** и **Убрать TP**.

15. Ошибки и диагностика

Если Bybit отклоняет запрос, бот показывает сообщение и записывает его в журнал ошибок. Самые частые причины:

- слишком маленькое количество;
- сумма заявки ниже минимума Bybit;
- неверные API-ключи;
- ключи не подходят к выбранному режиму demo/live;
- Bybit не разрешает сменить плечо или маржу при текущем состоянии позиции;
- нет соединения с интернетом.

При обращении за помощью скопируйте последнюю строку из журнала ошибок.

16. Обновление программы

1. Закройте старый бот.
2. Получите новый **BybitSemiAutoBot.exe**.
3. Замените старый exe новым.
4. Файл **.env** с вашими ключами оставьте рядом, его заменять не нужно.
5. Запустите новый exe.

17. Короткая памятка безопасности

- Сначала проверяйте все на demo.
- Не храните API secret в переписках и скриншотах.
- Не включайте withdrawal permissions.
- Перед реальной сделкой всегда проверяйте символ, сторону, количество, SL, TP и режим.
- Бот помогает оформить сделку, но не гарантирует прибыль.