BẮT ĐẦU VỚI VNSIGN

Xin chào quý khách, nội dung này sẽ hướng dẫn bạn từng bước thiết lập hệ thống VNSIGN và bắt đầu trình chiếu lên một smart TV dùng hệ điều hành **ANDROID TV**.
Để bắt đầu, bạn cần thực hiện 5 bước theo thứ tự sau đây:

Bước 1: Khai báo địa điểm

Bước 2: Tải lên video hoặc hình ảnh muốn trình chiếu

Bước 3: Cấu hình kịch bản (kịch bản mặc định)

Bước 4: Tải file cài đặt ứng dụng VNSIGN dành cho ANDROID (APK)

Bước 5: Cài đặt và cấu hình VNSIGN trên smart TV (ANDROID TV)

BƯỚC 1 KHAI BÁO ĐỊA ĐIỂM

Ở danh sách menu bên trái, truy cập vào **Địa điểm**. Bạn sẽ đi đến trang danh sách địa điểm



Tại trang danh sách địa điểm, bấm vào nút **Thêm địa điểm** ở vị trí trên cùng bên phải. Bạn sẽ đi đến giao diện thêm địa điểm.



Tại giao diện thêm địa điểm, nhập đầy đủ thông tin vào form rồi bấm nút **Lưu lại** để tạo mới địa điểm.



Khi tạo thành công, bạn sẽ được chi chuyển tới trang xem chi tiết và sửa thông tin địa điểm (hình trái bên dưới). Bạn có thể quay trở lại trang **Danh sách địa điểm** thì sẽ nhìn thấy địa điểm vừa tạo đã có trong danh sách (hình phải bên dưới).





BƯỚC 2 TẢI LÊN VIDEO HOẶC HÌNH ẢNH CẦN TRÌNH CHIẾU

Ở danh sách menu bên trái, truy cập vào **Tài nguyên**. Bạn sẽ đi đến trang danh sách tài nguyên.



Tại trang danh sách tài nguyên, bấm vào nút **Thêm mới** ở vị trí trên cùng bên phải. Bạn sẽ đi đến giao diện thêm tài nguyên mới.



Tại giao diện thêm tài nguyên, chọn tab **Tải tệp lên**, rồi bấm nút **Tải lên**



Trong popup hiện ra, tìm và chọn video hoặc hình ảnh mà bạn muốn trình chiếu từ trong máy tính của bạn rồi bấm **Open**. Quá trình tải lên sẽ bắt đầu, bạn sẽ cần chờ một ít thời gian, tùy vào số lượng và dung lượng của file mà bạn chọn.



Sau khi quá trình tải lên đã hoàn thành. Bạn sẽ được phép đổi lại tên của video hoặc hình ảnh. Việc đổi tên này là nhằm mục đích dễ quản lý về sau. Sau khi nhập tên mới thì click biểu tượng để lưu lại (hình dưới bên trái).
Lúc này, nếu bạn quay lại trang danh sách tài nguyên, bạn sẽ nhìn thấy video hoặc hình ảnh vừa được tải lên (hình dưới bên phải).





BƯỚC 3 CẤU HÌNH KỊCH BẢN (KỊCH BẢN MẶC ĐỊNH)

Ở danh sách menu bên trái, truy cập **Kịch bản**.



Tại trang danh sách kịch bản, bấm vào nút **Chi tiết** bên phải của kịch bản mặc định, đây là kịch bản được đánh dấu mặc định sẽ quyết định nội dung được tải về và phát trên thiết bị phát khi thiết bị phát lần đầu tiên kết nối vào hệ th
dấu là **mặc định** không thể xóa.



Tại trang sửa kịch bản, bạn có thể điền văn bản vào mục **Chạy chữ**. Dòng chữ này sẽ xuất hiện phía dưới màn hình và chạy từ phải sang trái, sau đó lặp lại quá trình chạy.
Xóa trống nội dung chạy chữ nếu không muốn xuất hiện nội dung này trên màn hình.



Phía dưới cùng của danh sách nội dung là ô tìm kiếm tài nguyên để thêm vào danh sách nội dung của kịch bản.
Gõ tên tài nguyên cần tìm hoặc bấm vào biểu tượng Q (kính lúp) để liệt kê những tài nguyên có thể thêm vào kịch bản. Sau đó, chọn tài nguyên để thêm vào danh sách nội dung của kịch bản.



Sau khi chọn tài nguyên thêm vào kịch bản xong, nếu tài nguyên là hình ảnh, bạn có thể tùy chỉnh thời lượng hiển thị (giây) của hình ảnh trên màn hình, trước khi trình phát sẽ phát đến nội dung tiếp theo.



Bạn cũng có thể điều chỉnh chế độ **Hiển thị** của tài nguyên: là **Giãn hình**, hình ảnh sẽ giãn khung hình cho vừa đầy màn hình hoặc là **Chuẩn**, hình ảnh sẽ nằm vừa vặn trong màn hình mà vẫn giữ được tỷ lệ khung ảnh gốc của tài nguyên, phần chênh lệch khung hình sẽ được tô đen.
Sau đó, bạn bấm nút **Lưu lại** để lưu những thay đổi cho kịch bản.



Màn hình hiển thị popup thông báo "Sửa thông tin kịch bản thành công" (hình ảnh bên phải), bạn bấm **OK** là đã hoàn tất thay đổi nội dung của kịch bản.



BƯỚC 4 TẢI FILE CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG VNSIGN DÀNH CHO ANDROID (APK)

Ở menu bên trái, truy cập **Tải ứng dụng phát**.



Đối với thiết bị phát là hệ điều hành Android, tải phần mềm ứng dụng phát tương ứng là **VNSign for Android** tại trang tải ứng dụng phát.



Sau khi tải về thành công, sao chép file vừa tải vào ổ USB để thuận tiện cho việc cài trên smart TV.