
IPTV

Guide de démarrage rapide

Regardez des chaînes de télévision gratuites et zappez comme sur un téléviseur



Windows • macOS • Linux • Android • Android TV & Fire TV • Chromecast • Samsung TV

Version 0.13 • https://github.com/vickdini/iptv

Table des matières

1 À propos d'IPTV **2**

2 Windows **2**

2.1 Installation . . . 2
2.2 Touches . . . 2
2.3 La liste des chaînes . . . 3
2.4 Pays et langues . . . 3
2.5 Langue audio et sous-titres . . . 3
2.6 Langue et mises à jour . . . 3

3 macOS **4**

3.1 Installation . . . 4
3.2 Premier lancement . . . 4
3.3 Utilisation . . . 4

4 Linux **4**

4.1 Installation . . . 4
4.2 Utilisation . . . 4

5 Téléphones et tablettes Android **5**

5.1 Installation . . . 5
5.2 Gestes . . . 5
5.3 Deux chaînes à la fois . . . 5
5.4 Image dans l'image . . . 5
5.5 La liste des chaînes . . . 5
5.6 Langue et mises à jour . . . 6

6 Android TV, Google TV et Fire TV **6**

6.1 Télécommande . . . 6

7 Chromecast **7**

8 Téléviseurs connectés Samsung **7**

8.1 Installation . . . 7
8.2 Télécommande . . . 7

9 Télécommande sur téléphone **8**

10 Dépannage **8**

1 À propos d'IPTV

IPTV lit les chaînes de télévision gratuites et librement référencées que rassemble le projet *iptv-org* (plus de 10 000) et vous permet de passer de l'une à l'autre comme sur un téléviseur : chaîne suivante et précédente, numéros de chaînes, favoris et groupes comme Infos, Films ou Sport.

— **Toujours à jour.** La liste des chaînes est actualisée à chaque démarrage, et l'application se met à jour d'elle-même quand une nouvelle version sort.

— **Seulement des chaînes qui marchent.** Les chaînes hors ligne sont masquées automatiquement : le zapping ne s'arrête jamais sur un écran noir.

— **Trouvez vite vos chaînes.** Cherchez par nom, reconnaissez chaque chaîne à son logo, revenez aux chaînes regardées récemment ou n'affichez que les pays et les langues qui vous intéressent.

— **Votre langue.** IPTV parle français, anglais, italien, espagnol, allemand et portugais, et suit la langue de votre appareil. Sur les chaînes qui les diffusent, choisissez la langue audio et activez les sous-titres.

— **Télécommande sur téléphone.** Pilotez la télévision ou l'ordinateur depuis le navigateur de votre téléphone (section 9).

Chaque téléchargement contient tout le nécessaire : il n'y a rien d'autre à installer. Tous les téléchargements se trouvent sur la page des versions :

`https://github.com/vickdini/iptv/releases/latest`

Avertissement. IPTV n'héberge ni ne fournit aucune vidéo : il charge seulement une liste publique publiée par le projet iptv-org. Ne regardez que ce que la loi de votre pays vous autorise à regarder.

2 Windows

2.1 Installation

1. Téléchargez `IPTV-Setup-<version>.exe` depuis la page des versions et ouvrez-le.
2. Si Windows affiche *Windows a protégé votre ordinateur*, cliquez sur *Informations complémentaires* puis sur *Exécuter quand même*.
3. Suivez le programme d'installation. Il ne demande pas de droits d'administrateur et ajoute un raccourci dans le menu Démarrer (et une icône sur le bureau, si vous le souhaitez).

IPTV s'ouvre en plein cadre et commence aussitôt la lecture. Pour le désinstaller, passez par *Paramètres* → *Applications*.

2.2 Touches

Ces touches fonctionnent sur tous les ordinateurs : Windows, macOS et Linux.

Touche	Action
↑ ↓, PgPréc PgSuiv, molette	chaîne suivante / précédente
0–9, puis attendre ou Entrée	aller à un numéro de chaîne

Retour arrière	revenir à la chaîne précédente
←, →, m	baisser / monter le volume, couper le son
l, Tab ou clic droit	ouvrir / fermer la liste des chaînes
/ ou Ctrl+F	rechercher une chaîne par son nom
c	choisir des pays et des langues
g / G	chaînes regardées récemment, puis les groupes (Infos, Films. . .)
s / S	ajouter ou retirer un favori / zapper seulement entre les favoris
a / t	langue audio suivante / sous-titres suivants (puis désactivés)
r	télécommande sur téléphone : afficher le code QR
E / I	exporter / importer les favoris (dossier Téléchargements)
i	informations sur la chaîne
f, double-clic	plein écran (Échap pour en sortir)
p	image dans l'image : une deuxième chaîne, en petit, dans le coin inférieur droit
[/]	chaîne précédente / suivante de la petite image
x, clic sur la petite image	échanger les deux chaînes
Espace	pause
h, ? ou F1	aide à l'écran
q	quitter

2.3 La liste des chaînes

Appuyez sur l pour ouvrir à gauche une liste déroulante des chaînes, avec leurs logos ; la vidéo continue à côté. Faites défiler avec la molette et cliquez sur une chaîne pour la regarder. Commencez à taper (ou appuyez sur /) pour chercher : les accents et les majuscules n'ont pas d'importance. Échap ferme la liste. Appuyez sur g pour les chaînes regardées récemment, de la plus récente à la plus ancienne.

2.4 Pays et langues

Appuyez sur c, tapez pour trouver un pays ou une langue, puis appuyez sur Entrée pour le cocher ; Tab passe d'une liste à l'autre. Ensuite, IPTV n'affiche que les chaînes des pays cochés ou dans les langues cochées, jusqu'à ce que vous effaciez le choix (Suppr, ou la ligne *Effacer tous les filtres*).

2.5 Langue audio et sous-titres

Quand une chaîne propose plusieurs langues audio ou des sous-titres, une note en bas de l'écran l'indique. Appuyez sur a pour la langue audio suivante et sur t pour les sous-titres suivants (et enfin *désactivés*). IPTV retient la langue et l'utilise sur toutes les autres chaînes qui la proposent.

2.6 Langue et mises à jour

IPTV utilise la langue du système. À chaque démarrage, il vérifie s'il existe une nouvelle version ; si oui, il l'installe sans rien demander et redémarre de lui-même au bout de quelques secondes.

3 macOS

3.1 Installation

1. Vérifiez la puce de votre Mac : *menu Pomme → À propos de ce Mac*.
2. Téléchargez l'image disque correspondante depuis la page des versions :
   - Apple silicon (M1, M2, M3, M4…) : `IPTV-<version>-macOS-arm64.dmg`
   - Intel : `IPTV-<version>-macOS-x86_64.dmg`
3. Ouvrez-la et faites glisser **IPTV** sur **Applications**.

3.2 Premier lancement

IPTV n'est pas notarié par Apple : la première fois, macOS refuse de l'ouvrir. Il ne faut le faire qu'une fois :

1. Ouvrez IPTV depuis Applications. Quand macOS indique qu'il ne peut pas être ouvert, cliquez sur *OK*.
2. Ouvrez *Réglages Système → Confidentialité et sécurité*, descendez jusqu'à *« IPTV » a été bloqué…* et cliquez sur *Ouvrir quand même*, puis confirmez.

3.3 Utilisation

IPTV utilise les mêmes touches que sous Windows (section 2.2). Dans le Dock, il apparaît sous le nom **IPTV** pendant la lecture d'une chaîne.

Astuce. Gardez IPTV dans le dossier Applications : lancé depuis l'image disque ou depuis Téléchargements, macOS l'exécute depuis une copie en lecture seule et il ne peut pas se mettre à jour.

4 Linux

4.1 Installation

Téléchargez `IPTV-<version>-x86_64.AppImage` depuis la page des versions. C'est un seul fichier qui contient tout. Rendez-le exécutable et lancez-le :

```
chmod +x IPTV-*-x86_64.AppImage
./IPTV-*-x86_64.AppImage
```

Vous pouvez aussi, dans un gestionnaire de fichiers, ouvrir *Propriétés → Permissions*, cocher *Autoriser l'exécution du fichier comme un programme*, puis double-cliquer dessus.

Il fonctionne sur les PC 64 bits avec un Linux de 2022 ou plus récent (Ubuntu 22.04, Debian 12, Fedora 36, Linux Mint 21 et suivants).

Astuce. Des outils comme *Gear Lever* ou *AppImageLauncher* ajoutent IPTV au menu des applications. Si l'AppImage signale qu'il manque FUSE, lancez-le avec `--appimage-extract-and-run`.

4.2 Utilisation

IPTV utilise les mêmes touches que sous Windows (section 2.2). Il se met à jour en remplaçant le fichier AppImage : gardez-le dans un dossier où vous pouvez écrire (votre dossier personnel, par exemple).

5 Téléphones et tablettes Android

5.1 Installation

1. Sur le téléphone, téléchargez `IPTV-<version>.apk` depuis la page des versions et ouvrez-le.
2. Android demande une fois d'autoriser l'installation d'applications depuis le navigateur ou le gestionnaire de fichiers : autorisez-la, puis touchez *Installer*.
3. IPTV n'est pas sur Google Play : Play Protect peut signaler un développeur inconnu. Choisissez *Installer quand même*.

Vous pouvez aussi l'installer avec *Obtainium*, qui tient les applications à jour directement depuis leur page des versions.

5.2 Gestes

Geste	Action
balayer vers le haut / le bas	chaîne suivante / précédente
toucher	ouvrir / fermer la liste des chaînes
toucher deux fois	revenir à la chaîne précédente
appui long	informations sur la chaîne

5.3 Deux chaînes à la fois

Tenez le téléphone ou la tablette à la verticale et l'écran se partage en deux, une chaîne au-dessus de l'autre. Touchez une moitié pour l'entendre : un fin cadre bleu la signale, et la liste des chaînes et la télécommande sur téléphone agissent sur elle. Balayez une moitié vers le haut ou le bas pour changer sa chaîne. Remettez l'appareil à l'horizontale pour une seule chaîne.

5.4 Image dans l'image

Quittez l'application pendant que vous regardez (bouton Accueil, ou balayez vers le haut depuis le bas de l'écran) : la chaîne continue dans une petite fenêtre au-dessus de vos autres applications, avec des boutons pour changer de chaîne. Touchez la fenêtre pour revenir à IPTV, ou faites-la glisser hors de l'écran pour la fermer. Nécessite Android 8 ou plus récent.

Écran éteint ou téléphone verrouillé, la chaîne continue : l'écran de verrouillage l'affiche, avec des boutons pour changer de chaîne ou arrêter.

5.5 La liste des chaînes

Touchez l'écran pour l'ouvrir. Touchez une chaîne pour la regarder ; un appui long l'ajoute aux favoris ou l'en retire. Les boutons du haut :

— Champ de **recherche** : tapez une partie du nom d'une chaîne.

— Flèches ◄ ► : groupe précédent / suivant.

— **Horloge** : les chaînes regardées récemment.

— ★ : favoris seulement. Un appui long permet d'enregistrer vos favoris dans un fichier ou de les ajouter depuis un fichier.

— **Globe** : choisir des pays et des langues.

— **Sous-titres** (seulement sur les chaînes qui proposent un choix) : langue audio et sous-titres.

— **Télécommande sur téléphone** : piloter IPTV depuis un autre téléphone (section 9).

— **Caster** : lire sur un Chromecast (section 7).

— **Quitter** : ferme IPTV (et arrête la diffusion).

5.6 Langue et mises à jour

IPTV utilise la langue du téléphone. Il vérifie au démarrage s'il existe une nouvelle version. La première fois, Android demande d'autoriser IPTV à installer des applications ; ensuite, les mises à jour s'installent avec au plus une confirmation.

6 Android TV, Google TV et Fire TV

La même application fonctionne sur les appareils TV et se pilote avec la télécommande. Les boutiques TV ne la proposent pas : elle s'installe une fois avec l'application gratuite *Downloader*.

— **Fire TV / Fire TV Stick :** installez *Downloader* depuis la boutique Amazon. Ouvrez ensuite *Paramètres* → *Ma Fire TV* → *Options pour les développeurs* → *Installer des applis inconnues* et activez Downloader.

— **Google TV, Chromecast avec Google TV, Android TV :** installez *Downloader* depuis le Play Store et autorisez-le dans *Paramètres* → *Applications* → *Sécurité et restrictions* → *Sources inconnues*.

Dans Downloader, saisissez

`https://github.com/vickdini/iptv/releases/latest`

puis téléchargez `IPTV-<version>.apk` et installez-le. IPTV apparaît ensuite parmi les applications de la télévision.

6.1 Télécommande

Bouton	Action
Haut / Bas, Chaîne +/−, Avance / Retour rapide	chaîne suivante / précédente
OK, Lecture/Pause, Menu	ouvrir / fermer la liste des chaînes
Gauche / Droite	chaînes regardées récemment, puis les groupes
0–9 (si la télécommande en a)	aller à un numéro de chaîne
Retour	fermer la liste
Info	informations sur la chaîne
Touches Audio / CC (s'il y en a)	langue audio / sous-titres suivants

Dans la liste des chaînes, appuyez sur Haut sur la première chaîne pour atteindre le champ de recherche. Les boutons en haut de la liste choisissent les pays et les langues, l'audio et les sous-titres, et ouvrent la télécommande sur téléphone.

Astuce. La plupart de ces télécommandes n'ont pas de touches numériques : la télécommande sur téléphone (section 9) est le moyen le plus rapide de choisir une chaîne.

7 Chromecast

Les anciens Chromecast (la simple clé sans télécommande) ne peuvent pas installer d'applications. Castez vers eux depuis l'application Android :

1. Vérifiez que le téléphone et le Chromecast sont sur le même Wi-Fi.
2. Ouvrez la liste des chaînes dans IPTV, touchez le bouton **Caster** et choisissez votre Chromecast.
3. Zappez sur le téléphone comme d'habitude : la télévision suit.

Certaines chaînes ne peuvent pas être castées, car leurs serveurs ne le permettent pas ; IPTV les saute automatiquement.

8 Téléviseurs connectés Samsung

IPTV fonctionne sur les téléviseurs Samsung à partir de 2019. Samsung ne permet d'installer des applications absentes de sa boutique que depuis un ordinateur, avec le téléviseur en *mode développeur*. La configuration se fait une seule fois, depuis un PC Windows sur le même Wi-Fi que le téléviseur.

8.1 Installation

1. Sur le PC, installez depuis `https://developer.tizen.org` les outils en ligne de commande de *Tizen Studio*. Dans son Package Manager, installez *Samsung Certificate Extension* et *TV Extensions Tools* (onglet *Extension SDK*).
2. Sur le téléviseur, ouvrez *Applications* et tapez 1 2 3 4 5 avec la télécommande. Activez le *mode développeur*, saisissez l'adresse IP du PC et redémarrez le téléviseur.
3. Téléchargez `IPTV-Samsung-TV-<version>.zip` depuis la page des versions et décompressez-le.
4. Trouvez l'adresse IP du téléviseur (*Paramètres* → *Général* → *Réseau* → *État du réseau*) et exécutez, dans le dossier décompressé :

   ```
   powershell -ExecutionPolicy Bypass -File install-on-tv.ps1 -TvIp 192.168.1.4
   ```

   La première fois, il explique comment créer le certificat Samsung gratuit (avec un compte Samsung). Relancez-le ensuite : il installe IPTV, qui apparaît alors dans les Applications du téléviseur.

Ensuite, IPTV se met à jour tout seul : inutile de refaire la configuration pour les nouvelles versions. Il utilise la langue du téléviseur.

8.2 Télécommande

Bouton	Action
Haut / Bas, CH + / CH −	chaîne suivante / précédente
0–9	aller à un numéro de chaîne
OK	liste des chaînes (dans la liste : regarder la chaîne sélectionnée)

Gauche / Droite	chaînes regardées récemment, puis les groupes
PRE-CH	revenir à la chaîne précédente
INFO	informations sur la chaîne
🔴 **Rouge**	ajouter ou retirer un favori
🟢 **Vert**	favoris seulement
🟡 **Jaune**	menu langue audio et sous-titres
🟡 **Jaune** dans la liste	choisir des pays et des langues
🔵 **Bleu**	rechercher une chaîne par son nom
Retour	fermer la liste, ou quitter IPTV

La télécommande sur téléphone (section 9) n'est pas encore disponible sur les téléviseurs Samsung. L'application gratuite *SmartThings* sert de télécommande sur téléphone pour les touches de base.

9 Télécommande sur téléphone

Pilotez IPTV depuis votre téléphone, Android ou iPhone, sans rien installer. Vous pouvez parcourir et rechercher toutes les chaînes et en toucher une pour la regarder ; la télécommande propose aussi les favoris, les chaînes regardées récemment, chaîne suivante / précédente, le volume, la langue audio et les sous-titres. Elle fonctionne avec IPTV sur un ordinateur et sur Android TV, Google TV et Fire TV, et parle la langue de votre téléphone.

1. Sur un ordinateur, appuyez sur r. Sur Android TV, Google TV ou Fire TV, ouvrez la liste des chaînes et choisissez le bouton **télécommande sur téléphone**. Un code QR apparaît.
2. Scannez-le avec l'appareil photo du téléphone. Le téléphone doit être sur le même Wi-Fi. Sans appareil photo, ouvrez dans le navigateur du téléphone l'adresse affichée à l'écran et saisissez le code.
3. La télécommande s'ouvre dans le navigateur du téléphone. Ajoutez-la à l'écran d'accueil ou à vos favoris : désormais, elle se connecte d'elle-même dès qu'IPTV est lancé.

Pour transférer vos favoris vers un autre téléviseur ou ordinateur, utilisez **Enregistrer sur le téléphone** en bas de la page de la télécommande, puis **Ajouter depuis un fichier** dans la télécommande de l'autre appareil. Les favoris sont ajoutés, jamais supprimés. Sur un ordinateur, vous pouvez aussi appuyer sur E (enregistrer dans le dossier Téléchargements) et sur I (ajouter depuis ce dossier) ; sur les téléphones et tablettes Android, faites un appui long sur le bouton ★.

La première fois, Windows (et macOS, si son pare-feu est activé) demande si IPTV peut utiliser le réseau : autorisez-le sur les réseaux **privés**, sinon les téléphones ne pourront pas se connecter. Seuls les téléphones qui connaissent le code peuvent piloter IPTV.

10 Dépannage

Une chaîne ne se lance pas.
Beaucoup de chaînes gratuites cessent d'émettre ou ne fonctionnent que dans certains pays. IPTV les masque et passe tout seul à la suivante ; changez simplement de chaîne.

La liste semble plus courte qu'avant.
Vérifiez si des pays ou des langues sont choisis (c sur un ordinateur, le bouton globe sur Android, 🟡 **Jaune** dans la liste sur les téléviseurs Samsung) et effacez-les.

La télécommande sur téléphone ne se connecte pas.
Vérifiez que le téléphone est sur le même Wi-Fi (et non en données mobiles) et que le pare-feu de l'ordinateur autorise IPTV sur les réseaux privés.

Des sous-titres sont listés mais rien n'apparaît.
Certaines chaînes annoncent des sous-titres qu'elles n'envoient pas vraiment. IPTV n'y est pour rien.

IPTV n'est pas dans la bonne langue.
Il suit la langue de l'appareil (sur un ordinateur, celle du système). Les noms des chaînes, des groupes et des pays viennent de la liste et sont toujours en anglais.

Autre chose ?
Signalez-le sur `https://github.com/vickdini/iptv/issues`.

IPTV est un logiciel libre sous licence GNU General Public License, version 3 ou ultérieure. Son code source se trouve sur `https://github.com/vickdini/iptv`.