

COMANDOS WMIC

1. Información del sistema operativo.

- ver nombre y version del sistema operativo

wmic os get Caption, Version

```
wmic:root\cli>os get caption, version
Caption                               Version
Microsoft Windows 10 Pro 10.0.19045
```

Microsoft Windows 10 Pro 10.0.19045

- ver fecha de instalación del sistema operativo

wmic os get InstallDate

```
wmic:root\cli>os get installdate
InstallDate
20251023092102.000000+120
```

23/10/2025 9:21:02

- ver numero de serie del sistema operativo

wmic os get SerialNumber

```
wmic:root\cli>os get serialnumber
SerialNumber
00330-80000-00000-AA307
```

00330-80000-00000-AA307

2. Información de la BIOS.

- ver la versión de la BIOS

wmic bios get version

```
wmic:root\cli>bios get version
Version
BOCHS - 1
```

BOCHS -1

- ver el numero de serie de la BIOS

wmic bios get serialnumber

```
wmic:root\cli>bios get serialnumber
SerialNumber
```

No da número de serie ya que es una VM.

- ver el fabricante de la BIOS

wmic bios get manufacturer

```
wmic:root\cli>bios get manufacturer
Manufacturer
SeaBIOS
```

SeaBIOS, un “fabricante” que da proxmox.

3. Información de la CPU

- ver nombre de fabricante del procesador

```
wmic cpu get name, manufacturer
```

```
wmic:root\cli>cpu get name, manufacturer
Manufacturer Name
GenuineIntel  QEMU Virtual CPU version 2.5+
```

GenuineIntel QEMU virtual cpu version 2.5+, un procesador falso ya que es una VM.

- ver velocidad del procesador

```
wmic cpu get MaxClockSpeed
```

```
wmic:root\cli>cpu get maxclockspeed
MaxClockSpeed
3192
```

3192 GHz

- ver cantidad de núcleos físicos y lógicos

```
wmic cpu get NumberOfCores, NumberOfLogicalProcessors
```

```
wmic:root\cli>cpu get numberofcores, numberoflogicalprocessors
NumberOfCores  NumberOfLogicalProcessors
4              4
```

4 núcleos y 4 procesadores lógicos.

4. Información de la memoria RAM

- ver capacidad de cada módulo de memoria en bytes

```
wmic memorychip get capacity
```

```
wmic:root\cli>memorychip get capacity
Capacity
8589934592
```

8589934592 bytes → 8 GB

- ver fabricante de los módulos de memoria

```
wmic memorychip get manufacturer
```

```
wmic:root\cli>memorychip get manufacturer
Manufacturer
QEMU
```

QEMU, un fabricante falso que da proxmox

- ver velocidad de los módulos de memoria en MHz

```
wmic memorychip get speed
```

```
wmic:root\cli>memorychip get speed
Speed
```

Al ser una VM wmic no proporciona información de la velocidad de memoria.

5. Información del disco duro

- ver modelo y tamaño del disco en bytes

```
wmic diskdrive get model, size
```

```
wmic:root\cli>diskdrive get model, size
Model                               Size
QEMU HARDDISK ATA Device          34356994560
```

QEMU HARDDISK ATA Device, un disco virtual de proxmox, aprox 32 GB.

- ver numero de serie del disco

```
wmic diskdrive get serialnumber
```

```
wmic:root\cli>diskdrive get serialnumber
SerialNumber
QM00001
```

QM00001

- verificar estado del disco

```
wmic diskdrive get status
```

```
wmic:root\cli>diskdrive get status
Status
OK
```

OK, el disco funciona correctamente.

6. Información de la tarjeta de red.

- ver las direcciones MAC de las interfaces de red

```
wmic nic get MACAddress
```

```
wmic:root\cli>nic get macaddress
MACAddress
BC:24:11:B1:22:8C
```

BC:24:11:B1:22:8C

- ver nombre y velocidad máxima de la tarjeta de red

```
wmic nic get name, speed
```

```
wmic:root\cli>nic get name, speed
Name                               Speed
Microsoft Kernel Debug Network Adapter
Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection 1000000000
```

Intel PRO/1000 MT Network Connection, velocidad 1 GB

- listar las tarjetas de red activas en el sistema

```
wmic nic where NetEnabled=true get Name, MACAddress
```

```
wmic:root\cli>nic where netenabled=true get name, macaddress
MACAddress      Name
BC:24:11:B1:22:8C Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection
```

Solo esta activa la tarjeta antes listada, ya que es la unica conectada.

7. Información de la placa base.

- ver fabricante y modelo de la motherboard

wmic baseboard get manufacturer, product

```
wmic:root\cli>baseboard get manufacturer, product
No hay instancias disponibles.
```

No da información ya que es una VM.

- ver numero de serie de la motherboard

wmic baseboard get serialnumber

```
wmic:root\cli>baseboard get serialnumber
No hay instancias disponibles.
```

No da información ya que es una VM.

8. Información de los usuarios del sistema.

- listar todos los usuarios locales de la maquina

wmic useraccount get name

```
wmic:root\cli>useraccount get name
Name
Administrador
DefaultAccount
Invitado
victor
WDAGUtilityAccount
```

- verificar si un usuario específico esta habilitado o deshabilitado

wmic useraccount where name='NombreDelUsuario' get Disabled

```
wmic:root\cli>useraccount where name='Invitado' get disabled
Disabled
TRUE
```

Comprobamos que el user invitado este deshabilitado. Obtenemos TRUE, por lo que está deshabilitado.

9. Información de software instalado.

- listar todos los programas de la maquina

wmic product get name, version

```
wmic:root\cli>product get name, version
No hay instancias disponibles.
```

No hay ningun programa instalado por el usuario ya que la instalación es nueva y minima.

- buscar un programa específico

wmic product where "name like '%Microsoft Office%'" get name, version

```
wmic:root\cli>product where "name like '%Microsoft Office%'" get name, version
No hay instancias disponibles.
```

Si buscamos la instancia de MS Word, no obtenemos nada, ya que no lo tenemos instalado.

10. Información de procesos activos.

- listar procesos ejecutándose actualmente

wmic process list brief

```
wmic:root\cli>process list brief
```

HandleCount	Name	Priority	ProcessId	ThreadCount	WorkingSetSize
0	System Idle Process	0	0	4	8192
2424	System	8	4	107	147456
0	Registry	8	108	4	56909824
53	smss.exe	11	352	2	1224704
432	csrss.exe	13	444	10	5595136
163	wininit.exe	13	520	1	7528448
570	services.exe	9	664	9	10661888
1300	lsass.exe	9	684	9	23056384
1352	svchost.exe	8	812	18	30019584
36	fontdrvhost.exe	8	840	5	3518464
1120	svchost.exe	8	924	10	17559552
261	svchost.exe	8	980	4	8179712
84	svchost.exe	8	516	1	4509696
153	svchost.exe	8	436	2	6537216
120	svchost.exe	8	1104	1	7651328
139	svchost.exe	8	1272	2	7761920

- obtener detalles de un proceso específico

wmic process where name='notepad.exe' get processid, executablepath

```
wmic:root\cli>process where name='notepad.exe' get processid, executablepath
ExecutablePath      ProcessId
C:\Windows\system32\notepad.exe  8712
```

Iniciamos un notepad para poder listar el proceso, tiene PID 8712 y su ejecutable se encuentra en windows\system32\notepad.exe

11. Información de la configuración de energía.

- ver información sobre el estado de batería

wmic path Win32_Battery get EstimatedChargeRemaining

```
wmic:root\cli>path win32_battery get estimatedchargeremaining
No hay instancias disponibles.
```

No obtenemos información ya que es una VM que emula un desktop.

- ver configuración de energía actual

wmic path Win32_PowerPlan get ElementName, IsActive

```
wmic:root\cli>path win32_powerplan get elementname, isactive
Error:
Descripción = No encontrado
```

No obtenemos información ya que es una VM que emula un desktop.

COMANDOS POWERSHELL

12. Información del sistema operativo.

○ ver nombre y version del sistema operativo

```
Get-CimInstance -ClassName Win32_OperatingSystem | Select-Object Caption, Version
```

```
PS C:\windows\system32> get-ciminstance -classname win32_operatingsystem | select-object caption, version

caption          version
-----
Microsoft Windows 11 Pro 10.0.26100
```

El sistema operativo es Windows 11 pro version 10.0.26100

○ ver fecha de instalación del sistema operativo

```
Get-CimInstance -ClassName Win32_OperatingSystem | Select-Object Caption, Version
```

```
PS C:\windows\system32> (get-ciminstance -classname win32_operatingsystem).installdate

lunes, 1 de abril de 2024 9:27:06
```

Se instaló el 1 de abril de 2024 a las 9:27:06

○ ver numero de serie del sistema operativo

```
(Get-CimInstance -ClassName Win32_OperatingSystem).SerialNumber
```

```
PS C:\windows\system32> (get-ciminstance -classname win32_operatingsystem).serialnumber
00331-20071-61050-AA165
PS C:\windows\system32>
```

EL numero de serie es 00331-20071-61050-AA165

13. Información de la BIOS.

○ ver la versión de la BIOS

```
Get-CimInstance -ClassName Win32_BIOS | Select-Object Version
```

```
PS C:\windows\system32> get-ciminstance -classname win32_bios | select-object version

version
-----
HPQOEM - 2
```

Version de BIOS HPQOEM - 2

○ ver el numero de serie de la BIOS

```
Get-CimInstance -ClassName Win32_BIOS | Select-Object SerialNumber
```

```
PS C:\windows\system32> get-ciminstance -classname win32_bios | select-object serialnumber

serialnumber
-----
CND408067X
```

Numero de serie de BIOS CND408067X

○ ver el fabricante de la BIOS

```
Get-CimInstance -ClassName Win32_BIOS | Select-Object Manufacturer
```

```
PS C:\windows\system32> get-ciminstance -classname win32_bios | select-object manufacturer

manufacturer
-----
Insyde
```

Fabricante de BIOS Insyde

14. Información de la CPU

- ver nombre de fabricante del procesador

```
Get-CimInstance -ClassName Win32_Processor | Select-Object Name,
Manufacturer
```

```
PS C:\windows\system32> get-ciminstance -classname win32_processor | select-object name, manufacturer

name                                     manufacturer
----                                     -
AMD Ryzen 5 5625U with Radeon Graphics  AuthenticAMD
```

Procesador AMD Ryzen 5 5625U con GPU integrada

- ver velocidad del procesador

```
Get-CimInstance -ClassName Win32_Processor | Select-Object
MaxClockSpeed
```

```
PS C:\windows\system32> get-ciminstance -classname win32_processor | select-object maxclockspeed

maxclockspeed
-----
2301
```

Velocidad maxima del procesador 2301 MHz

- ver cantidad de nucleos fisicos y logicos

```
Get-CimInstance -ClassName Win32_Processor | Select-Object
NumberOfCores, NumberOfLogicalProcessors
```

```
PS C:\windows\system32> get-ciminstance -classname win32_processor | select-object numberofcores, numberoflogicalprocessors

numberofcores numberoflogicalprocessors
-----
6              12
```

El procesador tiene 6 nucleos fisicos y 12 logicos.

15. Información de la memoria RAM

- ver capacidad de cada modulo de memoria en bytes

```
Get-CimInstance -ClassName Win32_PhysicalMemory | Select-Object
Capacity
```

```
PS C:\windows\system32> get-ciminstance -classname win32_physicalmemory | select-object capacity

capacity
-----
17179869184
```

La ram tiene una capacidad de 16 GB

- **ver fabricante de los modulos de memoria**

```
Get-CimInstance -ClassName Win32_PhysicalMemory | Select-Object Manufacturer
```

```
PS C:\windows\system32> get-ciminstance -classname win32_physicalmemory | select-object manufacturer
manufacturer
-----
Micron Technology
```

La RAM esta fabricada por Micron Technology

- **ver velocidad de los modulos de memoria en MHz**

```
Get-CimInstance -ClassName Win32_PhysicalMemory | Select-Object Speed
```

```
PS C:\windows\system32> get-ciminstance -classname win32_physicalmemory | select-object speed
speed
-----
3200
```

La velocidad de cada modulo de RAM es de 3200 MHz

16. Información del disco duro

- **ver modelo y tamaño del disco en bytes**

```
Get-CimInstance -ClassName Win32_DiskDrive | Select-Object Model, Size
```

```
PS C:\windows\system32> get-ciminstance -classname win32_diskdrive | select-object model, size
model                                size
-----                                -
KBG50ZNV512G KIOXIA 512105932800
```

El modelo del disco duro es KBG50ZNV512G y tiene una capacidad de aproximadamente 476 GB

- **ver numero de serie del disco**

```
Get-CimInstance -ClassName Win32_DiskDrive | Select-Object SerialNumber
```

```
PS C:\windows\system32> get-ciminstance -classname win32_diskdrive | select-object serialnumber
serialnumber
-----
0000_0000_0000_0000_8CE3_8E04_0494_2792.
```

El numero de serie del disco es 0000_0000_0000_0000_8CE3_8E04_0494_2792

- **verificar estado del disco**

```
Get-CimInstance -ClassName Win32_DiskDrive | Select-Object Status
```

```
PS C:\windows\system32> get-ciminstance -classname win32_diskdrive | select-object status
status
-----
OK
```

El disco esta en perfecto estado y funciona correctamente.

17. Información de la tarjeta de red.

- ver las direcciones MAC de las interfaces de red

```
Get-CimInstance -ClassName Win32_NetworkAdapter | Select-Object  
MACAddress
```

```
PS C:\windows\system32> get-ciminstance -classname win32_networkadapter | select-object macaddress  
  
macaddress  
-----  
00:50:56:C0:00:01  
  
00:50:56:C0:00:08  
00:50:56:C0:00:13  
  
  
  
D6:BF:20:52:41:53  
D6:86:20:52:41:53  
D6:34:20:52:41:53  
1C:CE:51:9A:CA:2E  
2C:58:B9:71:A6:8B  
1C:CE:51:9A:CA:2F  
1E:CE:51:9A:CA:2F  
9E:CE:51:9A:CA:2F
```

Obtenemos las MAC de las tarjetas de red del equipo, las 3 primeras pertenecen a interfaces físicas reales, de ethernet, wifi y bluetooth, las de abajo son adaptadores de máquinas virtuales.

- ver nombre y velocidad máxima de la tarjeta de red

```
Get-CimInstance -ClassName Win32_NetworkAdapter | Select-Object  
Name, Speed
```

```
PS C:\windows\system32> get-ciminstance -classname win32_networkadapter | select-object name, speed  
  
name                                speed  
----                                -  
VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1    100000000  
Microsoft Kernel Debug Network Adapter  
VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8    100000000  
VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet19    100000000  
WAN Miniport (SSTP)  
WAN Miniport (IKEv2)  
WAN Miniport (L2TP)  
WAN Miniport (PPTP)  
WAN Miniport (PPPOE)  
WAN Miniport (IP)  
WAN Miniport (IPv6)  
WAN Miniport (Network Monitor)  
Bluetooth Device (Personal Area Network) #3    3000000  
Realtek PCIe GbE Family Controller #2    1000000000  
Realtek RTL8822CE 802.11ac PCIe Adapter    650000000  
Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #5    9223372036854775807  
Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #6    9223372036854775807
```

Podemos comprobar el nombre de cada adaptador de red y su velocidad en bytes

- listar las tarjetas de red activas en el sistema

```
Get-CimInstance -ClassName Win32_NetworkAdapter | Where-Object {
$_.NetEnabled -eq $true } | Select-Object Name, MACAddress
```

```
PS C:\windows\system32> get-ciminstance -classname win32_networkadapter | where-object{$_.netenabled -
eq $true} | select-object name, macaddress

name                                     macaddress
----
VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1 00:50:56:C0:00:01
VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8 00:50:56:C0:00:08
VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet19 00:50:56:C0:00:13
Realtek PCIe GbE Family Controller #2      2C:58:B9:71:A6:8B
```

Podemos tambien listar solamente aquellas tarjetas que esten activas en el momento

18. Información de la placa base.

- ver fabricante y modelo de la motherboard

```
Get-CimInstance -ClassName Win32_BaseBoard | Select-Object
Manufacturer, Product
```

```
PS C:\windows\system32> get-ciminstance -classname win32_baseboard | select-object manufacturer, produ
ct

manufacturer product
-----
HP            8A1B
```

El fabricante de la placa base es HP y su codigo de producto es 8A1B

- ver numero de serie de la motherboard

```
Get-CimInstance -ClassName Win32_BaseBoard | Select-Object
SerialNumber
```

```
PS C:\windows\system32> get-ciminstance -classname win32_baseboard | select-object serialnumber

serialnumber
-----
PQGTNG21WJ6KI0
```

El numero de serie de la placa base es PQGTNG21WJ6KI0

19. Información de los usuarios del sistema.

- listar todos los usuarios locales de la maquina

```
Get-CimInstance -ClassName Win32_UserAccount | Select-Object Name
```

```
PS C:\windows\system32> get-ciminstance -classname win32_useraccount | select-object name

name
----
Administrador
DefaultAccount
Invitado
Mañana
Usuario
WDAGUtilityAccount
```

Listamos los usuarios creados en nuestro sistema operativo

- verificar si un usuario específico esta habilitado o deshabilitado

```
Get-CimInstance -ClassName Win32_UserAccount | Where-Object {
$_ .Name -eq "NombreDelUsuario" } | Select-Object Name, Disabled
```

```
PS C:\windows\system32> get-ciminstance -classname win32_useraccount | where-object{$_ .name -eq "Invitado"} | select-object name, disabled

name      disabled
----      -
Invitado   True
```

Comprobamos que el usuario 'Invitado' este deshabilitado

20. Información de software instalado.

- listar todos los programas de la maquina

```
Get-CimInstance -ClassName Win32_Product | Select-Object Name,
Version
```

```
PS C:\windows\system32> get-ciminstance -classname win32_product | select-object name, version

name                                                                 version
----
Office 16 Click-to-Run Extensibility Component                    16.0.19231.20194
Office 16 Click-to-Run Localization Component                    16.0.19231.20194
Office 16 Click-to-Run Licensing Component                       16.0.18925.20168
MySQL Server 8.0                                                  8.0.43
Microsoft Visual C++ 2022 X64 Minimum Runtime - 14.40.33816    14.40.33816
MySQL Router 8.0                                                  8.0.43
MySQL Examples and Samples                                       8.0.43
HP System Default Settings                                       1.5.1.3
MySQL Workbench 8.0 CE                                           8.0.43
MySQL Shell                                                       8.0.43

MySQL Documents                                                  8.0.43
Microsoft Visual C++ 2022 X64 Additional Runtime - 14.40.33816 14.40.33816
Microsoft Visual C++ 2022 X86 Additional Runtime - 14.36.32532 14.36.32532
MySQL Installer                                                  1.6.15.0
Microsoft Visual C++ 2022 X86 Minimum Runtime - 14.36.32532    14.36.32532
VMware Workstation                                              17.6.4
```

Listamos los programas instalados en la maquina

- buscar un programa específico

```
Get-CimInstance -ClassName Win32_Product | Where-Object { $_.Name
-like "*mysqlshell*" } | Select-Object Name, Version
```

```
PS C:\windows\system32> get-ciminstance -classname win32_product | where-object{$_ .name -like "*mysql
shell*"} | select-object name, version

name      version
----      -
MySQL Shell 8.0.43
```

Buscamos un programa específico y obtenemos su versión, en este caso MySQL Shell version 8.0.43

21. Información de procesos activos.

- listar procesos ejecutándose actualmente

Get-Process

```
PS C:\windows\system32> get-process
```

Handles	NPM(K)	PM(K)	WS(K)	CPU(s)	Id	SI	ProcessName
140	9	1968	4620	0,30	7380	0	AggregatordHost
290	17	12344	36696	0,31	18576	4	AppActions
389	22	7944	20888	4,75	3732	0	AppHelperCap
418	26	12064	47796	0,50	2200	4	ApplicationFrameHost
306	16	4188	18432	13,13	5304	4	atieclxx
203	10	1776	2864	0,30	2844	0	atiesrxx
179	10	7728	12072	14,08	10656	4	bash

Listamos procesos activos

- obtener detalles de un proceso específico

Get-Process -Name bash | Select-Object Id, Path

```
PS C:\windows\system32> get-process -name bash | select-object id, path
```

Id	Path
10656	C:\Program Files\Git\usr\bin\bash.exe

Obtenemos detalles del proceso Bash, como su PID 10656 y la ruta en la que se encuentra su ejecutable

22. Información de la configuración de energía.

- ver información sobre el estado de batería

Get-CimInstance -ClassName Win32_Battery | Select-Object
EstimatedChargeRemaining

```
PS C:\windows\system32> get-ciminstance -classname win32_battery | select-object estimatedchargeremaining
```

estimatedchargeremaining
100

Al ser un portátil obtenemos información sobre la batería, en este caso se encuentra cargada al 100%

- ver configuración de energía actual

powercfg /L

```
PS C:\windows\system32> powercfg /L
```

Combinaciones de energía existentes (* activas)

GUID de plan de energía: 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e (Equilibrado)

GUID de plan de energía: fb5220ff-7e1a-47aa-9a42-50ffbf45c673 (HP Optimized (Modern Standby)) *

PS C:\windows\system32>

Listamos los dos planes de energía que tenemos disponible, uno equilibrado y otro que optimiza rendimiento y uso de batería, el cual estamos usando ahora mismo