

CONFIGURACIÓN DE SERVICIO FTP EN WINDOWS SERVER


Instalamos IIS en windows server.



Seleccionamos dentro de IIS el servidor FTP, con el servicio y la extensibilidad FTP.

Creación del sitio FTP

Seleccionamos añadir sitio FTP y accedemos a la configuración del sitio.



Le damos nombre y seleccionamos la ruta del sitio.

Hemos creado un usuario para usar FTP, ya que es lo mas seguro y recomendable. El usuario tiene permisos de lectura y escritura en la carpeta FTP, para no tener problemas a la hora de subir o descargar archivos.

Permitimos la conexión desde cualquier IP al puerto 21, y no requerimos SSL.

Agregar sitio FTP



Configuración de enlaces y SSL

Enlace

Dirección IP:
Todas las no asignadas

Puerto:
21

☐ Habilitar nombres de host virtuales:
Host virtual (ejemplo: ftp.contoso.com):

☒ Iniciar sitio FTP automáticamente

SSL

☒ Sin SSL

☐ Permitir SSL

☐ Requerir SSL

Certificado SSL:
No seleccionado

Selección...

Anterior

Siguiente

Seleccionamos autenticación básica y permitimos el acceso a todos los usuarios con permisos de lectura y escritura.

Agregar sitio FTP



Información de autenticación y autorización

Autenticación

☐ Anónima

☒ Básica

Autorización

Permitir el acceso a:
Todos los usuarios

Permisos

☒ Leer

☒ Escribir


Anterior

Siguiente

Finalizar

Conexión desde un cliente con Filezilla

En Filezilla seleccionamos la IP de nuestro servidor FTP y nos logueamos con los credenciales del usuario que hemos creado para conexiones FTP. Seleccionamos el puerto 21 y conexión rápida.



Al hacer esto nos aparecera a la derecha el sitio de nuestro servidor, con su arbol de directorios y los archivos dentro de cada carpeta debajo. Para subir un archivo o directorio seleccionamos en el panel izquierdo y con click derecho seleccionamos subir.

Conexión desde terminal

Para conectarnos desde la terminal usamos el comando `ftp <ip_servidor>`

```
C:\Users\Mañana>ftp 192.168.1.52
Conectado a 192.168.1.52.
220 Microsoft FTP Service
200 OPTS UTF8 command successful - UTF8 encoding now ON.
Usuario (192.168.1.52:(none)): ftpuser
331 Password required
Contraseña:

230 User logged in.
ftp>
```

Nos pedirán los credenciales del usuario. Una vez introducidos tenemos acceso.


Podemos listar el sitio remoto con ls o dir. Con cd podemos movernos por el arbol remoto, y con lcd por los directorios de nuestro equipo local.

```
ftp> lcd desktop
Directorio local ahora C:\Users\Mañana\Desktop.
ftp> put ftp_test_cmd.txt
200 PORT command successful.
125 Data connection already open; Transfer starting.
226 Transfer complete.
ftp> dir
200 PORT command successful.
125 Data connection already open; Transfer starting.
11-14-25  10:06AM                0 ftp_test.txt
11-14-25  10:10AM                0 ftp_test_cmd.txt
11-13-25  01:05PM                0 mfcbl412.txt
11-13-25  01:03PM                0 testtoken.txt
226 Transfer complete.
ftp: 220 bytes recibidos en 0.01segundos 36.67a KB/s.
ftp>
```


Con put <nombre_del_archivo> subimos un archivo al directorio remoto.

Creación de un backup con uranium backup


Creamos un nuevo conjunto.




Seleccionamos añadir carpeta para backup incremental/diferencial. Dentro del menu seleccionamos la carpeta a respaldar y damos siguiente.



Ahora seleccionamos como destino un destino FTP y lo configuramos con la IP del servidor, el puerto 21 y los credenciales de usuario.




Nuestro destino se quedara guardado.



The screenshot shows the 'Configuración del backup Incremental/Diferencial' window in the Uranium application. The window has a title bar with the Uranium logo and standard window controls. The main content area is titled 'Elegir carpeta de destino para este backup'. It features two tabs: 'Carpeta local o de red' and 'FTP'. The 'FTP' tab is active, showing fields for 'Dirección del servidor:' (192.168.1.52), 'Puerto:' (21), 'Usuario' (ftpuser), and 'Ruta de acceso' (/). An 'Establecer FTP' button is located to the right of these fields. Below the FTP configuration, there is a section 'Elegir tipo de backup:' with two radio buttons: 'Incremental' (selected) and 'Diferencial'. Underneath, it says 'Mantener el siguiente número de copias completas:' followed by a spinner box set to '4'. The next section is 'Realice un backup completo cada:', with a radio button for 'Lunes' (selected) and a dropdown menu showing 'Lunes'. Below this is another radio button for '5' followed by the text 'copias incrementales/diferenciales'. At the bottom of the window, there are three buttons: 'Anular', 'Atrás', and 'OK'.

Finalmente se queda todo guardado y solo queda ejecutar el backup.



Una vez hecho se realizara el respaldo. En este caso no lo ejecutamos, ya que la carpeta origen es mas grande que el destino.