

目录

- 1. 环境总览
- 2. 登录入口
 - 2.1 生产环境
 - 2.2 测试环境
- 3. 三种登录方式
 - 3.1 业务前台登录 (PC + H5 共用)
 - 3.2 平台后台登录
 - 3.3 移动端 H5
- 4. 默认账号
 - 4.1 业务前台
 - 4.2 平台后台
 - 4.3 平台租户管理员 (多租户演示)
- 5. 测试账号 (2026-08-09 重新生成, 可直接使用)
- 6. 基础服务地址
- 7. 已验证入口
- 8. 常见问题
 - 8.1 登录返回 401
 - 8.2 页面打开但接口 502
 - 8.3 平台后台路径说明
 - 8.4 收不到审批邮件

DMS 登录信息手册

更新时间: 2026-08-09
当前版本: v3.11.0
适用范围: 测试环境 (8083/8082) 与生产环境 (8081/8080)

1. 环境总览

环境	前端入口	后端 API	数据库	用途
测试	http://8.133.193.238:8083	http://8.133.193.238:8082	dms_test	需求开发、功能验证、回归测试
生产	http://8.133.193.238:8081	http://8.133.193.238:8080	dms	正式演示与生产使用

测试库已迁移到 Flyway V77。v3.11.0 合同模块重构：原「合同申请+合同」合并为「合同工作台」，新增「合同模板」菜单。测试环境与生产环境均支持业务前台、移动端 H5、平台后台三种登录方式。

2. 登录入口

2.1 生产环境

入口	地址	说明
业务前台登录页	http://8.133.193.238:8081/login	厂家/经销商租户用户登录
业务工作台	http://8.133.193.238:8081/	登录后进入业务 PC 工作台
移动端 H5 登录	http://8.133.193.238:8081/mobile/login	移动端订单、报台、我的等功能
平台后台	http://8.133.193.238:8081/admin/	平台管理员登录入口
后端健康检查	http://8.133.193.238:8080/actuator/health	返回 <code>{"status": "UP"}</code> 表示后端正常
Swagger API	http://8.133.193.238:8080/swagger-ui.html	后端接口文档

2.2 测试环境

入口	地址	说明
业务前台登录页	http://8.133.193.238:8083/login	测试租户用户登录
业务工作台	http://8.133.193.238:8083/	测试 PC 工作台
移动端 H5 登录	http://8.133.193.238:8083/mobile/login	测试移动端
平台后台	http://8.133.193.238:8083/admin/	测试平台后台
后端健康检查	http://8.133.193.238:8082/actuator/health	测试后端健康检查
Swagger API	http://8.133.193.238:8082/swagger-ui.html	测试接口文档

3. 三种登录方式

系统提供三类登录入口，账号体系和 token 不互通。

3.1 业务前台登录 (PC + H5 共用)

- 地址: `/login` (PC) 、 `/mobile/login` (H5)
- 接口: `POST /api/auth/login`
- 请求体:

```
{ "tenantCode": "可选, 留空则按用户名全局匹配", "username": "admin", "password": "Sh123456" }
```

- 返回 `data.accessToken` , 业务前台和移动端 H5 使用同一套 token。
- 登录成功后可调用 `GET /api/auth/me` 获取当前用户与权限码。

3.2 平台后台登录

- 地址: `/admin/`

- 接口: `POST /api/admin/auth/login`
- 请求体:

```
{ "username": "admin", "password": "Sh123456" }
```

- 平台登录**不需要** `tenantCode` , 管理的是跨租户的平台数据。
- 平台 token 与业务前台 token 不互通, 请勿混用。

3.3 移动端 H5

- 与业务前台共用同一登录接口和账号, 入口为 `/mobile/login`。
- 适合销售/经销商在手机上做订单、报台、审批等操作。

4. 默认账号

4.1 业务前台

用户名	密码	租户编码	角色/用途
admin	Sh123456	留空或 default	默认厂家超级管理员 (系统管理员角色)
vendor02	Sh123456	default	厂家用户
dealer02	Sh123456	default	经销商用户

4.2 平台后台

用户名	密码	用途
admin	Sh123456	平台超级管理员

4.3 平台租户管理员 (多租户演示)

用户名	密码	租户编码	说明
mfr_a_admin	Sh123456	MFR_A	厂家 A 管理员
mfr_b_admin	Sh123456	MFR_B	厂家 B 管理员
dealer_a1_admin	Sh123456	DEALER_A1	经销商 A1 管理员
dealer_a2_admin	Sh123456	DEALER_A2	经销商 A2 管理员
dealer_b1_admin	Sh123456	DEALER_B1	经销商 B1 管理员

5. 测试账号 (2026-08-09 重新生成, 可直接使用)

以下账号均位于测试租户 `11111111-1111-1111-1111-111111111111` (租户编码留空即可登录), 统一密码 `Dms@123456`, 首次登录**无需**改密。每个账号对应一个角色, 覆盖主要权限场景, 资料齐全。

用户名	密码	姓名	角色	用户类型	邮箱	手机号	说明
sys_admin	Dms@123456	林管理员	系统管理员 (SYS_ADMIN)	厂商	sysadmin@dms-demo.com	13800000001	全部权限, 用于配置/审批流/监控
sales_mgr	Dms@123456	赵销售经理	销售经理 (SALES_MGR)	厂商	salesmgr@dms-demo.com	13800000002	销售主管视角、审批待办
sales	Dms@123456	孙销售员	销售 (SALES)	厂商	sales@dms-demo.com	13800000003	一线销售, 创建订单/合同/授权
cs	Dms@123456	周客服	客服 (CS)	厂商	cs@dms-demo.com	13800000004	客服/售后视角
biz	Dms@123456	吴商务	商务 (BIZ)	厂商	biz@dms-demo.com	13800000005	合同/订单商务处理
fin	Dms@123456	郑财务	财务 (FIN)	厂商	fin@dms-demo.com	13800000006	发票/结算/审批节点
contract	Dms@123456	王合同专员	合同专员 (CONTRACT_SPEC)	厂商	contract@dms-demo.com	13800000007	合同起草与归档
dealer_admin	Dms@123456	李经销商	经销商管理员 (DEALER_ADMIN)	经销商	dealer@dms-demo.com	13800000008	绑定经销商 “杭州济民医药器械有限公司 (D00003)”

使用说明:

- 角色权限在「用户与权限 → 角色权限」里配置; 改完角色后对应用户需**重新登录**生效。
- 一个账号同时只能有一个角色; 在「账号管理 → 编辑 → 角色」中分配。
- 审批流测试时, 可让 `sales` 发起单据, 用 `sales_mgr` / `fin` / `sys_admin` 审批, 触发站内信 + 163 邮件通知。

- 邮箱为演示域名 `dms-demo.com`（不真实收件）；验证真实邮件请用「邮件发送日志」页或把测试邮件发到自己邮箱。

6. 基础服务地址

服务	测试	生产	账号/备注
PostgreSQL	<code>8.133.193.238:5433</code>	<code>8.133.193.238:5432</code>	用户 <code>dms</code> / 密码 <code>dms123456</code> ；测试库 <code>dms_test</code> ，生产库 <code>dms</code>
Redis	容器内网 <code>6379</code>	容器内网 <code>6379</code>	无密码
MinIO API	<code>http://8.133.193.238:9002/</code>	<code>http://8.133.193.238:9000/</code>	<code>minioadmin</code> / <code>minioadmin</code>
MinIO 控制台	<code>http://8.133.193.238:9003/</code>	<code>http://8.133.193.238:9001/</code>	同上
SMTP (163)	<code>smtp.163.com:465</code> SSL	同左	发件人 <code>vinkinyu@163.com</code> ，授权码见后端 <code>application.yml</code> （建议改环境变量）

7. 已验证入口

2026-08-09 测试环境冒烟通过：

- `GET /`：业务前台静态入口返回 `200`
- `GET /admin/`：平台后台静态入口返回 `200`
- `POST /api/auth/login`：业务登录返回 `200`
- `GET /api/auth/me`：业务当前用户返回 `200`
- `POST /api/admin/auth/login`：平台登录返回 `200`
- `GET /actuator/health`：返回 `{"status":"UP"}`
- 账号管理查看抽屉显示「角色=财务」「用户类型=厂商」，不再出现 raw `roleId` / `vendor`；列表/编辑/查看三处一致。
- 8 个新测试账号（`sys_admin` / `sales_mgr` / `sales` / `cs` / `biz` / `fin` / `contract` / `dealer_admin`）均能以 `Dms@123456` 登录。

8. 常见问题

8.1 登录返回 401

- 业务前台确认 `tenantCode` 是否正确（测试租户可留空）。
- 平台后台不要传 `tenantCode`。
- 默认管理员密码为 `Sh123456`，测试演示账号密码为 `Dms@123456`，注意大小写。
- 若账号被锁定（连续输错 9 次锁定 30 分钟），可由管理员在「账号管理 → 更多 → 解锁」处理。

8.2 页面打开但接口 502

通常是后端容器重启窗口或前端缓存了旧后端 IP。处理顺序：

1. 检查后端健康检查地址是否为 `UP`。
2. 重启前端容器：`docker restart dms-test-frontend`（测试）或 `docker restart dms-frontend-vue`（生产）。
3. 浏览器 `Ctrl+Shift+R` 强刷。

8.3 平台后台路径说明

平台后台页面入口统一使用 `/admin/`，未登录时由前端路由和平台登录接口处理认证。

8.4 收不到审批邮件

- 系统通过 SMTP 客户端发件，163 网页“已发送”里看不到属于正常现象。
- 在「用户与权限 → 邮件发送日志」查看每封邮件的 `SUCCESS/FAILED`、收件人、错误信息；也可调用 `POST /api/email-logs/test`（body `{"to":"你的邮箱"}`）发测试邮件。

DMS 平台自动生成 · 2026-08-09 16:38 · 文档版本 v3.10.0+