

NVCAT 서명화면 사용자 정의 설정 방법

터치스크린 서명화면 임의 설정 가이드

NVCAT.ini 파일 수정으로 서명화면 크기, 위치 및 스킨 적용 가능

각 항목의 단위는 pixel 단위 입니다.

사용자정의 사용시 "Settings" 항목의 "CUSTUM" 항목의 값이 "Y"일 경우

스킨 이미지 및 버튼 이미지 설정이 안되어 있을 경우 기본값으로 적용 됨

[Settings]

#사용자정의 서명화면 사용여부(Y: 사용, N: 미사용)

CUSTUM=N

[Skin]

#서명 Dialog 관련 설정

#X : 좌상단 X좌표 위치.

#Y : 좌상단 Y좌표 위치.

#Width : 서명 Dialog 넓이

#Height : 서명 Dialog 높이

#ImagePath : 서명 Dialog 배경 이미지 경로

X=630

Y=355

Width=660

Height=570

ImagePath =C:\WWNICE\VCAT\WWSkinTest.png

[SignDlg]

#서명 Dialog 내 실제 서명 영역

#(128 * 64의 배수 설정 권장)

#X : 좌상단 X좌표 위치.

#Y : 좌상단 Y좌표 위치.

#Width : 서명 영역 넓이

#Height : 서명 영역 높이

X=10

Y=150

Width=640

Height=320

[ButtonOK]

#서명완료 버튼

#X : 좌상단 X좌표 위치.

#Y : 좌상단 Y좌표 위치.

#Width : 버튼 넓이

#Height : 버튼 높이

#ImagePath : 버튼 이미지

X=20

Y=485

Width=130

Height=45

ImagePath =C:\WWW\NICEVCAT\wwwbtn_ok.jpg

[ButtonRetry]

#서명재시도 버튼

#X : 좌상단 X좌표 위치.

#Y : 좌상단 Y좌표 위치.

#Width : 버튼 넓이

#Height : 버튼 높이

#ImagePath : 버튼 이미지

X=360

Y=485

Width=130

Height=45

ImagePath =C:\WNICEVCAT\wwbtn_retry.jpg

[ButtonCancel]

#서명취소 버튼

#X : 좌상단 X좌표 위치.

#Y : 좌상단 Y좌표 위치.

#Width : 버튼 넓이

#Height : 버튼 높이

#ImagePath : 버튼 이미지

X=510

Y=485

Width=130

Height=45

ImagePath =C:\WNICEVCAT\wwbtn_close.jpg

터치스크린 현금영수증 위치 설정 가이드

NVCAT.ini 파일 수정으로 현금영수증 위치 설정 가능

사용자정의 사용시 "Settings" 항목의 "CUSTUMCASH" 항목의 값이 "Y"일 경우

아래 항목에서 좌표 지정 가능

[CashDlg]

#현금영수증 터치화면 위치

X=20

Y=20