

iniBuilds A350 Airliner LVAR List

Area	LVAR Name	Data Type	Description	Auto-resets
CAPTAIN'S EFIS	INI_LOUDSPEAKER_1	Number (1-100)	The Captain's Loudspeaker Knob	No
	INI_ATC_MSG	Bool	The ATC MSG push button - push to silence telex received tone	Yes
	INI_CPT_CHRONO_BUTTON	Bool	The Captain's Chrono PB	Yes
	INI_MASTER_WARNING_COMMAND	Bool	The Master Warning PB	Yes
	INI_MASTER_CAUTION_COMMAND	Bool	The Master Caution PB	Yes
	INI_1_ALTIMETER_PUSH_COMMAND	Bool	Pushes the Captain's Baro Knob	Yes
	INI_1_ALTIMETER_PULL_COMMAND	Bool	Pulls the Captain's Baro Knob	Yes
	INI_LS_CAPTAIN	Bool	Captain's LS PB	No
	INI_VV_LEFT	Bool	Captain's VV PB	No
	INI_EFIS_CPT_CSTR_BUTTON	Bool	Captain's EFIS CSTR PB	Yes
	INI_EFIS_CPT_FIXES_BUTTON	Bool	Captain's EFIS WPT PB	Yes
	INI_EFIS_CPT_VOR_BUTTON	Bool	Captain's EFIS VOR PB	Yes
	INI_EFIS_CPT_NDB_BUTTON	Bool	Captain's EFIS NDB PB	Yes
	INI_EFIS_CPT_ARPT_BUTTON	Bool	Captain's EFIS ARPT PB	Yes
	INI_EFIS_BSK_1_CPT	Bool	Captain's EFIS VOR/ADF1 Toggle	Yes
	INI_EFIS_BSK_2_CPT	Bool	Captain's EFIS WX PB	Yes
	INI_EFIS_BSK_3_CPT	Bool	Captain's EFIS TERR PB	Yes
	INI_EFIS_BSK_4_CPT	Bool	Captain's EFIS TRFC PB	Yes
	INI_EFIS_BSK_5_CPT	Bool	Captain's EFIS VOR/ADF2 Toggle	Yes
	INI_MAP_MODE_CAPT_SWITCH	Number (0-4)	Captain's Map Mode Selector	No
	INI_MAP_MODE_RANGE_CAPT_SWITCH	Number (0-11)	Captain's Map Range Selector	No
FCU	INI_SPD_MACH_BUTTON	Bool	FCU MACH SPD PB	Yes
	INI_AIRSPEED_DIAL_UP_COMMAND	Bool	Increment Airspeed Knob	Yes
	INI_AIRSPEED_DIAL_DN_COMMAND	Bool	Decrement Airspeed Knob	Yes
	INI_FCU_MANAGED_SPEED_BUTTON	Bool	Push Airspeed Knob	Yes
	INI_FCU_SELECTED_SPEED_BUTTON	Bool	Pull Airspeed Knob	Yes
	INI_AIRSPEED_DIAL	Number	Directly Sets/Reads Speed Window Value	No
	INI_NORTH_REF_STATE	Bool	TRUE MAG FCU PB	Yes
	INI_HEADING_DIAL_UP_COMMAND	Bool	Increment Heading Knob	Yes
	INI_HEADING_DIAL_DN_COMMAND	Bool	Decrement Heading Knob	Yes
	INI_FCU_MANAGED_HEADING_BUTTON	Bool	Push Heading Knob	Yes
	INI_FCU_SELECTED_HEADING_BUTTON	Bool	Pull Heading Knob	Yes
	INI_HEADING_DIAL	Number	Directly Sets/Reads Heading Dial	No
	AP6_BUTTON	Bool	FCU LOC PB	Yes
	INI_FCU_HDG_VS_COMMAND	Bool	FCU HDG TRK PB	Yes
	INI_FD_ON	Bool	FCU FD PB	No
	INI_AP1_BUTTON	Bool	FCU AP1 PB	Yes
	INI_AP2_BUTTON	Bool	FCU AP2 PB	Yes
	AP8_BUTTON	Bool	FCU A/THR PB	Yes
	INI_FCU_METRIC_STATE	Bool	FCU METER PB	No
	INI_FCU_ALTITUDE_MODE_COMMAND	Bool	FCU 100s/1000s Toggle	Yes
	INI_ALTITUDE_DIAL_UP_COMMAND	Bool	Increment Altitude Knob	Yes
	INI_ALTITUDE_DIAL_DN_COMMAND	Bool	Decrement Altitude Knob	Yes
	INI_FCU_ALTITUDE_PUSH_COMMAND	Bool	Push Altitude Knob	Yes
	INI_FCU_ALTITUDE_PULL_COMMAND	Bool	Pull Altitude Knob	Yes

	INI_ALTITUDE_DIAL	Bool	Directly Sets/Reads Altitude Dial	No
	INI_FCU_LEVEL_OFF_COMMAND	Bool	FCU ALT PB	Yes
	INI_VVI_DIAL_UP_COMMAND	Bool	Increments V/S Dial	Yes
	INI_VVI_DIAL_DN_COMMAND	Bool	Decrements V/S Dial	Yes
	INI_FCU_PUSH_COMMAND	Bool	Push V/S Dial	Yes
	INI_FCU_PULL_COMMAND	Bool	Pull V/S Dial	Yes
	INI_VVI_DIAL	Number	Directly Sets/Reads V/S Dial	No
FO'S EFIS	AP7_BUTTON	Bool	FCU APPR PB	Yes
	INI_LOUDSPEAKER_2	Number (1-100)	The FO's Loudspeaker Knob	No
	INI_ATC_MSG	Bool	The ATC MSG push button - push to silence telex received tone	Yes
	INI_FO_CHRONO_BUTTON	Bool	The FO's Chrono PB	Yes
	INI_MASTER_WARNING_COMMAND	Bool	The Master Warning PB	Yes
	INI_MASTER_CAUTION_COMMAND	Bool	The Master Caution PB	Yes
	INI_2_ALTIMETER_PUSH_COMMAND	Bool	Pushes the FO's Baro Knob	Yes
	INI_2_ALTIMETER_PULL_COMMAND	Bool	Pulls the FO's Baro Knob	Yes
	INI_LS_FO	Bool	FO's LS PB	No
	INI_VV_RIGHT	Bool	FO's VV PB	No
	INI_EFIS_FO_CSTR_BUTTON	Bool	FO's EFIS CSTR PB	Yes
	INI_EFIS_FO_FIXES_BUTTON	Bool	FO's EFIS WPT PB	Yes
	INI_EFIS_FO_VOR_BUTTON	Bool	FO's EFIS VOR PB	Yes
	INI_EFIS_FO_NDB_BUTTON	Bool	FO's EFIS NDB PB	Yes
	INI_EFIS_FO_ARPT_BUTTON	Bool	FO's EFIS ARPT PB	Yes
	INI_EFIS_BSK_1_FO	Bool	FO's EFIS VOR/ADF1 Toggle	Yes
	INI_EFIS_BSK_2_FO	Bool	FO's EFIS WX PB	Yes
	INI_EFIS_BSK_3_FO	Bool	FO's EFIS TERR PB	Yes
	INI_EFIS_BSK_4_FO	Bool	FO's EFIS TRFC PB	Yes
	INI_EFIS_BSK_5_FO	Bool	FO's EFIS VOR/ADF2 Toggle	Yes
	INI_MAP_MODE_FO_SWITCH	Number (0-4)	FO's Map Mode Selector	No
	INI_MAP_MODE_RANGE_FO_SWITCH	Number (0-11)	FO's Map Range Selector	No
KCU (x = 1 for Captain, 2 for FO)	INI_MCDUx_ESC	Bool	KCCU ESC Key	Yes
	INI_MCDUx_CLR	Bool	KCCU CLR INFO Key	Yes
	INI_MCDUx_LEFT	Bool	KCCU Left Arrow Key	Yes
	INI_MCDUx_UP	Bool	KCCU Up Arrow Key	Yes
	INI_MCDUx_DOWN	Bool	KCCU Down Arrow Key	Yes
	INI_MCDUx_RIGHT	Bool	KCCU Right Arrow Key	Yes
	INI_MCDUx_DIR_TO	Bool	KCCU DIR Key	Yes
	INI_MCDUx_FPLAN	Bool	KCCU F-PLN Key	Yes
	INI_MCDUx_PERF	Bool	KCCU PERF Key	Yes
	INI_MCDUx_DEST	Bool	KCCU DEST Key	Yes
	INI_MCDUx_INIT	Bool	KCCU INIT Key	Yes
	INI_MCDUx_SEC	Bool	KCCU SEC Key	Yes
	INI_MCDUx_RADNAV	Bool	KCCU NAV AID Key	Yes
	INI_MCDUx_SURV	Bool	KCCU SURV Key	Yes
	INI_MCDUx_CL_MENU	Bool	KCCU C/L Key	Yes
	INI_MCDUx_ATC	Bool	KCCU ATC COM Key	Yes
	INI_MCDUx_A-Z	Bool	KCCU Alphabet Keys A-Z	Yes
	INI_MCDUx_BACKSPACE	Bool	KCCU Backspace Key	Yes
	INI_MCDUx_SLASH	Bool	KCCU / Key	Yes

KC		INI_MCDUx_SPACE	Bool	KCCU Space Key	Yes
		INI_MCDUx_NOTEPAD	Bool	KCCU NOTE PAD Key	Yes
		INI_MCDUx_OIS	Bool	KCCU OIS Key	Yes
		INI_MCDUx_ND	Bool	KCCU ND Key	Yes
		INI_MCDUx_MFD	Bool	KCCU MFD Key	Yes
		INI_MCDUx_MAILBOX	Bool	KCCU MAIL BOX Key	Yes
		INI_MCDUx_SCROLL_UP	Bool	Increment KCCU Scroll Wheel	Yes
		INI_MCDUx_SCROLL_DOWN	Bool	Decrement KCCU Scroll Wheel	Yes
		INI_MCDUx_0-9	Bool	KCCU Numeric Keys 0-9	Yes
		INI_MCDUx_DECIMAL	Bool	KCCU . Key	Yes
		INI_MCDUx_PLUS	Bool	KCCU +/- Key	Yes
RMPs (x = CPT for Captain, FO for FO, OVHD for Backup - y = 1 for Captain, 2 for FO and 3 for Backup)		RMP_x_VHF_KEY	Bool	RMP VHF Key	Yes
		RMP_x_HF_KEY	Bool	RMP HF Key	Yes
		RMP_x_TEL_KEY	Bool	RMP TEL Key	Yes
		RMP_x_MENU_KEY	Bool	RMP MENU Key	Yes
		RMP_x_NAV_KEY	Bool	RMP NAV Key	Yes
		RMP_x_LSK_1_KEY	Bool	RMP LSK 1 Key	Yes
		RMP_x_LSK_2_KEY	Bool	RMP LSK 2 Key	Yes
		RMP_x_LSK_3_KEY	Bool	RMP LSK 3 Key	Yes
		RMP_x_CLR_INFO_KEY	Bool	RMP MSG CLR Key	Yes
		RMP_x_RSK_1_KEY	Bool	RMP RSK 1 Key	Yes
		RMP_x_RSK_2_KEY	Bool	RMP RSK 2 Key	Yes
		RMP_x_RSK_3_KEY	Bool	RMP RSK 3 Key	Yes
		RMP_x_RST_KEY	Bool	RMP RST Key	Yes
		RMP_x_NUM_0-9_KEY	Bool	RMP Numeric Keys 0-9	Yes
		INI_RMPy_TRANSMIT_CHANNEL	Number (1-9)	RMP CALL PBs	No
		INI_RMPy_1-9_RECEIVE_SEL	Bool	Volume Knob Push/Pull	No
		INI_RMPy_1-9_VOLUME	Number (0-100)	Volume Knob Position	No
		INI_POTENTIOMETER_93	Number (0-100)	Captain's RMP Brightness - 0 = Off	No
		INI_POTENTIOMETER_94	Number (0-100)	FO's RMP Brightness - 0 = Off	No
		INI_POTENTIOMETER_95	Number (0-100)	Standby RMP Brightness - 0 = Off	No
		INI_RMP_RAD_NAV_MODE_y	Number (0-5)	RMP Nav Mode Selector	No
ENG		INI_IGNITION_KNOB	Number(0-2)	0 - Crank, 1 - NORM, 2 - IGN START	No
		INI_MIXTURE_RATIO1/2_HANDLE	Bool	Engine 1/2 Master Switches	No
ECL/ECAM (x = ECAM page name)		INI_ECAM_CHECKLIST_LEFT/RIGHT	Bool	Left/Right Checklist Tick Buttons	Yes
		INI_EXAM_WHEEL_L/R_PLUS/MINUS_COMMAND	Bool	In/Decrement Checklist Scroll Wheel	Yes
		PUSH_ECAM_CLR	Bool	Clear Active Procedure	Yes
		PUSH_ECAM_TOCONFIG	Bool	T.O CONFIG PB	Yes
		INI_ECAM_EMER_CANCEL_GUARD	Bool	EMER CANC Guard	No
		PUSH_ECAM_EMER_CANCEL	Bool	EMER CANC	Yes
		PUSH_ECAM_RCL	Bool	RCL LAST PB	Yes
		INI_ECAM_DEF RD	Bool	DEF RD PB	Yes
		INI_ECAM_ABN	Bool	ABN	Yes
		INI_ECAM_RCL_ALL	Bool	RCL ALL	Yes
		INI_ECAM_DISPCH	Bool	DISPCH	Yes
		PUSH_ECAM_STS	Bool	STS	Yes
		PUSH_ECAM_MORE	Bool	MORE	Yes
		INI_ECAM_SD_KNOB_INC/DEC	Bool	SD Knob Increment/Decrement	Yes

	INI_ECAM_SD_KNOB_PUSH	Bool	SD Knob Push	Yes
	PUSH_ECAM_x	Bool	ECAM PBs	Yes
	INI_ECAM_VIDEO	Bool	VIDEO PB	Yes
Lower Pedestal	INI_EMER_DESCENT_REQ	Bool	Arm EMER DES	No
	INI_WXR_ELEV_LEFT/RIGHT_UP/DN	Bool	Inc/Decrement Left/Right WXR Knob	Yes
	INI_WXR_ELEV_LEFT/RIGHT_PULL/PUSH	Bool	Push/Pull Left/Right WXR Knob	Yes
	INI_WXR_GAIN_LEFT/RIGHT_UP/DN	Bool	Inc/Decrement Left/Right WXR Gain Knob	Yes
	INI_WXR_GAIN_LEFT/RIGHT_PULL/PUSH	Bool	Push/Pull Left/Right WXR Gain Knob	
	INI_WXR_VD_AZIM_LEFT/RIGHT_UP/DN	Bool	Inc/Decrement Left/Right Azimuth Knob	Yes
	INI_WXR_VD_AZIM_LEFT/RIGHT_PULL/PUSH	Bool	Push/Pull Left/Right Azimuth Knob	Yes
	INI_tcas_mode	Number (0-2)	1 - NORM, 2 - ABV, 3 - BLW	No
	INI_tcas_mode_pedestal	Number (0-2)	1 - STBY, 2 - TA ONLY, 3 - TA/RA	No
	INI_GPWS_GS_STATE	Bool	GS Mode	No
	INI_WXR_SYS	Number (-1-2)	1 - Sys1, 2 - Sys2	No
	INI_XPDR_SYS	Number (-1-2)	1 - Sys1, 2 - Sys2	No
	INI_GRAVITY_GEAR_COVER	Bool		No
	INI_GRAVITY_GEAR_GUARD_1/2	Bool	Unlatch Left/Right Gravity Gear Extn Handle Guards	No
	INI_GRAVITY_GEAR_HANDLE_STATE	Number (0-2)	0 - Reset, 1 - Off, 2 - Down	No
	INI_CKPT_LT_FLOOD	Number (0-100)		No
	INI_CKPT_LT_DOME	Number (0-100)		No
	INI_CKPT_LT_INTEG	Number (0-100)		No
	INI_CKPT_LT_DU_MASTER_INHIBIT	Bool		No
	INI_CKPT_LT_DU_MASTER_BRT_INC/DEC	Bool		Yes
Overhead - Left Misc	INI_BATT_VOLTAGE_SELECTOR	Number (0-4)	Battery Voltage Selector	No
	INI_IR1/2/3_STATE	Bool	IR PB State	No
	INI_IRS1/2/3_STATE	Number (0-2)	IRS 1/2/3 Switch Position, 0 - OFF, 1 NAV, 2 ATT	No
	INI_ADR1/2/3_BUTTON	Bool	ADR PB State	No
	INI_PRIM1/2/3_STATUS	Bool	PRIM 1/2/3 Button State	No
	INI_ELT_SWITCH_GUARD	Bool		No
	INI_ELT_SWITCH	Bool		No
	INI_EMER_ELEC_GEN_STATUS	Bool		No
	INI_RAT1_SWITCH	Bool		Yes
	INI_GND_CTL	Bool		No
	INI_CREW_SUPPLY	Bool		No
	INI_EVAC_STATE	Bool	Evac Command	No
	INI_EVAC_SELECTOR_SWITCH	Bool	CAPT/CAPT & PURS	No
Overhead - Calls	INI_CALLS_PURS	Bool		Yes
	INI_CALLS_FLT_REST	Bool		Yes
	INI_CALLS_ALL	Bool		Yes
	INI_CALLS_CAB_REST	Bool		Yes
	INI_CALLS_FWD	Bool		Yes
	INI_CALLS_MID	Bool		Yes
	INI_CALLS_EXIT	Bool		Yes
	INI_CALLS_AFT	Bool		Yes
	INI_WIPER_SWITCH_LEFT/RIGHT	Number (0-5)	0 - INTMT SLOW, 1 - INTMT MEDIUM, 2 - INTMT FAST, 3 - OFF, 4 - SLOW, 5 - FAST	No
Head - Fire	INI_FIRE_ENG_1/2_FIRE_PB	Bool		No
	INI_FIRE_APU_FIRE_PB	Bool		No
	INI_FIRE_TEST	Bool		No

Overh	INI_FIRE_ENG_x_AGENT_y_DISCH	Bool	x = Engine Number, y = Agent Number	No
	INI_FIRE_APU_AGENT_DISCH	Bool		No
Overhead - Hyd	INI_HYD_SUPPLY_ENG_x_y	Bool	x = Engine Number, y = Green/Yellow as Appropriate	No
	INI_HYD_ENGx_y_STATE	Bool	x = Engine Number, y = Green/Yellow as Appropriate	No
Overhead - Fuel	INI_XFEED_TRANSFER_ON	Bool		No
	INI_XFEED_TRANSFER2_ON	Bool		No
	INI_INNER/OUTER_TANK_LEFT/RIGHT	Bool	Left/Right Main/Stby Pumps	No
	INI_CENTER_TANK_LEFT/RIGHT	Bool	Centre Left/Right Pumps	No
	INI_FUEL_CTR_TANK_FEED_MAN	Bool	Centre Tank Manual Feed	No
	INI_FUEL_TANK_TRANSFER_LEFT/RIGHT	Bool	Left/Right Transfer Pumps	No
Overhead - Elec	INI_BATTERY_1/2_SWITCH	Bool		No
	INI_BATTERY_EMER1/2_SWITCH	Bool		No
	INI_ELEC_SIDE_ISOL	Bool	Electrical Side Isolation	No
	INI_ELEC_ELM	Bool		No
	INI_ELEC_PAX_SYS	Bool		No
	INI_ELEC_GALLEY	Bool		No
	INI_COMMERCIAL1/2_ON	Bool		No
	INI_GENxy_IDG_STATE	Bool	x = Engine Number, y = A or B	No
	INI_GEN_xy_SWITCH	Bool	x = Engine Number, y = A or B	No
	INI_BUS_TIE	Bool		No
	INI_GEN_EXT_A/B_ONLINE	Bool		No
Overhead - Air	INI_AIR_PACK1/2_BUTTON	Bool		No
	INI_AIR_FLOW_MODE	Number (0-3)	0 - MAN, 1 - LOW, 2 - NORM, 3 - HIGH	No
	INI_TEMP_KNOB1/2	Number (0-100)	Cockpit/Cabin Temp Selectors	No
	INI_AIR_WINDSHIELD_DEFOG	Bool		No
	INI_AIR_BLEED_ENGx	Bool	x = Engine Number	No
	INI_AIR_HOT_AIRx	Bool	x = Engine Number	No
	INI_AIR_X_BLEED	Number (0-2)	0 - CLOSE, 1 - AUTO, 2 - OPEN	No
Overhead - Anti Ice	INI_RAM_AIR_STATE	Bool		No
	INI_WING_ANTI_ICE1_STATE	Bool	WAI state	No
	INI_ENG_ANTI_ICE1/2_STATE	Bool		No
	INI_PROBE_WINDOW_HEAT1_STATE	Bool	Probe & Window Heat 0 - AUTO, 1 - ON	No
Overhead - Cabin Press	INI_CABIN_PRESS_ALTITUDE_TARGET_INC/DEC	Bool	Inc/Decrement the Cabin Altitude Target	Yes
	INI_CABIN_PRESS_ALTITUDE_MANUAL_MODE	Bool	0 - AUTO, 1 - MAN	No
	INI_CABIN_PRESS_VS_MODE	Bool	0 - AUTO, 1 - MAN	No
	INI_CABIN_PRESS_VS_TARGET_INC/DEC	Bool	Inc/Decrement Cabin Altitude VS Target	Yes
	INI_DITCHING_STATE	Bool		No
Int & Ext Lights	INI_LIGHTS_STROBE	Number (0-2)	0 - OFF, 1 - AUTO, 2 - ON	No
	INI_LIGHTS_BEACON	Bool		No
	INI_LIGHTS_NAV	Number(0-2)	0 - OFF, 1 - 2, 2 - 1	No
	INI_LIGHTS_LOGO	Number(0-2)	0 - OFF, 1 - AUTO, 2 - ON	No
	INI_LIGHTS_WING	Bool		No
	INI_LIGHTS_LANDING	Bool		No
	INI_LIGHTS_NOSE	Number(0-2)	0 - OFF, 1 - TAXI, 2 - T.O	No

Overhead -	INI_LIGHTS_STBY_COMPASS	Number (0-2)	0 - OFF, 1 - ICE IND, 2 - STBY COMPASS & EYE REF	No
	INI_ANNT_SWITCH	Number (0-2)	0 - DIM, 1 - BRT, 2 - TEST	No
	INI_SEATBELTS_SWITCH	Number (0-2)	0 - OFF, 1 - AUTO, 2 - ON	No
	INI_NO_SMOKING_SWITCH	Number (0-2)	0 - OFF, 1 - AUTO, 2 - ON	No
	INI_SIGNS_NO_MOBILE	Number (0-2)	0 - OFF, 1 - AUTO, 2 - ON	No
	INI_EMER_EXIT_SWITCH	Number (0-2)	1 - OFF, 1 - ARM, 2 - ON	No
APU	INI_APU_MASTER_SWITCH	Bool		No
	INI_APU_START_BUTTON	Bool		No
Overhead - SURV & OIS	INI_SURV_ROW_ROP	Bool		No
	INI_SURV_TO_SURV	Bool		No
	INI_OIS_TO_AVNCS	Bool		No
	INI_OIS_CAB_DATA	Bool		No
	INI_OIS_GATELINK	Bool		No
Overhead - Gnd Hyd & F/Ctl	INI_HYD_ELEC2_OVERRIDE	Bool	Ground Green Elec Pump, 0 - Auto, 1 - On	No
	INI_HYD_ELEC2_STATE	Bool	Ground Green Elec Pump, 0 - Off, 1 - AUTO	No
	INI_HYD_ELEC1_OVERRIDE	Bool	Ground Yellow Elec Pump, 0 - Auto, 1 - On	No
	INI_HYD_ELEC1_STATE	Bool	Ground Yellow Elec Pump, 0 - Off, 1 - AUTO	No
	INI_PRIM/SEC2_STATUS	Bool		No
Overhead - Smoke & Vents	INI_ISOL_VALVE_FWD/AFT/BULK_BUTTON	Bool		No
	INI_TEMP_KNOB3/4	Number (0-100)	Forward/Aft Cargo Temp	No
	INI_CARGO_AIR_COND_HEATER	Bool	Cargo Air Heater	No
	INI_CARGO_SMOKE_AGENT_TO_FWD/AFT	Bool		No
	INI_AVNCS_EXTRACT	Bool		No
	INI_VENT_COOLING	Bool		No
	INI_VENT_CABIN_FANS	Bool		No
	INI_CAB_SMOKE_IFEC	Bool		No
Engine Manual Starters	INI_ENG1/2_MAN_START	Bool		No