

Guia: Acessar o Console da Huawei Cloud



Huawei Technologies Co., Ltd.

v3.7.1 — 28 de setembro de 2026 00:11

Sumário

1	Acessar o Console da Huawei Cloud	2
1.1	Acessar e navegar no Console	2
1.2	Explorar o Console	3
1.2.1	Visão geral do painel	3
1.2.2	Regiões disponíveis	3
2	Configurar credenciais para a CLI	5
2.1	Criar uma AK/SK	5
2.2	Declarar o provedor	5
2.3	Próximos passos	6
3	Limpeza	7
4	Paleta de Cores da Marca	8
5	Diagramas de Arquitetura	9
5.1	Diagrama de Sequência (PlantUML)	9
5.2	Fluxograma (Graphviz)	9
5.3	Fluxograma (Mermaid)	10
6	Histórico de versões	11



Informação

Este documento exemplifica o uso do template guide (`guide.cls`) para guias da Huawei Cloud. Ele demonstra todos os comandos e ambientes disponíveis: capa, sumário, objetivos, blocos de código, imagens, callouts, badge, changelog e o comando de caminho de menu.

Verificação de acentuação (PT-BR): á à â ã ç é ê í ó ô õ ú, Á À Â Ã Ç É Ê Í Ó Ô Õ Ú. Exemplos: São Paulo, análise, distribuída, avô, avó, Histórico, Órgão, Índice, Útil.

1

Acessar o Console da Huawei Cloud

Objetivo Geral: Este laboratório apresenta o acesso ao Console da Huawei Cloud, desde o login no portal até a navegação básica pelo painel de serviços. Ao concluir, você será capaz de autenticar-se na plataforma, selecionar a região desejada e localizar os principais serviços do catálogo.

Pré-requisitos:

- Conta IAM ativa na Huawei Cloud (com usuário e senha válidos).
- Navegador web atualizado (Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge).
- Acesso à internet e permissão para acessar o endpoint `console.huaweicloud.com`.

Informação

Este guia cobre o fluxo básico de acesso ao Console. Para operações avançadas, consulte a documentação oficial da Huawei Cloud.

1.1 Acessar e navegar no Console

Objetivo: Realizar o login no portal da Huawei Cloud e percorrer os elementos principais do Console: catálogo de serviços, seletor de região e área de notificações. **Passo a passo:**

1. Acesse a [Huawei Cloud](#) e, no canto superior direito, clique em **Console**.




Figura 1: Tela de login do Console

2. Informe o nome de usuário e a senha da sua conta IAM e clique em **Log In**. Se a conta tiver autenticação em dois fatores habilitada, informe o código enviado ao seu dispositivo.
3. Após o login, o painel principal do Console é exibido. No canto superior esquerdo, abra o catálogo de serviços clicando no ícone de menu e navegue até `menu:Console[Elastic Cloud Server]`.



4. No canto superior direito, selecione a região em que seus recursos serão criados (por exemplo, `sa-brazil-1`).

Informação

A região selecionada no Console define onde os novos recursos são provisionados. Recursos já existentes em outras regiões continuam visíveis apenas quando você alterna para a região correspondente.

Importante

A região não pode ser alterada para recursos já provisionados. Planeje a região antes de criar seus recursos.

1.2 Explorar o Console

1.2.1 Visão geral do painel

O painel do Console é organizado em três áreas principais: o catálogo de serviços (à esquerda), a área de trabalho central e a barra superior, onde ficam o seletor de região, o seletor de projeto e as notificações da conta. Use o catálogo para abrir qualquer serviço, como **Elastic Cloud Server (ECS)** ou **Object Storage Service (OBS)**.

1.2.1.1 Regiões e projetos

Cada região pode conter múltiplos projetos IAM. O seletor de projeto, ao lado do seletor de região, permite isolar recursos por equipe ou finalidade. O parâmetro **region** do provedor Terraform deve corresponder exatamente ao identificador da região escolhida aqui, por exemplo `sa-brazil-1`.

1.2.2 Regiões disponíveis

A tabela abaixo lista as regiões suportadas para o Brasil e América Latina:

Região	Localidade	Código
São Paulo	Brasil	<code>sa-brazil-1</code>
Santiago	Chile	<code>la-south-2</code>
Outras regiões podem ser habilitadas sob demanda no seletor de região do Console.		

Tabela 1: Regiões disponíveis na Huawei Cloud

[Espaço reservado para imagem]

Arquivo: `assets/console-regions.png`

Descrição: Captura de tela do seletor de região no Console

Coloque o arquivo de imagem no caminho acima e substitua este comando por

*`\image{assets/console-regions.png}` ou
`\imagecap{assets/console-regions.png}{caption}`.*

2

Configurar credenciais para a CLI

Objetivo Geral: Este capítulo mostra como obter um par de chaves de acesso (AK/SK) no Console e declarar o provedor da Huawei Cloud em um arquivo de configuração, preparando o ambiente para uso com a CLI e com ferramentas de Infraestrutura como Código.

Pré-requisitos:

- Acesso ao Console da Huawei Cloud concluído no Capítulo 1.
 - Permissão IAM para criar credenciais de acesso.
 - terraform instalado localmente (versão 1.0 ou superior).
-

2.1 Criar uma AK/SK

Objetivo: Gerar um par de Access Key ID / Secret Access Key para autenticar ferramentas externas na Huawei Cloud. No Console, clique no nome do usuário, no canto superior direito, e abra **My Credentials**. Na seção **Access Keys**, clique em **Create Access Key** e baixe o arquivo gerado. Guarde o arquivo em local seguro: a Secret Access Key é exibida apenas uma vez.

2.2 Declarar o provedor

Passo a passo:

1. Crie um arquivo chamado **provider.tf** no diretório do seu projeto com o seguinte conteúdo:

```
terraform {
  required_providers {
    huaweicloud = {
      source = "huaweicloud/huaweicloud"
      version = ">= 1.60.0"
    }
  }
}

provider "huaweicloud" {
  region      = "sa-brazil-1"
  access_key  = "SUA_ACCESS_KEY_AQUI"
  secret_key  = "SUA_SECRET_KEY_AQUI"
}
```

Substitua os valores de **access_key** e **secret_key** pelas credenciais obtidas na seção anterior. Alternativamente, você pode incluir o código a partir de um arquivo externo:

```
#!/bin/bash
# Example: verify an ECS instance is reachable and running
# Usage: ./check-ecs.sh <EIP>

EIP="${1:?Usage: check-ecs.sh <EIP>}"

echo "Checking instance at $EIP ..."
ssh -i ~/.ssh/huawei_key.pem "ubuntu@$EIP" << 'EOF'
  uname -a
  df -h
  systemctl is-active nginx
EOF

echo "Done."
```

2. No terminal, na pasta do projeto, inicialize o diretório de trabalho do terraform:

```
terraform init
terraform plan
```

Informação

Nunca versione o arquivo **provider.tf** com credenciais reais. Use variáveis de ambiente ou um arquivo de estado ignorado pelo controle de versão.

2.3 Próximos passos

Com o provider declarado, você pode começar a definir recursos no terraform. Para conhecer todos os recursos disponíveis, consulte a documentação oficial em [Huawei Cloud Provider](#).

Dica

Use `terraform validate` para verificar a sintaxe antes de aplicar as alterações.

Exemplo

Informação

Este guia é um exemplo de uso do template `guide.cls`; ajuste os textos, imagens e blocos de código conforme o fluxo real do seu guia.

3

Limpeza

Objetivo Geral: Remover os recursos criados neste laboratório para evitar cobranças contínuas.

Passo a passo:

1. No Console, navegue até **Elastic Cloud Server**.
2. Selecione a instância `web-server-01`, clique em **More** e escolha **Delete**.
3. Confirme a exclusão. Opcionalmente, libere o EIP se ele foi dedicado.

Informação

Se você usou o Terraform, execute `terraform destroy` em vez disso para remover todos os recursos declarados na configuração.

4

Paleta de Cores da Marca

O template define cores auxiliares da marca alinhadas às Diretrizes de Marca da Huawei Cloud:

Cor	HEX	Pantone	Amostra
Rose Red	#C40054	7636	
Dark Red	#7F0001	483C	
Orange	#ED6D00	165C	
Yellow	#FCC800	7406C	
Green	#62B230	3501C	
Blue	#30B5C5	2227C	

5

Diagramas de Arquitetura

Esta seção demonstra suporte a diagramas inline usando blocos de diagrama AsciiDoc. Os diagramas são convertidos para imagens durante o build.

5.1 Diagrama de Sequência (PlantUML)



Diagrama 1: Diagrama de sequência da criação de ECS

5.2 Fluxograma (Graphviz)



Diagrama 2: Fluxograma do processo de implantação

5.3 Fluxograma (Mermaid)



Diagrama 3: Fluxograma de autenticação de solicitação

6

Histórico de versões

-
- | | |
|---|-------------------|
| 3.7.1 | <i>2026-09-28</i> |
| <ul style="list-style-type: none">• Corrigida a capitalização do texto da capa: “CO., LTD” → “Co., Ltd.” | |
| 3.7.0 | <i>2026-09-23</i> |
| <ul style="list-style-type: none">• Adicionada uma linha com mesclagem de colunas (3+1) na tabela de regiões disponíveis, demonstrando o suporte a <code>colspan</code> do <code>hutable</code>. | |
| 3.6.3 | <i>2026-09-22</i> |
| <ul style="list-style-type: none">• Revisão de idioma: cabeçalhos de tabela “Cor”/“Amostra” (antes “Color”/“Sample”), “Infraestrutura como Código” (antes “Infrastructure as Code”) e título de seção “Declarar o provedor” (antes “Declarar o provider”). | |
| 3.6.2 | <i>2026-09-22</i> |
| <ul style="list-style-type: none">• Corrigido o exemplo de código de arquivo externo: o <code>passthrough</code> inline quebrado foi substituído pelo <code>role de bloco</code> <code>[.codefile]</code> (o conteúdo do script agora <code>renderiza</code>) e corrigida a indentação da continuação da lista. | |
| 3.6.1 | <i>2026-09-19</i> |
| <ul style="list-style-type: none">• Corrigidas as datas do histórico de versões — <code>\today</code> substituído pelas datas reais de lançamento. | |
| 3.6.0 | <i>2026-09-16</i> |
| <ul style="list-style-type: none">• Adicionado <code>\setdocauthors</code> para demonstrar o recurso de autores na capa. | |
| 1.10.0 | <i>2026-09-10</i> |
| <ul style="list-style-type: none">• Atualização para modelo base v3.0.1 — correções menores (auto-descoberta de testes, textos de ajuda, comentários, CI). | |
| 1.9.0 | <i>2026-09-09</i> |
| <ul style="list-style-type: none">• Atualização para modelo base v3.0.0 — refatoração modular do pipeline (fábrica Lua compartilhada, lógica DOCX compartilhada, auto-descoberta do sistema de build). | |
| 1.8.0 | <i>2026-09-05</i> |
| <ul style="list-style-type: none">• Atualização do modelo base v2.16.0 — correções do filtro Lua e melhorias no sistema de build. | |
| 1.7.0 | <i>2026-08-17</i> |
| <ul style="list-style-type: none">• Adicionar capítulo de Limpeza para paridade com a amostra em inglês. | |
| 1.6.0 | <i>2026-08-12</i> |

- O ambiente `changelog` agora emite seu próprio cabeçalho de seção; `[nochangelog]` suprime cabeçalho e entradas em um único comando.

1.5.2 2026-08-12

- Adicionada linha de verificação de acentuação PT-BR no infobox do exemplo (exercita todos os acentos do português).

1.5.1 2026-08-12

- Correção de centralização e preenchimento de cor das linhas do `hutable`: uso de `\hline` para que o `colortbl` preencha as cores até as bordas.

1.5.0 2026-08-12

- Novo ambiente `hutable`: tabelas com grade completa, cabeçalho vermelho Huawei e linhas alternadas.
- Floats agora usam `[H]` como posicionamento padrão, então tabelas e figuras aparecem na ordem do código-fonte.

1.4.1 2026-08-10

- Título da seção H1 reduzido de 27pt para 20pt.

1.4.0 2026-08-10

- Tamanho padrão de imagem aumentado: largura 65% → 90% da largura do texto, altura 40% → 50% da altura do texto.

1.3.0 2026-08-10

- Aumentado o título da seção H1 (18pt → 27pt, 50% maior).
- A opção `nochangelog` agora oculta versão, data e hora na capa.
- A data do documento passa a usar `\today` (data de compilação).

1.2.1 2026-08-09

- Revertidos marcadores `/ActualText` — quebraram renderização de blocos de código.

1.2.0 2026-08-09

- Adicionadas opções de tamanho (key-value) para `\image` e `\imagecap` — `width` e `height` podem ser definidos independentemente.

1.1.3 2026-08-09

- Corrigida cópia de URLs em blocos de código — desabilitadas ligaturas de programação (`ca1t`) do Cascadia Code que convertiam `//` em `>>` ao copiar.

1.1.2 2026-08-09

- Corrigida renderização de itálico — HarmonyOS Sans e Cascadia Code não têm itálico; habilitado `slant` sintético (`AutoFakeSlant`).

1.1.1 2026-08-08

- Alteradas as legendas de tabelas e figuras para preto (era vermelho Huawei).



1.1.0

2026-08-08

- Adicionada formatação de tabelas estilo Huawei: cabeçalho vermelho, cores alternadas e bordas.

1.0.0

2026-08-05

- Versão inicial.
 - Adicionados callout boxes e badge.
-