

Guia: Acessar o Console da Huawei Cloud



Huawei Technologies CO., LTD

João Silva, Maria Santos

v3.6.0 — 11 de setembro de 2026 11:53

Sumário

1	Acessar o Console da Huawei Cloud	2
1.1	Acessar e navegar no Console	2
1.2	Explorar o Console	3
1.2.1	Visão geral do painel	3
1.2.2	Regiões disponíveis	3
2	Configurar credenciais para a CLI	5
2.1	Criar uma AK/SK	5
2.2	Declarar o provider	5
2.3	Próximos passos	6
3	Limpeza	7
4	Histórico de versões	8



Informação

Este documento exemplifica o uso do `template guide.cls` para guias da Huawei Cloud. Ele demonstra todos os comandos e ambientes disponíveis: capa, sumário, objetivos, blocos de código, imagens, callouts, badge, changelog e o comando `\menu` para caminhos de menu.

Verificação de acentuação (PT-BR): á à â ã ç é ê í ó ô õ ú, Á À Â Ã Ç É Ê Í Ó Ô Õ Ú. Exemplos: São Paulo, análise, distribuída, avô, avó, Histórico, Órgão, Índice, Útil.

1

Acessar o Console da Huawei Cloud

Objetivo Geral: Este laboratório apresenta o acesso ao Console da Huawei Cloud, desde o login no portal até a navegação básica pelo painel de serviços. Ao concluir, você será capaz de autenticar-se na plataforma, selecionar a região desejada e localizar os principais serviços do catálogo.

Pré-requisitos:

- Conta IAM ativa na Huawei Cloud (com usuário e senha válidos).
- Navegador web atualizado (Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge).
- Acesso à internet e permissão para acessar o endpoint `console.huaweicloud.com`.

Informação

Este guia cobre o fluxo básico de acesso ao Console. Para operações avançadas, consulte a documentação oficial da Huawei Cloud.

1.1 Acessar e navegar no Console

Objetivo: Realizar o login no portal da Huawei Cloud e percorrer os elementos principais do Console: catálogo de serviços, seletor de região e área de notificações.

Passo a passo:

1. Acesse a [Huawei Cloud](#) e, no canto superior direito, clique em **Console**.




Figura 1: Tela de login do Console.

2. Informe o nome de usuário e a senha da sua conta IAM e clique em **Log In**. Se a conta tiver autenticação em dois fatores habilitada, informe o código enviado ao seu dispositivo.
3. Após o login, o painel principal do Console é exibido. No canto superior esquerdo, abra o catálogo de serviços clicando no ícone de menu e navegue até **Console** → **Elastic Cloud Server**.



4. No canto superior direito, selecione a região em que seus recursos serão criados (por exemplo, `sa-brazil-1`).

A região selecionada no Console define onde os novos recursos são provisionados. Recursos já existentes em outras regiões continuam visíveis apenas quando você alterna para a região correspondente.

Importante

A região não pode ser alterada para recursos já provisionados. Planeje a região antes de criar seus recursos.

1.2 Explorar o Console

1.2.1 Visão geral do painel

O painel do Console é organizado em três áreas principais: o catálogo de serviços (à esquerda), a área de trabalho central e a barra superior, onde ficam o seletor de região, o seletor de projeto e as notificações da conta. Use o catálogo para abrir qualquer serviço, como **Elastic Cloud Server (ECS)** ou **Object Storage Service (OBS)**.

1.2.1.1 Regiões e projetos

Cada região pode conter múltiplos projetos IAM. O seletor de projeto, ao lado do seletor de região, permite isolar recursos por equipe ou finalidade. O parâmetro `region` do provedor Terraform deve corresponder exatamente ao identificador da região escolhida aqui, por exemplo `sa-brazil-1`.

1.2.2 Regiões disponíveis

A tabela abaixo lista as regiões suportadas para o Brasil e América Latina:

Região	Localidade	Código
São Paulo	Brasil	<code>sa-brazil-1</code>
Santiago	Chile	<code>la-south-2</code>

Tabela 1: Regiões disponíveis na Huawei Cloud.

[Image placeholder]

File: assets/console-regions.png

Description: Captura de tela do seletor de região no Console

Place the image file at the path above, then replace this command with

*`\image{assets/console-regions.png}` or
`\imagecap{assets/console-regions.png}{caption}`.*

2

Configurar credenciais para a CLI

Objetivo Geral: Este capítulo mostra como obter um par de chaves de acesso (AK/SK) no Console e declarar o provedor da Huawei Cloud em um arquivo de configuração, preparando o ambiente para uso com a CLI e com ferramentas de Infrastructure as Code.

Pré-requisitos:

- Acesso ao Console da Huawei Cloud concluído no Capítulo 1.
 - Permissão IAM para criar credenciais de acesso.
 - `terraform` instalado localmente (versão 1.0 ou superior).
-

2.1 Criar uma AK/SK

Objetivo: Gerar um par de Access Key ID / Secret Access Key para autenticar ferramentas externas na Huawei Cloud.

No Console, clique no nome do usuário, no canto superior direito, e abra **My Credentials**. Na seção **Access Keys**, clique em **Create Access Key** e baixe o arquivo gerado. Guarde o arquivo em local seguro: a Secret Access Key é exibida apenas uma vez.

2.2 Declarar o provider

Passo a passo:

1. Crie um arquivo chamado `provider.tf` no diretório do seu projeto com o seguinte conteúdo:

```
terraform {
  required_providers {
    huaweicloud = {
      source = "huaweicloud/huaweicloud"
      version = ">= 1.60.0"
    }
  }
}

provider "huaweicloud" {
  region      = "sa-brazil-1"
  access_key  = "SUA_ACCESS_KEY_AQUI"
  secret_key  = "SUA_SECRET_KEY_AQUI"
```

```
}
```

Substitua os valores de `access_key` e `secret_key` pelas credenciais obtidas na seção anterior. Alternativamente, você pode incluir o código a partir de um arquivo externo:

```
#!/bin/bash
# Example: verify an ECS instance is reachable and running
# Usage: ./check-ecs.sh <EIP>

EIP="${1:?Usage: check-ecs.sh <EIP>}"

echo "Checking instance at $EIP ..."
ssh -i ~/.ssh/huawei_key.pem "ubuntu@$EIP" << 'EOF'
    uname -a
    df -h
    systemctl is-active nginx
EOF

echo "Done."
```

2. No terminal, na pasta do projeto, inicialize o diretório de trabalho do terraform:

```
terraform init
terraform plan
```

Nunca versione o arquivo `provider.tf` com credenciais reais. Use variáveis de ambiente ou um arquivo de estado ignorado pelo controle de versão.

2.3 Próximos passos

Com o provider declarado, você pode começar a definir recursos no terraform. Para conhecer todos os recursos disponíveis, consulte a documentação oficial em [Huawei Cloud Provider](#).

Dica

Use `terraform validate` para verificar a sintaxe antes de aplicar as alterações.

Exemplo

Este guia é um exemplo de uso do `template guide.cls`; ajuste os textos, imagens e blocos de código conforme o fluxo real do seu guia.

3

Limpeza

Objetivo Geral: Remover os recursos criados neste laboratório para evitar cobranças contínuas.

Passo a passo:

1. No Console, navegue até **Elastic Cloud Server**.
2. Selecione a instância web-server-01, clique em **More** e escolha **Delete**.
3. Confirme a exclusão. Opcionalmente, libere o EIP se ele foi dedicado.

Se você usou o Terraform, execute `terraform destroy` em vez disso para remover todos os recursos declarados na configuração.

4

Histórico de versões

3.6.0 11 de setembro de 2026

- Adicionado `\setdocauthors` para demonstrar o recurso de autores na capa.

1.10.0 11 de setembro de 2026

- Atualização para modelo base v3.0.1 — correções menores (auto-descoberta de testes, textos de ajuda, comentários, CI).

1.9.0 11 de setembro de 2026

- Atualização para modelo base v3.0.0 — refatoração modular do pipeline (fábrica Lua compartilhada, lógica DOCX compartilhada, auto-descoberta do sistema de build).

1.8.0 11 de setembro de 2026

- Atualização do modelo base v2.16.0 — correções do filtro Lua e melhorias no sistema de build.

1.7.0 2026-08-17

- Adicionar capítulo de Limpeza para paridade com a amostra em inglês.

1.6.0 2026-08-12

- O ambiente `changelog` agora emite seu próprio cabeçalho de seção; `[nochangelog]` suprime cabeçalho e entradas em um único comando.

1.5.2 2026-08-12

- Adicionada linha de verificação de acentuação PT-BR no infobox do exemplo (exercita todos os acentos do português).

1.5.1 2026-08-12

- Correção de centralização e preenchimento de cor das linhas do `hutable`: uso de `\hline` para que o `colortbl` preencha as cores até as bordas.

1.5.0 2026-08-12

- Novo ambiente `hutable`: tabelas com grade completa, cabeçalho vermelho Huawei e linhas alternadas.
- Floats agora usam `[H]` como posicionamento padrão, então tabelas e figuras aparecem na ordem do código-fonte.

1.4.1 2026-08-10

- Título da seção H1 reduzido de 27pt para 20pt.

1.4.0*2026-08-10*

- Tamanho padrão de imagem aumentado: largura 65% → 90% da largura do texto, altura 40% → 50% da altura do texto.

1.3.0*2026-08-10*

- Aumentado o título da seção H1 (18pt → 27pt, 50% maior).
- A opção `nochangeLog` agora oculta versão, data e hora na capa.
- A data do documento passa a usar `\today` (data de compilação).

1.2.1*2026-08-09*

- Revertidos marcadores `/ActualText` — quebraram renderização de blocos de código.

1.2.0*2026-08-09*

- Adicionadas opções de tamanho (key-value) para `\image` e `\imagecap` — `width` e `height` podem ser definidos independentemente.

1.1.3*2026-08-09*

- Corrigida cópia de URLs em blocos de código — desabilitadas ligaturas de programação (`ca1t`) do Cascadia Code que convertiam `//` em `) )` ao copiar.

1.1.2*2026-08-09*

- Corrigida renderização de itálico — HarmonyOS Sans e Cascadia Code não têm itálico; habilitado `slant` sintético (`AutoFakeSlant`).

1.1.1*2026-08-08*

- Alteradas as legendas de tabelas e figuras para preto (era vermelho Huawei).

1.1.0*2026-08-08*

- Adicionada formatação de tabelas estilo Huawei: cabeçalho vermelho, cores alternadas e bordas.

1.0.0*2026-08-05*

- Versão inicial.
 - Adicionados callout boxes e badge.
-