

U 盘客户端（Usafe）安装手册

北京安得和众科技有限责任公司

2025 年 8 月

目 录

1. U 盘客户端安装	3
2. 运行 U 盘客户端	6
3. 在线更新策略	7
4. 离线导入策略	8
5. 客户端退出	10
6. 环境清理	11
7. 解除 USB 设备授权	12

1. U 盘客户端安装

- 1、制作 U 盘客户端前，需将移动设备格式化，且移动客户端不支持多个分区；
- 2、U 盘客户端安装程序，如下图所示：

移动客户端			
名称	修改日期	类型	大小
U Safe_Setup	2024/8/30 15:39	应用程序	39,756 KB

- 3、右键以管理员权限打开 U 盘客户端安装程序，弹出安装导航界面，选择【开始安装】，如下图所示：



- 4、点击【开始安装】，在弹出的【选择盘符】窗口中选择需要安装的盘符，安装存放U 盘客户端程序文件。如下图所示：

选择盘符

温馨提示：U盘客户端只支持在U盘或移动硬盘中进行安装！

选择移动存储盘符

F: ▼

确定

取消

提示：U 盘客户端只支持移动设备，不支持安装在本地磁盘。

- 5、选择【确定】，安装程序开始执行文件复制过程，安装过程需要 1 至 3 分钟，请务必确保移动设备连接正常，否则会导致 U 盘客户端安装失败；




- 6、安装完毕后，安装程序弹出提示信息，U 盘客户端安装成功。安装过程中请不要插拔移动设备，以免造成读写失败导致磁盘损坏。如下图所示：



7、至此，U 盘客户端安装成功。

2. 运行 U 盘客户端

1、U 盘客户端安装完毕后，移动设备内会生成 U 盘客户端的启动程序，如下图所示：




2、双击启动程序 Usafe.exe，此时会将 U 盘客户端启动，在托盘中也可查看到 U 盘客户端图标，如图所示：



3. 在线更新策略

- 1、 点击客户端托盘-系统设置，输入服务器的 IP 地址，点击确定，如图所示：



- 2、 输入账号密码进行登录(登陆前请参照服务器操作手册,新建用户、配置策略信息),
此步骤为初始化获取用户策略。



- 3、 登录成功后，自动获取到登录用户的策略，可以开始加解密操作。

4. 离线导入策略

1、 登录数据安全服务平台，点击工作台-离线工作-U 盘客户端，如下图所示：




2、 在客户端终端点击导入策略，将终端 KEY 导出



3、 将步骤 2 中导出的终端 KEY 导入到制作时登录的用户信息里面，此时完成了终端

和用户的绑定（只需要操作一次，后续更新策略可以直接导出授权）



4、 策略更新后，点击导出授权

为设备 DESKTOP-QJ52ACA 导出授权(192.168.2.139)

有效时间 ☒ 永久 ☐ 自定义

即将导出授权的应用

提示：当您确认导出授权应用之后，系统将会扣除对应的应用可用授权数，如果设备不再使用可以选择导出U盘客户端机器码，然后再将U盘客户端机器码文件导入到平台来释放授权。



文件加密服务

5、将导出的授权再导入到移动客户端，完成移动客户端的策略更新。



5. 客户端退出

说明：退出客户端，即客户端程序退出并停止加解密服务，驱动文件和配置文件保持不变，下次登录自动识别，无需再次加载，可以直接执行登录操作。

- 1、关闭已打开的密文数据；
- 2、点击 U 盘客户端托盘
- 3、点击托盘菜单中退出客户端。至此可成功退出登录用户。

6. 环境清理

- 1、U 盘客户端登录用户退出后，如需要退出当前机器，客户端需进行环境清理（不然此终端有加密环境残留，可能会导致文件加密）
- 2、点击客户端托盘-清理环境，待客户端托盘消失后，拔出移动设备。下次可以再接入任意机器使用。



7. 解除 USB 设备授权

1、从终端重新导出 key



2、从服务器平台 U 盘客户端列表界面，查询到对应用户名下的 USB 设备，选择“解除 USB 设备”按钮，导入刚从终端导出的机器码即可



3、导入成功后，即可解除该 USB 设备授权。

