


cc switch 切换 claude code/codex cli 代理

1. 下载并安装 cc switch

地址: [Releases · farion1231/cc-switch](#)



安装 CC Switch 之前, 如果有用过 **codex** / claude code, 软件会自动扫描已有配置

图中的 **default** 是自动扫描的默认配置 (之前如有登录过 **codex** 官方账号), 不要删除! 不要编辑!

2. 创建 API KEY

1、添加令牌

- 控制台
- 数据看板
- 令牌管理
- 使用日志
- 任务日志
- 个人中心
- 钱包管理
- 个人设置
- 管理员
- 渠道管理
- 订阅管理
- 模型管理
- 模型部署
- 兑换码管理
- 用户管理

令牌管理

添加令牌

复制所选令牌

删除所选令牌

☐	名称	状态	剩余额度/总额度	分组	密钥
☐	生图专用key	已启用	无额度	image 1x	sk-XhCt*****0t7

新建 创建新的令牌

×



基本信息

设置令牌的基本信息

名称 *

名称随便-

令牌分组

令牌分组，默认为用户的分组

Claude Code-kiro

相对稳定kiro渠道，1M上下文+5m缓存，在cc中高缓存。

0.8x 倍率

Claude Code-稳定

MAX号池。【仅限CC官方CLI和VS Code插件使用】

2.3x 倍率

Codex

Codex Plus渠道，第三方客户端可能无缓存或未适配（如OpenCodex），不建议；不支持fast

0.2x 倍率

Gemini

0.2x 倍率

Gemini-cli-反重力

可用于Gemini CLI，缓存低慎重

0.2x 倍率

金额

¥ 0.000000

对应分组创建的密钥只能用对应的模型

• 使用原生额度输入

无限额度

比如codex 分组就是能用gpt的模型

令牌的额度仅用于限制令牌本身的最大额度使用量，实际的使用受到账户的剩余额度限制



访问限制

设置令牌的访问限制

模型限制列表

提交

取消



基本信息

设置令牌的基本信息

名称 *

名称随便-codex 专用分组

令牌分组

Codex Plus渠道，第三方客户端可能无缓存或未适配（如OpenCode），不建议; ...

过期时间 *

过期时间快捷设置

1970-01-01 07:59:59

永不过期

一个月

一天


一小时

新建数量 *

到这就创建了一个 codex （GPT） 的分组密钥

3.Codex 配置

3.1 自定义 codex 配置



3.2 填写配置参数

codex 分组的 key 只能用于请求 openai 的相关模型！！
claude code 分组的 key 只能用于请求 claude 的相关模型！！

API KEY:


Bash

```
1 # 你自己的apikey  
2 sk-xxxx
```

API 请求地址:

Bash


```
1 https://ai.cccbug.cc/v1
```



3.3 启用配置

-切换配置前请关闭codex cli



切换 cccbug 站apikey 配置



4. Claude Code 配置


4.1 创建 Claude API KEY

Claude Code 开头的令牌分组只能用 Claude 相关模型，比如 opus4.6 sonnet4.6 等



4.2 配置 CC Switch

选择 Claude Code 分组，点击 **+** 号



API KEY:

Bash

1 sk-xxxx # 你自己创建的

API 请求地址:

Bash

1 https://ai.cccbug.cc

4.3 填写信息

添加新供应商

Claude 供应商

统一供应商

预设供应商

自定义配置

Claude Official

胜算云

PatwayAI

火山Agentplan

BytePlus

DouBaoSeed

Gemini Native

DeepSeek

Zhipu GLM

Zhipu GLM en

Baidu Qianfan Coding Plan

Bailian

Bailian For Coding

Kimi

Kimi For Coding

StepFun

StepFun en

ModelScope

KAT-Coder

Longcat

MiniMax

MiniMax en

BailLing

AlHubMix

SiliconFlow

SiliconFlow en

DMXAPI

PackyCode

ClaudeAPI

ClaudeCN

RunAPI

RelaxyCode

Cubence

AlGoCode

RightCode

AlCodeMirror

AlCoding

CrazyRouter

SSSAIcode

优云智算

优云智算Coding Plan

Micu

CTok.ai

E-FlowCode

LionCCAPI

OpenRouter

TheRouter

Novita AI

GitHub Copilot

Codex

LemonData

Nvidia

PIPELLM

Xiaomi MIMo

AWS Bedrock (AKSK)

AWS Bedrock (API Key)

自定义配置需手动填写所有必要字段

C

供应商名称

ccbug

官网链接

https://ai.ccbug.cc

API Key

.....

请求地址

完整 URL

https://ai.ccbug.cc

备注

例如：公司专用账号

填写相关信息，注意请求地址和codex是不一样的，不要混用

填写来自 Claude API 的服务端点地址，不要以斜杠结尾

取消

+

添加

4.4 配置模型

添加新供应商

请求地址

完整 URL

https://ai.ccbug.cc

管理与测速

填写兼容 Claude API 的服务端点地址，不要以斜杠结尾

高级选项

API 格式

Anthropic Messages (原生)

选择供应商 API 的输入格式

认证字段

ANTHROPIC_AUTH_TOKEN (默认)

选择写入配置的认证环境变量名

模型映射

显示名称只影响 /model 菜单；1M 只是给 Claude Code 的上下文能力声明。

模型角色	显示名称	实际请求模型	声明支持 1M
Sonnet	ZhipuAI/GLM-5	ZhipuAI/GLM-5	1M
Opus	ZhipuAI/GLM-5	ZhipuAI/GLM-5	1M
Haiku	ZhipuAI/GLM-5	ZhipuAI/GLM-5	

默认兜底模型

仅在 Claude Code 请求没有明确落到 Sonnet、Opus 或 Haiku 角色时使用；通常可以留空。

配置 JSON

☐ 隐藏 AI 署名

☐ Teammates 模式

☐ 启用 Tool Search

☐ 最大强度思考

☐ 禁用自动升级

一键设置

获取模型列表

1. 点击获取模型

2. 下拉填写想用的模型

vertex-ai

claude-haiku-4-5-20251001

claude-opus-4-5-20251101

claude-opus-4-6

claude-opus-4-7

claude-sonnet-4-5-20250929

claude-sonnet-4-6

取消

+ 添加

参考配置

模型映射

显示名称只影响 /model 菜单；1M 只是给 Claude Code 的上下文能力声明。

模型角色	显示名称	实际请求模型	声明支持 1M
Sonnet	claude-sonnet-4-6	claude-sonnet-4-6	1M
Opus	claude-opus-4-7	claude-opus-4-7	1M
Haiku	claude-haiku-4-5-20251001	claude-haiku-4-5-20251001	

4.5 启用配置

