

CSU-01: Logar

Caso de Uso: Logar

Identificador: CSU-01

Atores Envolvidos: Viewer, Editor, Owner

Sumário: Esta funcionalidade permite que o usuário previamente cadastrado autentique-se na plataforma, obtendo acesso às funcionalidades disponíveis.

Precondição:

- O usuário deverá estar previamente cadastrado no sistema.

Fluxo Principal:

- O usuário acessa a tela de login;
- O usuário insere suas credenciais (e-mail e senha);
- O usuário submete as informações;
- O usuário é redirecionado para a tela de listagem de projetos (CSU-03).

Exceção:

- Credenciais inválidas: Caso as credenciais informadas sejam inválidas, será mostrada uma mensagem de erro ao usuário.
- Erro de instabilidade dos servidores: Caso algum erro ocorra nos servidores, será apresentada uma mensagem explicando que houve alguma falha de comunicação no sistema e encorajando o usuário a tentar novamente mais tarde.

Pós-Condição:

- O usuário poderá acessar as funcionalidades que o perfil de sua conta permitir.

CSU-02: Criar Projeto

Caso de Uso: Criar Projeto

Identificador: CSU-02

Atores Envolvidos: Owner

Sumário: Esta funcionalidade permite que o usuário crie um novo projeto na plataforma, tornando-se automaticamente o proprietário do projeto criado.

Precondição:

- O usuário deverá estar autenticado no sistema (CSU-01).

Fluxo Principal:

- O usuário acessa a opção de criar um novo projeto na interface;
- O usuário preenche as informações do projeto, como nome e descrição;
- O usuário confirma a criação do projeto;
- O projeto é criado e o usuário é redirecionado à tela de listagem de projetos (CSU-03).

Exceção:

- Dados inválidos: Caso algum dado informado seja inválido ou campo obrigatório esteja em branco, será exibida uma mensagem de erro ao usuário.
- Erro de instabilidade dos servidores: Caso algum erro ocorra nos servidores, será apresentada uma mensagem explicando que houve alguma falha de comunicação no sistema e encorajando o usuário a tentar novamente mais tarde.

Pós-Condição:

- O novo projeto estará disponível na listagem de projetos (CSU-03) e o usuário poderá gerenciá-lo.

CSU-03: Listar Projetos

Caso de Uso: Listar Projetos

Identificador: CSU-03

Atores Envolvidos: Viewer, Editor, Owner

Sumário: Esta funcionalidade permite que o usuário autenticado visualize todos os projetos aos quais tem acesso como visualizador ou colaborador.

Precondição:

- O usuário deverá estar autenticado no sistema (CSU-01).

Fluxo Principal:

- Após a autenticação (CSU-01), o usuário é redirecionado à tela de listagem de projetos;
- Os projetos aos quais o usuário tem acesso são exibidos.

Exceção:

- Erro de instabilidade dos servidores: Caso algum erro ocorra nos servidores, será apresentada uma mensagem explicando que houve alguma falha de comunicação no sistema e encorajando o usuário a tentar novamente mais tarde.

Pós-Condição:

- O usuário poderá selecionar um projeto para visualizar seu diagrama ER (CSU-06).
- Caso o usuário possua o perfil de Owner, poderá também criar projetos (CSU-02), editar projetos (CSU-04) e removê-los (CSU-05).

CSU-04: Editar Projeto

Caso de Uso: Editar Projeto

Identificador: CSU-04

Atores Envolvidos: Owner

Sumário: Esta funcionalidade permite que o usuário edite as informações de um projeto existente ao qual é proprietário.

Precondição:

- O usuário deverá estar autenticado no sistema;
- O projeto a ser editado deverá existir na plataforma;
- O usuário deverá acessar o projeto pela tela de listagem (CSU-03).

Fluxo Principal:

- O usuário acessa a tela de listagem de projetos (CSU-03);
- O usuário seleciona o projeto que deseja editar;
- A tela de edição do projeto é exibida com os dados atuais;
- O usuário altera as informações desejadas do projeto;
- O usuário pode adicionar membros ao projeto (CSU-08) e gerenciar a lista de membros existentes (CSU-09);
- O usuário confirma as alterações;
- As alterações são persistidas.

Exceção:

- Dados inválidos: Caso algum dado informado seja inválido, será exibida uma mensagem de erro ao usuário.
- Projeto não encontrado: Caso o projeto selecionado não exista na plataforma, será apresentada uma mensagem de erro indicando o ocorrido.
- Erro de instabilidade dos servidores: Caso algum erro ocorra nos servidores, será apresentada uma mensagem explicando que houve alguma falha de comunicação no sistema e encorajando o usuário a tentar novamente mais tarde.

Pós-Condição:

- O projeto estará atualizado com as novas informações na plataforma.

CSU-05: Remover Projeto

Caso de Uso: Remover Projeto

Identificador: CSU-05

Atores Envolvidos: Owner

Sumário: Esta funcionalidade permite que o usuário remova um projeto existente da plataforma, excluindo todos os seus dados associados.

Precondição:

- O usuário deverá estar autenticado no sistema;
- O projeto a ser removido deverá existir na plataforma;
- O usuário deverá acessar o projeto pela tela de listagem (CSU-03).

Fluxo Principal:

- O usuário acessa a tela de listagem de projetos (CSU-03);
- O usuário seleciona o projeto que deseja remover;
- O usuário aciona a opção de remoção do projeto;
- Uma janela de confirmação é exibida ao usuário;
- O usuário confirma a ação;
- O projeto e todos os seus dados associados são removidos da plataforma.

Exceção:

- Projeto não encontrado: Caso o projeto selecionado não exista na plataforma, será apresentada uma mensagem de erro indicando o ocorrido.
- Erro de instabilidade dos servidores: Caso algum erro ocorra nos servidores, será apresentada uma mensagem explicando que houve alguma falha de comunicação no sistema e encorajando o usuário a tentar novamente mais tarde.

Pós-Condição:

- O projeto não estará mais disponível na plataforma e todos os seus dados terão sido excluídos.

CSU-06: Visualizar Diagrama

Caso de Uso: Visualizar Diagrama

Identificador: CSU-06

Atores Envolvidos: Viewer, Editor, Owner

Sumário: Esta funcionalidade permite que o usuário visualize o diagrama ER de um projeto ao qual tem acesso, podendo observar as entidades, atributos e relacionamentos modelados.

Precondição:

- O usuário deverá estar autenticado no sistema;
- O usuário deverá ter acesso ao projeto selecionado.

Fluxo Principal:

- O usuário acessa a tela de listagem de projetos (CSU-03);
- O usuário identifica o projeto cujo diagrama deseja visualizar;
- O usuário seleciona o projeto;
- O usuário é redirecionado à tela do diagrama ER do projeto;
- O diagrama é carregado e exibido ao usuário com todas as entidades, atributos e relacionamentos.

Exceção:

- Projeto não encontrado: Caso o usuário tente acessar um projeto que não existe na plataforma, será apresentada uma mensagem de erro indicando o ocorrido.
- Usuário sem acesso ao projeto: Caso o usuário tente acessar um projeto ao qual não tem permissão, será apresentada uma mensagem de erro e o usuário será redirecionado à tela de listagem de projetos (CSU-03).
- Erro de instabilidade dos servidores: Caso algum erro ocorra nos servidores, será apresentada uma mensagem explicando que houve alguma falha de comunicação no sistema e encorajando o usuário a tentar novamente mais tarde.

Pós-Condição:

- O usuário poderá visualizar o diagrama ER com todas as entidades, atributos e relacionamentos cadastrados para o projeto.
- Caso o usuário possua o perfil de Editor ou Owner, poderá também editar o diagrama (CSU-07) e exportar o script DDL correspondente (CSU-23).

CSU-07: Editar Diagrama

Caso de Uso: Editar Diagrama

Identificador: CSU-07

Atores Envolvidos: Editor, Owner

Sumário: Esta funcionalidade permite que o usuário realize alterações no diagrama ER de um projeto, podendo gerenciar tabelas, atributos e relacionamentos.

Precondição:

- O usuário deverá estar autenticado no sistema;
- O usuário deverá ser membro do projeto selecionado;
- O diagrama do projeto deverá estar sendo visualizado (CSU-06).

Fluxo Principal:

- Ao acessar o diagrama (CSU-06), o usuário dispõe das opções de edição habilitadas na interface;
- O usuário realiza as operações desejadas, podendo adicionar tabelas (CSU-13), editar tabelas (CSU-14), remover tabelas (CSU-15), adicionar relacionamentos (CSU-16), remover relacionamentos (CSU-17), mover elementos (CSU-18) ou importar um script SQL (CSU-24);
- As alterações são persistidas em tempo real e propagadas aos demais usuários conectados ao projeto.

Exceção:

- Usuário sem permissão de edição: Caso o usuário não possua o perfil de Editor no projeto, as opções de edição não estarão disponíveis e será exibida uma mensagem de erro caso a ação seja tentada.
- Erro de instabilidade dos servidores: Caso algum erro ocorra nos servidores, será apresentada uma mensagem explicando que houve alguma falha de comunicação no sistema e encorajando o usuário a tentar novamente mais tarde.

Pós-Condição:

- O diagrama ER do projeto estará atualizado com as alterações realizadas pelo usuário.

CSU-08: Adicionar Membro

Caso de Uso: Adicionar Membro

Identificador: CSU-08

Atores Envolvidos: Owner

Sumário: Esta funcionalidade permite que o usuário adicione um novo membro a um projeto, definindo seu perfil de acesso.

Precondição:

- O usuário deverá estar editando o projeto (CSU-04);
- O usuário a ser adicionado deverá estar previamente cadastrado na plataforma.

Fluxo Principal:

- Ao editar o projeto (CSU-04), o usuário seleciona a opção de adicionar um novo membro;
- O usuário define os dados e o perfil (role) do novo membro, podendo ser Viewer ou Editor;
- O membro é adicionado ao projeto com o perfil atribuído.

Exceção:

- Usuário não encontrado: Caso o usuário buscado não esteja cadastrado na plataforma, será exibida uma mensagem de erro ao usuário.
- Usuário já é membro: Caso o usuário já faça parte do projeto, será exibida uma mensagem informando que o usuário já é membro.
- Erro de instabilidade dos servidores: Caso algum erro ocorra nos servidores, será apresentada uma mensagem explicando que houve alguma falha de comunicação no sistema e encorajando o usuário a tentar novamente mais tarde.

Pós-Condição:

- O novo membro estará listado no projeto com o perfil atribuído e poderá acessar as funcionalidades correspondentes ao seu perfil.

CSU-09: Listar Membros

Caso de Uso: Listar Membros

Identificador: CSU-09

Atores Envolvidos: Owner

Sumário: Esta funcionalidade permite que o usuário visualize todos os membros de um projeto e seus respectivos perfis de acesso.

Precondição:

- O usuário deverá estar editando o projeto (CSU-04).

Fluxo Principal:

- Ao editar o projeto (CSU-04), os membros do projeto são exibidos ao usuário ;
- O usuário pode visualizar o perfil (role) de cada membro listado;
- Caso deseje, o usuário pode editar um membro (CSU-10) ou remover um membro (CSU-11).

Exceção:

- Erro de instabilidade dos servidores: Caso algum erro ocorra nos servidores, será apresentada uma mensagem explicando que houve alguma falha de comunicação no sistema e encorajando o usuário a tentar novamente mais tarde.

Pós-Condição:

- O usuário poderá gerenciar os membros do projeto, podendo editá-los ou removê-los conforme necessário.

CSU-10: Editar Membro

Caso de Uso: Editar Membro

Identificador: CSU-10

Atores Envolvidos: Owner

Sumário: Esta funcionalidade permite que o usuário edite as informações de um membro existente no projeto, como seu perfil de acesso.

Precondição:

- O usuário deverá estar na listagem de membros do projeto (CSU-09);
- O membro a ser editado deverá existir no projeto.

Fluxo Principal:

- Ao listar os membros (CSU-09), o usuário seleciona a opção de editar um membro;
- A interface de edição do membro é exibida com os dados atuais;
- O usuário altera os dados desejados;
- O usuário pode alterar o role do membro (CSU-12);
- As alterações são salvas.

Exceção:

- Dados inválidos: Caso algum dado informado seja inválido, será exibida uma mensagem de erro ao usuário.
- Erro de instabilidade dos servidores: Caso algum erro ocorra nos servidores, será apresentada uma mensagem explicando que houve alguma falha de comunicação no sistema e encorajando o usuário a tentar novamente mais tarde.

Pós-Condição:

- O membro estará atualizado com as novas informações no projeto.

CSU-11: Remover Membro

Caso de Uso: Remover Membro

Identificador: CSU-11

Atores Envolvidos: Owner

Sumário: Esta funcionalidade permite que o usuário remova um membro de um projeto, revogando seu acesso à plataforma no contexto daquele projeto.

Precondição:

- O usuário deverá estar na listagem de membros do projeto (CSU-09);
- O membro a ser removido deverá existir no projeto.

Fluxo Principal:

- Ao listar os membros (CSU-09), o usuário seleciona a opção de remover um membro;
- Uma janela de confirmação é exibida ao usuário;
- O usuário confirma a ação;
- O membro é removido do projeto.

Exceção:

- Membro não encontrado: Caso o membro selecionado não exista no projeto, será exibida uma mensagem de erro ao usuário.
- Erro de instabilidade dos servidores: Caso algum erro ocorra nos servidores, será apresentada uma mensagem explicando que houve alguma falha de comunicação no sistema e encorajando o usuário a tentar novamente mais tarde.

Pós-Condição:

- O membro não terá mais acesso ao projeto na plataforma.

CSU-12: Alterar *Role*

Caso de Uso: Alterar *Role*

Identificador: CSU-12

Atores Envolvidos: Owner

Sumário: Esta funcionalidade permite que o usuário altere o perfil (*role*) de um membro existente no projeto, modificando suas permissões de acesso.

Precondição:

- O usuário deverá estar editando um membro do projeto (CSU-10);
- O membro a ter o *role* alterado deverá existir no projeto.

Fluxo Principal:

- Ao editar um membro (CSU-10), o usuário seleciona a opção de alterar o *role*;
- O usuário seleciona o novo perfil para o membro, podendo ser Viewer ou Editor;
- A alteração é confirmada;
- O membro passa a ter o novo perfil atribuído no projeto.

Exceção:

- Erro de instabilidade dos servidores: Caso algum erro ocorra nos servidores, será apresentada uma mensagem explicando que houve alguma falha de comunicação no sistema e encorajando o usuário a tentar novamente mais tarde.

Pós-Condição:

- O membro terá o novo perfil atribuído no projeto, com as permissões correspondentes ao *role* selecionado.

CSU-13: Adicionar Tabela

Caso de Uso: Adicionar Tabela

Identificador: CSU-13

Atores Envolvidos: Editor, Owner

Sumário: Esta funcionalidade permite que o usuário adicione uma nova tabela (entidade) ao diagrama ER do projeto.

Precondição:

- O usuário deverá estar em modo de edição do diagrama (CSU-07).

Fluxo Principal:

- O usuário seleciona a opção de adicionar uma nova tabela na interface de edição;
- Uma nova tabela é criada no canvas do diagrama com um nome padrão;
- O usuário define o nome da tabela;
- O usuário pode adicionar atributos à tabela (CSU-19) e visualizar a listagem dos atributos cadastrados (CSU-20);
- As alterações são persistidas.

Exceção:

- Nome de tabela inválido: Caso o nome informado seja inválido ou esteja em branco, será exibida uma mensagem de erro ao usuário.
- Erro de instabilidade dos servidores: Caso algum erro ocorra nos servidores, será apresentada uma mensagem explicando que houve alguma falha de comunicação no sistema e encorajando o usuário a tentar novamente mais tarde.

Pós-Condição:

- A nova tabela estará visível no diagrama ER do projeto.

CSU-14: Editar Tabela

Caso de Uso: Editar Tabela

Identificador: CSU-14

Atores Envolvidos: Editor, Owner

Sumário: Esta funcionalidade permite que o usuário edite os dados de uma tabela existente no diagrama ER do projeto.

Precondição:

- O usuário deverá estar em modo de edição do diagrama (CSU-07);
- A tabela a ser editada deverá existir no diagrama.

Fluxo Principal:

- O usuário seleciona uma tabela existente no diagrama;
- A interface de edição da tabela é exibida com os dados atuais;
- O usuário altera o nome ou outras propriedades da tabela;
- O usuário pode adicionar novos atributos (CSU-19) e gerenciar os atributos existentes por meio da listagem (CSU-20);
- As alterações são persistidas.

Exceção:

- Dados inválidos: Caso algum dado informado seja inválido, será exibida uma mensagem de erro ao usuário.
- Erro de instabilidade dos servidores: Caso algum erro ocorra nos servidores, será apresentada uma mensagem explicando que houve alguma falha de comunicação no sistema e encorajando o usuário a tentar novamente mais tarde.

Pós-Condição:

- A tabela estará atualizada no diagrama ER do projeto.

CSU-15: Remover Tabela

Caso de Uso: Remover Tabela

Identificador: CSU-15

Atores Envolvidos: Editor, Owner

Sumário: Esta funcionalidade permite que o usuário remova uma tabela existente do diagrama ER do projeto.

Precondição:

- O usuário deverá estar em modo de edição do diagrama (CSU-07);
- A tabela a ser removida deverá existir no diagrama.

Fluxo Principal:

- O usuário seleciona a tabela que deseja remover;
- O usuário aciona a opção de remoção;
- Uma janela de confirmação é exibida ao usuário;
- O usuário confirma a ação;
- A tabela e todos os relacionamentos a ela associados são removidos do diagrama;
- As alterações são persistidas.

Exceção:

- Tabela não encontrada: Caso a tabela selecionada não exista no diagrama, será exibida uma mensagem de erro ao usuário.
- Erro de instabilidade dos servidores: Caso algum erro ocorra nos servidores, será apresentada uma mensagem explicando que houve alguma falha de comunicação no sistema e encorajando o usuário a tentar novamente mais tarde.

Pós-Condição:

- A tabela e seus relacionamentos são removidos do diagrama ER do projeto.

CSU-16: Adicionar Relacionamento

Caso de Uso: Adicionar Relacionamento

Identificador: CSU-16

Atores Envolvidos: Editor, Owner

Sumário: Esta funcionalidade permite que o usuário adicione um relacionamento entre duas tabelas no diagrama ER do projeto.

Precondição:

- O usuário deverá estar em modo de edição do diagrama (CSU-07);
- Deverão existir pelo menos duas tabelas com chaves primárias no diagrama.

Fluxo Principal:

- O usuário seleciona a opção de adicionar um relacionamento na interface de edição;
- O usuário seleciona a tabela de origem do relacionamento;
- O usuário seleciona a tabela de destino do relacionamento;
- O usuário define a cardinalidade do relacionamento;
- O relacionamento é criado e exibido no diagrama conectando as duas tabelas;
- As alterações são persistidas.

Exceção:

- Dados inválidos: Caso algum dado informado seja inválido, será exibida uma mensagem de erro ao usuário.
- Erro de instabilidade dos servidores: Caso algum erro ocorra nos servidores, será apresentada uma mensagem explicando que houve alguma falha de comunicação no sistema e encorajando o usuário a tentar novamente mais tarde.

Pós-Condição:

- O relacionamento estará visível no diagrama ER conectando as duas tabelas selecionadas.

CSU-17: Remover Relacionamento

Caso de Uso: Remover Relacionamento

Identificador: CSU-17

Atores Envolvidos: Editor, Owner

Sumário: Esta funcionalidade permite que o usuário remova um relacionamento existente entre tabelas no diagrama ER do projeto.

Precondição:

- O usuário deverá estar em modo de edição do diagrama (CSU-07);
- O relacionamento a ser removido deverá existir no diagrama.

Fluxo Principal:

- O usuário seleciona o relacionamento que deseja remover;
- O usuário aciona a opção de remoção;
- O relacionamento é removido do diagrama;
- As alterações são persistidas.

Exceção:

- Relacionamento não encontrado: Caso o relacionamento selecionado não exista no diagrama, será exibida uma mensagem de erro ao usuário.
- Erro de instabilidade dos servidores: Caso algum erro ocorra nos servidores, será apresentada uma mensagem explicando que houve alguma falha de comunicação no sistema e encorajando o usuário a tentar novamente mais tarde.

Pós-Condição:

- O relacionamento é removido do diagrama ER do projeto.

CSU-18: Mover Elemento no Diagrama

Caso de Uso: Mover Elemento no Diagrama

Identificador: CSU-18

Atores Envolvidos: Editor, Owner

Sumário: Esta funcionalidade permite que o usuário reposicione tabelas e demais elementos no canvas do diagrama ER do projeto.

Precondição:

- O usuário deverá estar em modo de edição do diagrama (CSU-07);
- O elemento a ser movido deverá existir no diagrama.

Fluxo Principal:

- O usuário seleciona o elemento que deseja reposicionar no canvas;
- O usuário arrasta o elemento até a posição desejada;
- O elemento é exibido na nova posição;
- A nova posição é persistida.

Exceção:

- Erro de instabilidade dos servidores: Caso algum erro ocorra nos servidores, será apresentada uma mensagem explicando que houve alguma falha de comunicação no sistema e encorajando o usuário a tentar novamente mais tarde.

Pós-Condição:

- O elemento é exibido na nova posição no diagrama ER do projeto.

CSU-19: Adicionar Atributo

Caso de Uso: Adicionar Atributo

Identificador: CSU-19

Atores Envolvidos: Editor, Owner

Sumário: Esta funcionalidade permite que o usuário adicione um novo atributo a uma tabela no diagrama ER do projeto.

Precondição:

- O usuário deverá estar em modo de edição do diagrama (CSU-07);
- A tabela deverá existir no diagrama.

Fluxo Principal:

- Ao adicionar (CSU-13) ou editar (CSU-14) uma tabela, o usuário seleciona a opção de adicionar um atributo;
- O usuário preenche as informações do atributo;
- O usuário submete os dados do atributo;
- O atributo é adicionado à tabela no diagrama;
- As alterações são persistidas.

Exceção:

- Dados inválidos: Caso algum dado informado seja inválido, será exibida uma mensagem de erro indicando qual campo está incorreto.
- Erro de instabilidade dos servidores: Caso algum erro ocorra nos servidores, será apresentada uma mensagem explicando que houve alguma falha de comunicação no sistema e encorajando o usuário a tentar novamente mais tarde.

Pós-Condição:

- O novo atributo estará listado na tabela no diagrama ER do projeto.

CSU-20: Listar Atributos

Caso de Uso: Listar Atributos

Identificador: CSU-20

Atores Envolvidos: Editor, Owner

Sumário: Esta funcionalidade permite que o usuário visualize todos os atributos de uma tabela no diagrama ER do projeto.

Precondição:

- O usuário deverá estar em modo de edição do diagrama (CSU-07);
- A tabela consultada deverá existir no diagrama.

Fluxo Principal:

- Ao adicionar (CSU-13) ou editar (CSU-14) uma tabela, os atributos cadastrados para aquela tabela são exibidos ao usuário ;
- O usuário pode visualizar todos os atributos com suas respectivas configurações;
- Caso deseje, o usuário pode editar um atributo (CSU-21) ou remover um atributo (CSU-22).

Exceção:

- Erro de instabilidade dos servidores: Caso algum erro ocorra nos servidores, será apresentada uma mensagem explicando que houve alguma falha de comunicação no sistema e encorajando o usuário a tentar novamente mais tarde.

Pós-Condição:

- O usuário poderá gerenciar os atributos da tabela, podendo editá-los ou removê-los conforme necessário.

CSU-21: Editar Atributo

Caso de Uso: Editar Atributo

Identificador: CSU-21

Atores Envolvidos: Editor, Owner

Sumário: Esta funcionalidade permite que o usuário edite as propriedades de um atributo existente em uma tabela do diagrama ER do projeto.

Precondição:

- O usuário deverá estar em modo de edição do diagrama (CSU-07);
- O atributo a ser editado deverá existir na tabela.

Fluxo Principal:

- Ao listar os atributos de uma tabela (CSU-20), o usuário seleciona a opção de editar um atributo;
- A interface de edição do atributo é exibida com os valores atuais;
- O usuário altera os campos desejados;
- O usuário salva as alterações;
- O atributo é atualizado na tabela no diagrama;
- As alterações são persistidas.

Exceção:

- Dados inválidos: Caso algum dado informado seja inválido, será exibida uma mensagem de erro indicando qual campo está incorreto.
- Erro de instabilidade dos servidores: Caso algum erro ocorra nos servidores, será apresentada uma mensagem explicando que houve alguma falha de comunicação no sistema e encorajando o usuário a tentar novamente mais tarde.

Pós-Condição:

- O atributo estará atualizado na tabela no diagrama ER do projeto.

CSU-22: Remover Atributo

Caso de Uso: Remover Atributo

Identificador: CSU-22

Atores Envolvidos: Editor, Owner

Sumário: Esta funcionalidade permite que o usuário remova um atributo de uma tabela no diagrama ER do projeto.

Precondição:

- O usuário deverá estar em modo de edição do diagrama (CSU-07);
- O atributo a ser removido deverá existir na tabela.

Fluxo Principal:

- Ao listar os atributos de uma tabela (CSU-20), o usuário seleciona a opção de remover um atributo;
- Uma janela de confirmação é exibida ao usuário;
- O usuário confirma a ação;
- O atributo é removido da tabela no diagrama;
- As alterações são persistidas.

Exceção:

- Atributo não encontrado: Caso o atributo selecionado não exista na tabela, será exibida uma mensagem de erro ao usuário.
- Erro de instabilidade dos servidores: Caso algum erro ocorra nos servidores, será apresentada uma mensagem explicando que houve alguma falha de comunicação no sistema e encorajando o usuário a tentar novamente mais tarde.

Pós-Condição:

- O atributo é removido da tabela no diagrama ER do projeto.

CSU-23: Exportar DDL

Caso de Uso: Exportar DDL

Identificador: CSU-23

Atores Envolvidos: Editor, Owner

Sumário: Esta funcionalidade permite que o usuário exporte o diagrama ER do projeto na forma de um script Data Definition Language (DDL) em SQL.

Precondição:

- O usuário deverá estar visualizando um diagrama (CSU-06);
- O diagrama deverá possuir ao menos uma tabela cadastrada.

Fluxo Principal:

- Ao visualizar o diagrama (CSU-06), o usuário seleciona a opção de exportar o script DDL;
- O sistema gera o script DDL correspondente ao estado atual do diagrama ER;
- O arquivo gerado é disponibilizado para download;
- O usuário realiza o download do arquivo.

Exceção:

- Diagrama vazio: Caso o diagrama não possua nenhuma tabela cadastrada, será exibida uma mensagem informando que não há elementos para exportar.
- Erro de instabilidade dos servidores: Caso algum erro ocorra nos servidores, será apresentada uma mensagem explicando que houve alguma falha de comunicação no sistema e encorajando o usuário a tentar novamente mais tarde.

Pós-Condição:

- O usuário possui um arquivo de script DDL SQL correspondente ao diagrama ER do projeto.

CSU-24: Importar SQL

Caso de Uso: Importar SQL

Identificador: CSU-24

Atores Envolvidos: Editor, Owner

Sumário: Esta funcionalidade permite que o usuário importe um script SQL/DDL para popular o diagrama ER do projeto de forma automática.

Precondição:

- O usuário deverá estar em modo de edição do diagrama (CSU-07).

Fluxo Principal:

- O usuário seleciona a opção de importar um script SQL na interface de edição;
- O usuário fornece o script SQL/DDL, seja por meio de upload de arquivo;
- O sistema faz o parse do script e gera as tabelas e relacionamentos correspondentes no diagrama;
- O diagrama é atualizado com a estrutura importada;
- As alterações são persistidas.

Exceção:

- Script SQL inválido: Caso o script fornecido contenha erros de sintaxe ou estrutura não suportada, será exibida uma mensagem de erro indicando o problema encontrado.
- Erro de instabilidade dos servidores: Caso algum erro ocorra nos servidores, será apresentada uma mensagem explicando que houve alguma falha de comunicação no sistema e encorajando o usuário a tentar novamente mais tarde.

Pós-Condição:

- O diagrama ER do projeto estará populado com as tabelas e relacionamentos definidos no script SQL importado.