

Gestão de Peças e Insumos

Visão Geral

As peças são os insumos consumidos nos serviços mecânicos. O sistema controla o catálogo e o estoque de cada peça. O desconto do estoque acontece **automaticamente** quando um orçamento é aprovado pelo cliente — sem intervenção do gerente.

1. Cadastro de Peça

Quem faz: Gerente

O gerente registra uma nova peça no catálogo com nome, código de referência, descrição, preço unitário, estoque inicial e estoque mínimo.

Regras:

- Nome e preço unitário são obrigatórios
- Estoque inicial pode ser zero (peça aguardando recebimento)
- Estoque mínimo define o alerta de reposição; zero = sem alerta
- A peça é criada como **ativa** por padrão

2. Entrada de Estoque

Quem faz: Gerente (ao receber mercadoria do fornecedor)

O gerente informa a quantidade recebida e o sistema soma ao estoque atual.

3. Baixa Automática de Estoque

Quando acontece: No momento em que o cliente aprova o orçamento de uma OS

O sistema debita automaticamente o estoque de cada peça prevista na OS, na mesma operação da aprovação.

Regras:

- Se qualquer peça não tiver estoque suficiente, a aprovação inteira é bloqueada — nenhuma baixa é realizada
- O saldo de cada peça fica visível em tempo real após a baixa

Alerta de Estoque Baixo

Cada peça indica automaticamente se está abaixo do estoque mínimo configurado. Útil para o

gerente identificar peças que precisam de reposição.

4. Atualização de Dados

Quem faz: Gerente

O gerente pode atualizar nome, descrição, código de referência, preço e estoque mínimo.

Regras:

- O saldo de estoque não é alterado aqui — use a Entrada de Estoque para isso
- Alterar o preço não afeta OS já abertas — o preço é registrado no momento da criação da OS

5. Desativação e Reativação

Quem faz: Gerente

O gerente pode desativar uma peça que não está mais disponível. Uma peça desativada:

- Não pode ser adicionada em novas OS
- Permanece no histórico de OS anteriores
- Pode ser reativada a qualquer momento

Consultas disponíveis

- **Catálogo de Peças:** lista paginada com indicador de estoque baixo — somente gerente
- **Detalhes da Peça:** saldo atual, preço e status — somente gerente

Criação e Acompanhamento da Ordem de Serviço

Visão Geral

A Ordem de Serviço (OS) é o documento central que registra todo o trabalho realizado em um veículo. Ela nasce no balcão e percorre etapas obrigatórias até a entrega ao cliente.

O fluxo é **linear e sem pulos** — cada etapa precisa ser concluída antes de avançar. Apenas o **Gerente** movimenta a OS; o **Cliente** só aprova o orçamento.

Etapas: Recebida → Em Diagnóstico → Aguardando Aprovação → Em Execução → Finalizada → Entregue

1. Abertura da OS

Quem faz: Gerente

O gerente registra o veículo que chegou para serviço. Neste momento são definidos:

- O cliente e o veículo (o veículo deve pertencer ao cliente cadastrado)
- Os serviços a realizar (obrigatório ao menos um)
- As peças necessárias (opcional)
- Observações sobre o problema relatado

O sistema gera automaticamente um número de OS no formato **OS-AAAAMMDD-XXXXXX**.

Regras importantes:

- Serviços e peças inativas não podem ser adicionados
- As peças precisam ter estoque disponível — mas o desconto só acontece quando o cliente aprovar
- Não é possível alterar os itens depois que a OS é criada

2. Diagnóstico do Veículo

Quem faz: Gerente

O gerente registra que o veículo está em análise pelo mecânico.

3. Envio do Orçamento

Quem faz: Gerente

O gerente envia o orçamento para aprovação. O sistema calcula o valor total da OS.

Regra: Não é possível enviar para aprovação se a OS não tiver nenhum serviço registrado.

O sistema registra o evento internamente, mas não notifica o cliente automaticamente — a comunicação (WhatsApp, e-mail etc.) é feita fora da plataforma.

4. Aprovação pelo Cliente

Quem faz: Cliente (sem necessidade de conta ou senha)

O cliente consulta a OS pelo número e aprova o orçamento. Neste momento:

- A OS passa para **Em Execução**
- O estoque das peças é descontado automaticamente

Regra crítica: Se o estoque de qualquer peça estiver insuficiente no momento da aprovação, a operação é bloqueada inteiramente.

Esta é a **única forma** de avançar para Em Execução. O gerente não pode fazer isso manualmente.

5. Conclusão do Serviço

Quem faz: Gerente

O mecânico terminou o trabalho. O gerente registra a conclusão e o sistema marca a data e hora.

6. Entrega ao Cliente

Quem faz: Gerente


O cliente retirou o veículo. A OS é encerrada.

Consultas disponíveis

- **Painel de OS:** lista com filtro por situação — somente gerente
- **Detalhes da OS:** histórico completo de etapas e itens — somente gerente
- **Acompanhamento público:** o cliente consulta pelo número da OS, sem login

- **Tempo médio:** indicador de prazo entre abertura e conclusão — somente gerente


Peca — 1. Cadastro




Peca — 2. Entrada de Estoque




Peca — 3. Baixa Automatica na Aprovacao do Orcamento



Peca — 4. Atualizacao de Dados



Peca — 5. Desativacao e Reativacao




atualiza

atualiza

atualiza

atualiza

atualiza



Fluxo: RM informa AT que emite CMD que gera EV que atualiza RM | Agregado = título do cluster

