

남은 수동 확인 항목

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-09-21

★ 이 문서에 남는 것

사람이 직접 화면을 보거나 눌러야 하는 것만 남김. 스크립트로 재현되는 수치·도면·문체는 이 문서가 아니라 `vault_check.sh` 와 각 주차 빌더가 맡음

- 기준일: 2026-09-21
- 처리 순서: 캡처·출력 확보 → 해당 MD 반영 → `bash _tools/pdf_sync.sh` → 이 문서의 해당 줄 삭제
- 그림은 `assets/` 에, 주차별 모델 도면은 `W0X_simulink/img/` 에 둬

1. 화면 캡처

#	주차	찍을 것	지금 상태
1	3	RViz2 — Fixed Frame <code>wamv/wamv/base_link</code> , TF + PointCloud2 표시	3주차에 RViz 그림 없음. 본문 서술("배를 돌리면 TF 축은 제자리, 점군이 반대로 뒹")이 실제와 맞는지 확인도 겸함
2	5	WSL 에 연결된 VS Code 창 — 왼쪽 아래 <code>WSL: Ubuntu-22.04</code> , 오른쪽 Claude Code 패널	<code>assets/w05-vscode-vault.png</code> 은 Windows 쪽 창이라 B-3 에서 참조를 뺀 상태
3	5	Claude Code 실행 화면 — C-5 첫 대화 또는 E-2 프롬프트 입력	공식 문서 캡처(<code>w05-claudecode-docs.png</code>)뿐. <code>week-quality-bar.md</code> §3 이 실행 화면을 요구
4	2	turtlesim 첫 화면·spawn 화면	<code>w02-turtlesim-start.png</code> , <code>w02-turtlesim-spawn.png</code> 이 확대된 창이라 거북이가 가운데가 아님 → 기본 창 크기로
5	6	Simulink 편집기 창	<code>w06-simulink-window.png</code> 의 상태 표시줄이 잘려 솔버 <code>ode4</code> 와 배율이 안 보임
6	6_0	R2024b Simulink 편집기 전체 창	1-4 절(화면 구성)에 실제 창 캡처 없음
7	4	정지유지 과제 화면	<code>w04-task-stationkeeping.png</code> 의 RTF 가 <code>-87.01 %</code> 로 잘못 찍힘 (본문에 표시 오류라는 설명은 붙여 둬)

2. 실행해서 받을 출력

#	주차	받을 것	조건
8	5	F-3 <code>/mcp</code> 확인 — Windows 쪽 확장 패널에서 실제로 동작하는지, <code>matlab</code> 항목이 어떻게 보이는지	확장에서 안 되면 PowerShell <code>claude mcp list</code> 처럼 실제로 되는 명령으로 본문 교체
9	5	C-5 승인 요청 표의 원문 문구 — 폴더 신뢰 · 파일 수정 · 명령 실행 프롬프트	첫 실행 때만 뜸
10	5	E-4 빌드 정상 출력 <code>colcon build --symlink-install --packages-select team_usv</code>	D-1 의 <code>ros2 pkg create</code> 와 <code>entry_points</code> 등록 뒤
11	2	2-9 QoS 진단 <code>ros2 topic info /qos_topic --verbose</code> 전체 출력	현재 본문은 볼 줄만 추린 발췌
12	2	2-4 액션 출력 — 목표 <code>{theta: -1.57}</code> , <code>teleport(1.57)</code> 직후 (<code>delta ≈ 3.14</code> 예상)	현재 출력은 시작 선수각 약 <code>-1.17 rad</code> 조건. <code>Result: delta</code> 를 "시작 각 - 끝 각" 으로 설명해 둬 (<code>turtlesim</code> 소스 <code>rotate_absolute_start_orient_ - orient_</code> 로 한 번 확인 권장)

3. 판단이 필요한 것

#	주차	무엇	선택지
13	5	Claude Code 버전이 문서 안에서 둘로 갈림 — 확장 <code>v2.1.266</code> (C-1), CLI <code>2.1.237</code> (C-2, H)	한 시점에 다시 캡처해 맞추거나, 버전 표기를 지우고 "설치 시점 최신" 으로 둬
14	2	Domain ID 예시값 — 본문 셀:MATLAB 은 7, <code>W02_setup.m</code> 과 그 정상 출력은 8	<code>W02_setup.m</code> 을 7 로 바꾸고 출력을 다시 받거나, 8 을 기준 환경 값으로 두는 현재 설명을 유지
15	2	과제 2 배점표 "두 노드 정상 동작 40 %" —	<code>ros2 topic hz</code> 출력(50 Hz / 10 Hz) 첨부를 필수로 올릴지 — 배점 변경은 교수 결정
16	7	1-7 · 1-8 표의 평균 선회율 · 가로지름 · 전환 횟수 · 모서리 컷 · 8방향 완주 시각	<code>W07_sweep.m</code> 으로 재현되므로 그대로 두거나, 다시 돌려 값을 갱신

최근 정리된 항목 (참고)

- 4주차 `W04_2_qos_test` 도면의 `rel_new` · `be_new` 라벨 겹침 — 2026-09-20 블록 겹침 정리로 해소
- 7주차 E-5 VRX 실행 출력 — 2026-09-19 재측정 때 실제 출력으로 교체
- 전 모델 배선 — 2026-09-21 기준 55개 모델이 일곱 지표(선 겹침 · 블록 관통 · 꺾임 3회+ · 매달림 · 사선 · 블록 겹침 · 이름표 위 선) 0

관련 문서

- [강의계획서](#) — 개강 전 준비 체크리스트
- [.claude/skills/capstone-lecture-vault/references/week-quality-bar.md](#) — 주차 완성도 합격선

- [.claude/skills/simulink-gnc-models/references/line-routing.md](#) — 도면 배선 합격선