CSS Text Spacing

text-indent letter-spacing line-height word-spacing white-space

text-indent 속성은 텍스트의 첫 줄 들여쓰기를 지정하는 데 사용됩니다. letter-spacing 속성은 텍스트에서 문자 사이의 공백을 지정하는 데 사용됩니다. line-height 속성은 줄 사이의 간격을 지정하는 데 사용됩니다. word-spacing 속성은 텍스트에서 단어 사이의 간격을 지정하는 데 사용됩니다.

CSS white-space Property

white-space 속성은 요소 내부의 공백을 처리하는 방법을 지정한다.

Value	Description
normal	단일 공백으로 축소됩니다. 필요한 경우 텍스트가 줄 바꿈됩니다. 기본값
nowrap	단일 공백으로 축소됩니다. 텍스트는 다음 줄로 줄 바꿈되지 않습니다. 텍스트는 태그를 만날 때까지 같은 줄에서 계속됩니다.
pre	텍스트는 줄 바꿈에서만 줄 바꿈됩니다. HTML의 <pre> 태그처럼 작동</pre>
pre-line	단일 공백으로 축소됩니다. 텍스트는 필요할 때 줄 바꿈됩니다.
pre-wrap	텍스트는 필요할 때 줄 바꿈됩니다.

```
.ex1 {
    background: lightblue;
    width: 200px;
    height: 100px;
    white-space: nowrap;
    }

<div>
        <div>
        <divclass="ex1">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.</div>
</div>
```

CSS word-break Property

word-break 속성은 줄 끝에 도달할 때 단어가 어떻게 끊어져야 하는지를 지정합니다.

Value	Description
normal	기본값, 기본 줄 바꿈
break-all	오버플로를 방지하기 위해 모든 문자에서 단어가 깨질 수 있습니다.
keep-all	중국어/일본어/한국어텍스트에는 단어 나누기를 사용하면 안 됩니다. 비CJK 텍스트 동작은 "normal" 값과 동일
break-word	오버플로 방지를 위해 임의의 지점에서 단어가 깨질 수 있습니다.

```
.ex1 {
     background: lightblue;
     width: 200px;
     height: 100px;
     word-break: break-all;
    }
<div>
     <div>
     <divclass="ex1">Lorem ipsum dolor sit amet,
          consectetuer adipiscing elit.</div>
</div>
```

CSS text-overflow Property

text-overflow 속성은 표시되지 않는 오버플로 콘텐츠가 사용자에게 어떻게 신호되어야 하는 지를 지정합니다. 잘리거나 줄임표(...)를 표시하거나 사용자 지정 문자열을 표시할 수 있습니 다

텍스트 오버플로에는 다음 속성이 모두 필요합니다.

white-space: nowrap;overflow: hidden;

Value	Description
clip	기본값. 텍스트가 잘려서 액세스할 수 없습니다.
ellipsis	잘린 텍스트를 나타내기 위해 줄임표("")를 렌더링합니다.