FZMotion-MB-UE

数据传输操作说明

（Motar）

使用说明

Version 1.0.0


2022.09.23

目录

目录 2
1 FZMotion 3
1. 1 打开 FZMotionMotar-播放 3
1.2 打开 FZMotionMotar-实时 3
2 MotionBuilder 4
2.1 配置 IP 地址 4
2.1.1 链接 wifi 情况-配置 ip 地址 4
2.1.2 链接网线情况-配置 IP 地址 5
两台电脑链接网线情况下需要配置相同 ip 地址 5
2.2MotionBuilder 操作 8
2.2.1 导入 LUSTER-Skeleton Device 8
2.2.2 导入 UE-LiveLink 8
2.2.3 打开 MotionBuilder 10
3 UE 12
4 livelink 插件配置 14
4.1 查看 pc 端 wifi 的 ip 地址 14
4.2 配置 LiveLinkFace 15


1 FZMotion

1.1 打开 FZMotionMotar-播放[1]




1) 点击播放按钮
2) 点击工程文件
3) 选择播放文件
4) 点击开始传输按钮
5) 观察系统消息窗口看见开始发送数据

1.2 打开 FZMotionMotar-实时



1




1) 点击工程
2) 点击工程文件
3) 点击播放按钮
4) 点击开始传输按钮
5) 观察系统消息窗口看见开始发送数据

2 MotionBuilder

2.1 配置 IP 地址

2.1.1 链接 wifi 情况-配置 ip 地址

A. 两台电脑链接同一 wifi 情况下可直接在 MotionBuilder 里配置 ip 地址




B. 两台电脑链接 wifi 情况-在 Setup 窗口下输入 Address

1) 勾选 Use Network Server
2) 点击 Online 直至变绿
3) 勾选 Live
4) 在 Model binding 下点击 Create
5) 点击 Setup 下的 Characterize 按钮

2.1.2 链接网线情况-配置 IP 地址

两台电脑链接网线情况下需要配置相同 ip 地址


A. 点击网络和 Internet 设置



B. 点击更改适配器选项




C. 选择一个以太网双击




D. 点击属性按钮



E. 点击 Internet 协议版本 4（TCP/IPv4）




F. 点击使用下面的 IP 地址设置 IP 地址



2.2MotionBuilder 操作

2.2.1 导入 LUSTER-Skeleton Device

解压文件




将所有文件拷贝到 MotionBuilder 的安装目录下。例如：C:\Program Files\Autodesk\MotionBuilder 2020\bin\x64\plugins

2.2.2 导入 UE-LiveLink


解压文件到任意文件夹




A. 打开 MotionBuilder，点击 setting




B. 选择 Preference




C. 点击 Help，选择 Local Computer/Met..，点击 Browse



D. 选择刚才解压的文件夹里点击对应 Motion Builder 版本的插件，点击确定。



2.2.3 打开 MotionBuilder




A. 点击右下窗口的 Assert Browser


B. 点击 Templates 下的 Devices

C. 拖拽 LUSTER-Skeleton Device 到 Viewer 区域


D. 导入 UE4 模型文件至 MotionBuilder

1) 在文件夹中寻找 UE4_Mannequin_Skeleton_Sequence_PreviewMesh-T.fbx 文件拖拽到 Viewer 区域中，选择 FBXmerge 后点击 no animation







2) 在 Character Controls 窗口中设置 Character 和 Source




3) 拖拽 UE-LiveLink



4) 在 Subject Selector 添加 root 设置后点击 Online




5) 待 Online 变绿后，在 Navigator 左边窗口下拉找到 System，双击 System，勾选 Always refresh viewer




6) 至此 MotionBuilder 配置完成

3 UE


1) 双击选择一个关卡




2) 点击窗口按钮找到实时链接




3) 点击＋源，点击消息总线源选择其中一个源类型





4) 点击运行





5) 运行结果展示



4 livelink 插件配置

4.1 查看 pc 端 wifi 的 ip 地址








A. 点击网络和 Internet 设置
B. 点击更改适配器选项
C. 双击 WLAN
D. 点击详细信息
E. 查看 IPv4 地址

4.2 配置 LiveLinkFace

1) 准备一台苹果 X 及以上的 iphone 手机，在苹果商店下载 LiveLinkFace 这 App



2) 打开 APP 在左上角设置->



3) 第一行 LiveLink 进入



4) 添加目标，将当前电脑的局域网 IP 地址输入，其他设置可以不用管