



Подключение локального модуля Честного Знака к «СНК-АЗС».

**Руководство администратора
Версия 1.0**

Дата выпуска документа
12.03.2025

Оглавление:

1.	Общая информация	3
2.	Требования	3
3.	Установка локального модуля ЧЗ.....	3
3.1.	Загрузка программы	3
3.2.	Установка программы	3
4.	Инициализация ЛМ ЧЗ в «СНК-АЗС»	5

1. Общая информация

Данная инструкция предназначена для администраторов АЗС и описывает процесс подключения локального модуля Честного Знака (далее ЧЗ) к «СНК-АЗС».

Особенности работы локального модуля ЧЗ:

- Локальный модуль (далее ЛМ) получает и хранит сведения о запрещённых к продаже GTIN и КИ товаров, а также проверяет их при офлайн-продажах.
- Обращение к ЛМ происходит автоматически, при недоступности онлайн сервиса ЧЗ более 1.5 секунд.
- ЛМ не контролирует принадлежность товара к юридическому лицу и не предотвращает повторную продажу одного и того же товара.

2. Требования

Версия ПО «СНК-АЗС» должна быть не ниже 1.74.34.

3. Установка локального модуля ЧЗ

3.1. Загрузка программы

- Откройте в браузере страницу [«https://честныйзнак.рф/local-module/»](https://честныйзнак.рф/local-module/).
- В разделе «Поддерживаемые операционные системы» скачайте программу для установленной на ПК ОС.

3.2. Установка программы

- Запустите скачанный файл.
- В окне приветствия нажмите «Далее», затем выберите каталог установки и нажмите «Далее».




Рисунок 1. Начало установки ЛМ ЧЗ

- В следующем окне создайте профиль администратора со следующими данными:
 - **Имя профиля** – admin
 - **Пароль** – admin
- Нажмите «Далее»




Рисунок 2. Создание профиля администратора ЛМ ЧЗ

- В окне адреса сервера конфигурации уже будет заполнен URL, нажмите «Далее»
- В окне параметров прокси-сервера задайте параметры при его использовании, иначе просто нажмите «Далее»




Рисунок 3. Настройка соединения с сервером ЧЗ

- Нажмите кнопку «Начать» для начала установки.
- После завершения установки нажмите «Готово»




Рисунок 4. Завершение установки ЛМ ЧЗ

4. Инициализация ЛМ ЧЗ в «СНК-АЗС»

Сервис ЛМ ЧЗ предполагает процедуру инициализации для конкретного юр. лица. В качестве параметра передается токен, полученный в ЧЗ (тот же, через который работает онлайн проверка).

- Запустите «Управление товарами СНК-АЗС»
- Перейдите в раздел «Юридические лица»
- В правой части программы щелкните правой кнопкой мыши по записи юридического лица и выберите «Редактировать».





Рисунок 5. Изменение параметров юр. лица

- В окне «Мастер настройки юридического лица» в разделе «Локальный модуль ЧЗ» выберите следующие параметры:
 - **Использовать** – «Да»
 - **Статус** – информационный параметр, в нем указан текущий статус работы модуля
 - **Адрес подключения** – ПК, на который установили программу ЛМ ЧЗ.
 - **Пользователь** – имя администратора, введенные при создании профиля в п. 3.
 - **Пароль** – пароль администратора, введенные при создании профиля в п. 3.
 - **Инициализировать ЛМ ЧЗ** – Нажмите на кнопку «#» и подтвердите выполнение инициализации.



Мастер настройки юридического лица	
Наименование	
Имя	Юридическое лицо
Идентификация	
ИНН	1234567890
КПП	
Юридический адрес	А.А.
Токен для честного знака	1234567890
Локальный модуль ЧЗ	
Использовать	Да
Адрес подключения	http://127.0.0.1:5995
Пользователь	admin
Пароль	admin
Статус	Не сконфигурирован
Инициализировать ЛМ ЧЗ	☒
Использование	
По умолчанию	Да
OK Отмена	

Рисунок 6. Параметры работы ЛМ ЧЗ с «СНК-АЗС»

Описание статусов:

- **«Не сконфигурирован»** - ЛМ установлен, но не выполнена инициализация
- **«Модуль в процессе инициализации»** - ЛМ находится в процессе инициализации. Команда инициализации подана, идет синхронизация локальной БД.
- **«Готов к работе»** - ЛМ готов принимать запросы на проверку товарных марок. Синхронизация БД успешно выполнена.
- **«Ошибка синхронизации»** - ЛМ в течение 72 часов не смог выполнить синхронизацию БД с сервером ЧЗ. Проверка товарных марок недоступна.

Примечание:

Процедура инициализации ЛМ может занимать от нескольких минут до суток.
Не выключайте и не перезагружайте ПК до окончания инициализации!

По окончании инициализации параметр **«Статус»** изменится на **«Готов к работе»**.