

AI Work Portal 快速操作手冊

精簡版 | NAS 收件、會議轉寫、RAG 查詢與 LINE 協作

開始前

使用瀏覽器開啟 <https://59.120.2.102/> 並登入。一般使用者只查看自己的資產；管理員另可使用模型管理、LINE 企業管理與帳號管理。

主要選單

選單	用途
總覽	查看資產數量、處理狀態與 NAS 服務資訊。
會議記錄	錄製會議或上傳音訊，選擇 ASR 與翻譯模型。
NAS 上傳	上傳 audio、video、image、PDF、DOCX 或一般文件。
模型管理	檢查、新增、下載、取消、重試與刷新本地模型。
資料庫查詢	依標題、檔名或文字稿搜尋會議與資產。
AI Work	選擇本地/雲端模型，使用快取或強制送出。

三個常用工作流程

1. 會議錄音

輸入標題 → 選擇本地或雲端 ASR → 選擇翻譯 → 開始/停止錄音。NAS 先保存原始 Voice，再轉寫、翻譯與建庫。

2. 上傳並建庫

開啟 NAS 上傳 → 選擇檔案與對應模型 → 上傳。等待狀態由處理中變為完成，再於資產頁查詢。

3. AI Work 問答

選執行位置與模型 → 輸入問題 → 送出。系統先查 NAS 快取；要略過快取則按「強制送出」。分析結果自動保存。

來源與引用

RAG 回答顯示檔名、頁碼、chunk 類型與可用的圖片預覽，方便核對來源。

LINE、管理功能與問題排查

LINE 企業群組

管理員先在「LINE 企業管理」同步並核准群組、選擇公司模型、開啟 PDF 摘要與 @Claire RAG，並設定每月呼叫及 Token 額度。個人私訊不使用公司資源。

@Claire /id

取得 groupId、群組名稱與 userId。

@Claire 這份文件的主要結論是什麼？

直接用自然語言查詢該群組可存取的 PDF 與會議資料。

PDF: 直接以 LINE 檔案方式上傳

NAS 保存、OCR/文字抽取、Embedding、RAG 建庫及摘要推送。

管理員速查

功能	操作
模型	查看安裝、容量與 Runtime；使用新增/下載/取消/重試/刷新。
帳號	新增使用者、設定角色、停用、重設密碼或移除未使用帳號。
LINE	核准群組、選公司模型、設功能開關及月度額度。
稽核	查詢成功、失敗、快取命中、呼叫者、模型、輸入/輸出與 Token。

常見問題

情況	處理方式
麥克風無法使用	公網錄音需 HTTPS；確認瀏覽器已允許麥克風。
顯示需要模型	到模型管理安裝完整權重與 Runtime，或改選已可用的雲端模型。
圖片/PDF 無文字	確認 PaddleOCR 已安裝；文字型 PDF 會直接抽取。
問題重用舊答案	代表精確或語意快取命中；需重新呼叫時使用「強制送出」。
LINE 回覆最近訊息	將 /etc/linebot.env 設為 PARROT_N=0，然後重啟 linebot.service。

操作原則

先保存原始檔，再執行模型；先查 NAS 快取與 RAG，再決定是否呼叫大模型；所有成功與失敗都留下稽核記錄。