通过使用 MS-SSTP VPN 协议连接到 VPN Gate

本文档描述了通过使用与操作系统捆绑在一起的 Microsoft SSL-VPN Client (VPN over HTTPS) 如何连接到 VPN Gate 的 VPN 中继服务器。

MS-SSTP (Microsoft Secure Socket Tunneling Protocol, 微软安全插口隧道协议) 是由微软公司开发的一个 VPN 协议。它实现了 PPP over HTTPS (SSL)。它压缩所 有用户数据包在 TCP。所以它可以轻易穿过防火墙。SSTP 的带宽不是很快。SSTP 的优势是:Windows Vista 和更高版本的操作系统有一个内置的 SSTP VPN 客户端, SSTP 的配置很容易。

MS-SSTP 的连接参数

如果你已经知道如保安装,你可以通过以下参数快速配置你的 SSTP VPN Client。

■ 主机名称: 你可以从公共 VPN 中继服务器列表页面获取。 用户名: vpn, 密码: vpn

注意: 你必须以 "xxx.opengw.net" (DDNS 主机名称) 指定主机名称。你不能直接指定 IP 地址。如果 SSTP 服务的端口号不是 443 ,你应该附上 ":端口号" 后

缀。

替换的方法

■ 在 Windows 推荐使用 SoftEther VPN Client。 L2TP/IPsec Client 配置比 SoftEther VPN Client 麻烦。

如果你正在使用 Windows ,推荐使用 SoftEther VPN Client ,因为它很容易配置并且稳定。SoftEther VPN Client 可以显示在软件界面当前正在运行的 VPN

Gate 服务器列表。 在此说明中,我们使用的是 Windows 7 的界面。Windows Vista 和 Windows 8 是相似的,但也有一点点的变化。

0 0

查看完整缺时

连接成新开连接

VPN 在 Windows 上的分步指南 (使用 SSTP)

▼ 49 股東控制器板

Internet

访问类型: Internet 连接: 草本地连接

下一步(N) 取消

1. 初始配置 (只需在第一次时安装一次)

在 Windows 界面的右下角右击网络图标,并点击 "打开网络和共享中心"。



查看活动网络

更改网络设置

查看基本网络信息并设置连接

WIN7ZHX86

设置新的连接成网络

ジ ・ 控制関板 ・ 网络和 Internet ・ 网络和共享中心

设置拨号连接 使用拨号连接连接到 Internet。

选择 "使用我的 Internet 连接 (VPN)"。

控制国版主页

更改活配器设置 更改高级共享设置






请确保你从 VPN 服务器列表页面 准确复制了 "SSTP 主机名" (绿色字体)。

- 0 EX → 连接到工作区


键入要连接的 Internet 地址



键入您的用户名和密码

用户名(U):

密码(P): □ 显示字符(S)



正在连接到 gatea4t.opengw.net:443 正在使用 "WAN Miniport (SSTP)" ...

部位式(S) 取締 如果 VPN 连接建立了,将出现以下屏幕。 → 造接到工作区 您已经连接

网络 Internet 访问 VPN 连接 Internet 访问 拨号和 VPN

关闭(C) 如果你不能建立一个成功的 SSTP VPN 连接,保存 VPN 连接并到 VPN 连接的属性屏幕。打开 "安全" 选项卡,并在 "VPN 的类型" 下拉框中选择 "SSTP" 。如果再次 失败,尝试服务器列表上的其他 SSTP VPN 服务器。 2. 连接到 VPN 服务器 通过使用 VPN 连接设置启动一个 VPN 连接,点击 Windows 右下角的网络图标。VPN 设置将在屏幕上列出。单击您要使用的 VPN 设置。如果 VPN 连接被建立起 来, "已连接" 的状态将被显示。 当前连接到:

已连接

3. 通过 VPN 中继享受互联网

C: >>tracert 8.8.8.8

打开网络和共享中心

CH (a) (2) 22:16 (b) 2013/2/11

VPN 连接

当 VPN 建立时,所有到互联网的通讯将通过 VPN 服务器转发。您可以在 Windows 命令提示中使用 "tracert 8.8.8.8" 命令验证。 - B X C:\Windows\system32\cmd.exe



□ w Inttp://www.youtube.com/?gl=HK 🚖 收藏典 🛘 🏤 🐷 建议网站 ▼ 🙋 网页快讯库 ▼

■ YouTube

您还可以访问 VPN Gate 顶部页面 来查看当前的全球 IP 地址。如果你连接到一个位于海外国家的 VPN 服务器,您可以看到您的来源国或地区已更改为其他的。 YouTube - Windows Internet Explorer

▼ 49 X 😇 Bing



使用 MS-SSTP VPN 的任何错误?

☑ Windows XP 或 Windows 的更早版本不能进行 SSTP VPN 连接。 ☑ 你必须以 "xxx.opengw.net" (DDNS 主机名称) 指定主机名称。你不能直接指定 IP 地址。如果 SSTP 服务的端口号不是 443,你应该附上 ":端口号" 后缀。请确

☑ 用户名和密码都是 "vpn" (3 个字母)。

- 保你从 VPN 服务器列表页面 准确复制了 "SSTP 主机名" (绿色字体)。

VPN Gate is based on SoftEther VPN Software which is developed by SoftEther VPN Project.

- 型 你本地的防火墙可能会过滤掉那些不朝向 TCP80 或 443 的 TCP 数据包。在这样的网络,你必须选择支持 TCP 443 端口的 SSTP VPN 服务器。
- 重试过几次后,如果你不能使用 SSTP ,尝试使用 SoftEther VPN Client。

国家国旗图标供应商 | 什么是 VPN Gate | 支持论坛 | 镜像站点列表 | VPN Gate 反滥用政策 | 配合特定区域行政法规实施的声明 | 日本国立筑波大学网站

English | 日本語 | 简体中文